



Guida di amministrazione

# SDK Amazon Chime



# SDK Amazon Chime: Guida di amministrazione

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

---

# Table of Contents

Cos'è l'SDK Amazon Chime? .....	1
Prezzi .....	1
Prerequisiti .....	2
Creazione di un account Amazon Web Services .....	2
Registrati per un Account AWS .....	2
Crea un utente con accesso amministrativo .....	3
Sicurezza .....	5
Gestione dell'identità e degli accessi .....	6
Destinatari .....	6
Autenticazione con identità .....	7
Gestione dell'accesso tramite policy .....	8
Come funziona l'SDK Amazon Chime con IAM .....	10
Policy basate sull'identità dell'SDK Amazon Chime .....	11
Resources .....	11
Esempi .....	12
Utilizzo della crittografia con analisi vocale .....	12
Comprendere la crittografia a riposo .....	12
Comprendere come l'analisi vocale utilizza le sovvenzioni .....	12
Politica chiave per l'analisi vocale .....	13
Utilizzo del contesto di crittografia .....	14
Monitoraggio delle chiavi crittografiche .....	16
Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi .....	21
Politiche basate sulle risorse dell'SDK Amazon Chime .....	23
Autorizzazione basata sui tag SDK di Amazon Chime .....	23
Ruoli IAM dell'SDK Amazon Chime .....	23
Utilizzo di credenziali temporanee con l'SDK Amazon Chime .....	23
Ruoli collegati ai servizi .....	23
Ruoli dei servizi .....	23
Esempi di policy basate su identità .....	24
Best practice delle policy .....	24
AWS policy SDK Amazon Chime gestita .....	25
AWS politica gestita: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy .....	26
AWS politica gestita: AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy .....	28
Aggiornamenti delle policy .....	30

Risoluzione dei problemi .....	34
Non sono autorizzato a eseguire un'azione nell'SDK Amazon Chime .....	34
Non sono autorizzato a eseguire iam:PassRole .....	35
Uso di ruoli collegati ai servizi .....	35
Utilizzo della politica dei ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector .....	36
Utilizzo dei ruoli con trascrizione dal vivo .....	40
Utilizzo di ruoli con pipeline multimediali .....	42
Utilizzo del ruolo AmazonChime SDKEvents collegato al servizio .....	45
Registrazione di log e monitoraggio .....	47
Monitoraggio con CloudWatch .....	48
Automazione con EventBridge .....	62
Utilizzo per registrare le chiamate API AWS CloudTrail .....	67
Convalida della conformità .....	69
Resilienza .....	70
Sicurezza dell'infrastruttura .....	70
Nozioni di base .....	71
Configurazione dei numeri di telefono per il tuo account Amazon Chime SDK .....	71
Gestione di numeri di telefono .....	72
Provisioning di numeri di telefono .....	73
Richiesta di numeri di telefono internazionali .....	76
Invio dei documenti richiesti .....	77
Restrizioni alle chiamate in uscita .....	78
Requisiti nazionali per i numeri di telefono .....	80
Trasferimento di numeri di telefono esistenti .....	100
Prerequisiti per la portabilità dei numeri .....	100
Trasferimento dei numeri di telefono nell'SDK Amazon Chime .....	101
Invio dei documenti richiesti .....	77
Visualizzazione dello stato della richiesta .....	104
Assegnazione di numeri di porta .....	104
Trasferimento di numeri di telefono dall'SDK Amazon Chime .....	105
Definizioni dello stato di conversione del numero di telefono .....	108
Gestione dell'inventario di numeri di telefono .....	109
Assegnazione di numeri di telefono a Voice Connectors .....	110
Riassegnazione dei numeri di Voice Connector .....	111
Annulla l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector .....	112
Riassegnazione dei numeri di telefono .....	112

Assegnazione di numeri di telefono alle applicazioni multimediali SIP .....	113
Visualizzazione dei dettagli del numero di telefono .....	113
Modifica del tipo di prodotto di un numero di telefono .....	114
Modifica del tipo di assegnazione di un numero di telefono .....	114
Impostazione dei nomi per le chiamate in uscita .....	115
Eliminazione di numeri di telefono .....	116
Ripristino di numeri di telefono eliminati .....	117
Ottimizza la tua reputazione nelle chiamate in uscita .....	117
Passaggio 1: conoscere il metodo di contatto preferito .....	118
Passaggio 2: eseguire il branding delle chiamate .....	118
Passaggio 3: Seleziona il chiamante significativo IDs .....	118
Fase 4: Chiama numeri validi .....	119
Fase 5: Chiama negli orari ottimali .....	119
Fase 6: Monitora la reputazione degli ID di chiamata .....	119
Passaggio 7: utilizzare più numeri .....	120
Passaggio 8: interagire con i fornitori di app .....	120
Passaggio 9: aggiungere i messaggi alla strategia di contatto per far sapere ai clienti chi sei .....	120
Fase 10: Convalida la tua strategia .....	120
STIR/SHAKEN per l'SDK Amazon Chime .....	121
Gestione dei connettori vocali .....	122
Prima di iniziare .....	123
Creazione di connettori vocali .....	124
Utilizzo di tag con connettori vocali .....	125
Aggiungere tag ai connettori vocali .....	125
Modifica dei tag .....	125
Rimozione dei tag .....	126
Modifica delle impostazioni di Voice Connector .....	126
Assegnazione e annullamento dell'assegnazione di numeri di telefono .....	133
Eliminazione dei connettori vocali .....	134
Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate .....	135
Gestione dei gruppi di connettori vocali .....	136
Creazione di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector .....	137
Modifica di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector .....	137
Assegnazione e annullamento dell'assegnazione di numeri di telefono a un gruppo Voice Connector .....	138

Eliminazione di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector .....	139
Streaming di contenuti multimediali su Kinesis .....	140
Avvio dello streaming multimediale .....	141
Compatibilità tra registrazione multimediale basata su SIP e registrazione in rete .....	142
Utilizzo dell'analisi vocale di Amazon Chime SDK con connettori vocali .....	143
Utilizzo delle guide alla configurazione di Voice Connector .....	144
Gestione dell'analisi delle chiamate .....	145
Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate .....	145
Prerequisiti .....	146
Creazione di una configurazione di analisi delle chiamate .....	146
Utilizzo delle configurazioni di analisi delle chiamate .....	153
Aggiornamento delle configurazioni di analisi delle chiamate .....	153
Eliminazione delle configurazioni di analisi delle chiamate .....	154
Abilitazione dell'analisi vocale .....	155
Gestione dei domini dei profili vocali .....	157
Creazione di domini con profili vocali .....	157
Modifica dei domini dei profili vocali .....	158
Eliminazione dei domini dei profili vocali .....	159
Utilizzo di tag con domini di profili vocali .....	159
Comprensione dell'avviso di consenso all'analisi vocale .....	161
Configurazione delle chiamate di emergenza .....	163
Convalida degli indirizzi per le chiamate di emergenza .....	164
Configurazione di numeri di routing di emergenza di terze parti .....	164
Utilizzo di PIDF-LO nelle chiamate di emergenza .....	166
Gestione delle applicazioni multimediali SIP .....	168
Comprensione delle applicazioni e delle regole SIP .....	169
Utilizzo di applicazioni multimediali SIP .....	169
Creazione di un'applicazione multimediale SIP .....	170
Utilizzo dei tag con applicazioni multimediali SIP .....	171
Visualizzazione di un'applicazione multimediale SIP .....	173
Aggiornamento di un'applicazione multimediale SIP .....	173
Eliminazione di un'applicazione multimediale SIP .....	174
Gestione delle regole SIP .....	176
Creazione di una regola SIP .....	176
Visualizzazione di una regola SIP .....	178
Aggiornamento di una regola SIP .....	178

---

Attivazione di una regola SIP .....	179
Disattivazione di una regola SIP .....	179
Eliminazione di una regola SIP .....	180
Gestione delle impostazioni globali .....	182
Configurazione dei record di dettaglio delle chiamate .....	182
Record dei dettagli delle chiamate di Amazon Chime SDK Voice Connector .....	183
Record di dettagli relativi allo streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector .....	184
Requisiti di larghezza di banda e di configurazione di rete .....	186
Informazioni .....	186
Sessioni multimediali WebRTC SDK Amazon Chime .....	186
Connettore vocale SDK Amazon Chime .....	187
Segnalazione SIP .....	187
Media .....	188
Amazon Voice Focus per operatori, destinazioni e porti multimediali .....	190
Requisiti di larghezza di banda .....	190
Supporto amministrativo .....	192
Cronologia dei documenti .....	193
.....	cxcix

# Cos'è l'SDK Amazon Chime?

L'SDK Amazon Chime fornisce un set di componenti di comunicazione in tempo reale che gli sviluppatori possono utilizzare per aggiungere funzionalità di messaggistica, audio, video e condivisione dello schermo alle loro applicazioni Web o mobili. Ad esempio, gli sviluppatori possono aggiungere video a un'applicazione sanitaria in modo che i pazienti possano consultare i medici su problemi di salute da remoto o creare istruzioni audio personalizzate per l'integrazione con una rete telefonica pubblica commutata (PSTN). Utilizzando Amazon Chime SDK, gli sviluppatori possono contribuire a eliminare i costi, la complessità e gli ostacoli legati alla creazione e alla manutenzione della propria infrastruttura e dei propri servizi di comunicazione in tempo reale.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [AWS Amazon Chime SDK](#).

## Prezzi

L'SDK Amazon Chime offre pay-for-use prezzi senza commissioni iniziali. Gli sviluppatori che implementano l'SDK possono scegliere di implementare alcune o tutte le modalità multimediali disponibili (audio, video e condivisione dello schermo) a un'unica tariffa. A pagamento sono disponibili anche funzionalità di messaggistica, pipeline multimediali, miglioramento del parlato e audio PSTN. pay-for-use Per ulteriori informazioni, consulta i prezzi di [Amazon Chime SDK](#).

# Prerequisiti

È necessario disporre di un AWS account per accedere alla [console Amazon Chime SDK](#) e creare un account amministratore Amazon Chime.

## Creazione di un account Amazon Web Services

Prima di poter creare un account amministratore per l'SDK Amazon Chime, devi prima creare un account AWS.

### Argomenti

- [Registrati per un Account AWS](#)
- [Crea un utente con accesso amministrativo](#)

## Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire le [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo il mio account.

## Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

### Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [Console di gestione AWS](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

### Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

### Accesso come utente amministratore

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

## Assegna l'accesso a ulteriori utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice dell'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

# Sicurezza nell'SDK Amazon Chime

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità applicabili all'SDK Amazon Chime, consulta AWS Services in Scope by Compliance [Program Services in Scope by](#) Compliance Program.
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. L'utente è anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della propria azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando usi l'SDK Amazon Chime. I seguenti argomenti mostrano come configurare l'SDK Amazon Chime per soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse SDK Amazon Chime.

## Argomenti

- [Gestione delle identità e degli accessi per l'SDK Amazon Chime](#)
- [Come funziona l'SDK Amazon Chime con IAM](#)
- [Utilizzo della crittografia con analisi vocale](#)
- [Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi](#)
- [Politiche basate sulle risorse dell'SDK Amazon Chime](#)
- [Autorizzazione basata sui tag SDK di Amazon Chime](#)
- [Ruoli IAM dell'SDK Amazon Chime](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso all'SDK Amazon Chime](#)

- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon Chime SDK](#)
- [Registrazione e monitoraggio nell'SDK Amazon Chime](#)
- [Convalida della conformità per l'SDK Amazon Chime](#)
- [Resilienza nell'SDK Amazon Chime](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura nell'SDK Amazon Chime](#)

## Gestione delle identità e degli accessi per l'SDK Amazon Chime

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (dispone delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse SDK di Amazon Chime. IAM è un software Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

### Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso tramite policy](#)

## Destinatari

Il modo in cui usi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto nell'SDK Amazon Chime.

Utente del servizio: se utilizzi il servizio Amazon Chime SDK per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più funzionalità dell'SDK di Amazon Chime per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non riesci ad accedere a una funzionalità dell'SDK Amazon Chime, consulta. [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso all'SDK Amazon Chime](#)

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle risorse dell'SDK Amazon Chime presso la tua azienda, probabilmente hai pieno accesso all'SDK Amazon Chime. È tuo compito determinare a quali funzionalità e risorse dell'SDK Amazon Chime i tuoi dipendenti devono accedere. Devi quindi inviare

le richieste all'amministratore IAM per modificare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per ulteriori informazioni su come la tua azienda può utilizzare IAM con l'SDK Amazon Chime, consulta. [Come funziona l'SDK Amazon Chime con IAM](#)

Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti voler conoscere i dettagli su come scrivere policy per gestire l'accesso all'SDK Amazon Chime. Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK che puoi utilizzare in IAM, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK](#)

## Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi utilizzando le tue credenziali di identità. AWS Devi autenticarti come utente IAM o assumendo un ruolo IAM. Utente root dell'account AWS

Puoi accedere come identità federata utilizzando credenziali provenienti da una fonte di identità come AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), autenticazione Single Sign-On o credenziali. Google/Facebook Per ulteriori informazioni sull'accesso, consulta [Come accedere all' Account AWS](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

Per l'accesso programmatico, AWS fornisce un SDK e una CLI per firmare crittograficamente le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Signature Version 4 per le richieste API](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### AWS account (utente root)

Quando si crea un Account AWS, si inizia con un'identità di accesso denominata utente Account AWS root che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse. Consigliamo vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Per le attività che richiedono le credenziali come utente root, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è una identità che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ti consigliamo di utilizzare credenziali temporanee invece di utenti IAM con credenziali a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere AWS utilizzando credenziali temporanee nella Guida](#) per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) specifica una raccolta di utenti IAM e semplifica la gestione delle autorizzazioni per gestire gruppi di utenti di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità con autorizzazioni specifiche che fornisce credenziali temporanee. Puoi assumere un ruolo [passando da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) o chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi per assumere un ruolo](#) nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM sono utili per l'accesso degli utenti federati, le autorizzazioni utente IAM temporanee, l'accesso multi-account, l'accesso multi-servizio e le applicazioni in esecuzione su Amazon EC2. Per maggiori informazioni, consultare [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Gestione dell'accesso tramite policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e associandole a AWS identità o risorse. Una policy definisce le autorizzazioni quando è associata a un'identità o a una risorsa. AWS valuta queste politiche quando un preside effettua una richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per maggiori informazioni sui documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Utilizzando le policy, gli amministratori specificano chi ha accesso a cosa definendo quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Un amministratore IAM crea le policy IAM e le aggiunge ai ruoli, che gli utenti possono quindi assumere. Le policy IAM definiscono le autorizzazioni indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguirle.

## Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile collegare a un'identità (utente, gruppo o ruolo). Tali policy controllano le operazioni autorizzate per l'identità, nonché le risorse e le condizioni in cui possono essere eseguite. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consultare [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere policy in linea (con embedding direttamente in una singola identità) o policy gestite (policy autonome collegate a più identità). Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scegliere tra policy gestite e policy in linea](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Gli esempi includono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket di Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#).

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

## AWS politiche gestite per l'SDK Amazon Chime

Per aggiungere autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli, è più facile utilizzare le politiche AWS gestite che scrivere le politiche da soli. La [creazione di policy gestite dai clienti IAM](#) che forniscono al team solo le autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza. Per iniziare rapidamente, puoi utilizzare le nostre politiche AWS gestite. Queste politiche coprono casi d'uso comuni e sono disponibili nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni sulle policy AWS gestite, consulta le [policy AWS gestite](#) nella IAM User Guide.

AWS i servizi mantengono e aggiornano le politiche AWS gestite. Non è possibile modificare le autorizzazioni nelle politiche AWS gestite. I servizi aggiungono occasionalmente autorizzazioni aggiuntive a una policy AWS gestita per supportare nuove funzionalità. Questo tipo di aggiornamento interessa tutte le identità (utenti, gruppi e ruoli) a cui è collegata la policy. È più probabile che i servizi aggiornino una politica AWS gestita quando viene lanciata una nuova funzionalità o quando diventano disponibili nuove operazioni. I servizi non rimuovono le autorizzazioni da una policy AWS gestita, quindi gli aggiornamenti delle policy non comprometteranno le autorizzazioni esistenti.

Inoltre, AWS supporta politiche gestite per le funzioni lavorative che si estendono su più servizi. Ad esempio, la policy `ReadOnlyAccess` AWS gestita fornisce l'accesso in sola lettura a tutti i AWS servizi e le risorse. Quando un servizio lancia una nuova funzionalità, AWS aggiunge autorizzazioni di sola lettura per nuove operazioni e risorse. Per l'elenco e la descrizione delle policy di funzione dei processi, consultare la sezione [Policy gestite da AWS per funzioni di processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Elenchi di controllo degli accessi ( ) ACLs

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la [panoramica della lista di controllo degli accessi \(ACL\)](#) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

## Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi che possono impostare le autorizzazioni massime concesse dai tipi di policy più comuni:

- Limiti delle autorizzazioni: imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità ha la possibilità di concedere a un'entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Politiche di controllo del servizio (SCPs): specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa in. AWS Organizations Per ulteriori informazioni, consultare [Policy di controllo dei servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .
- Politiche di controllo delle risorse (RCPs): imposta le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- Policy di sessione: policy avanzate passate come parametro quando si crea una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Per maggiori informazioni, consultare [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Più tipi di policy

Quando a una richiesta si applicano più tipi di policy, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

## Come funziona l'SDK Amazon Chime con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso all'SDK Amazon Chime, scopri le funzionalità IAM disponibili per l'uso con l'SDK Amazon Chime. Per avere una visione di alto livello di come l'SDK

Amazon Chime e AWS altri servizi funzionano con IAM, [AWS consulta i servizi che funzionano con IAM](#) nella IAM User Guide.

## Argomenti

- [Policy basate sull'identità dell'SDK Amazon Chime](#)
- [Resources](#)
- [Esempi](#)

## Policy basate sull'identità dell'SDK Amazon Chime

Con le policy basate sull'identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. L'SDK Amazon Chime supporta azioni, risorse e chiavi di condizione specifiche. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzati in una policy JSON, consulta [Documentazione di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Azioni

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso in una policy. Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per ulteriori informazioni sulle azioni, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon Chime](#) nel Service Authorization Reference.

## Chiavi di condizione

L'SDK Amazon Chime fornisce un set di chiavi di condizione specifiche del servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Condition keys for Amazon Chime](#) nel Service Authorization Reference.

## Resources

L'SDK Amazon Chime supporta la specificazione di risorse ARNs in una policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di risorse definiti da Amazon Chime](#)

## Esempi

Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK, consulta [Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK](#)

## Utilizzo della crittografia con analisi vocale

L'analisi vocale di Amazon Chime SDK archivia i file audio utilizzati per generare l'incorporamento vocale. I file vengono crittografati utilizzando una chiave simmetrica gestita dal cliente che puoi creare, possedere e gestire. Poiché hai il pieno controllo su questo livello di crittografia, puoi eseguire attività come:

- Stabilire e mantenere le policy delle chiavi
- Stabilire e mantenere le policy e le sovvenzioni IAM
- Abilitare e disabilitare le policy delle chiavi
- Ruotare i materiali crittografici delle chiavi
- Aggiungere tag
- Creare alias delle chiavi
- Pianificare l'eliminazione delle chiavi

Per ulteriori informazioni, consulta [Customer managed keys](#) nella AWS Key Management Service Developer Guide.

## Comprendere la crittografia a riposo

Per impostazione predefinita, l'analisi vocale crittografa tutti i dati degli utenti inattivi. Quando si crea un nuovo dominio di profili vocali, è necessario fornire una chiave simmetrica gestita dal cliente che il servizio utilizza per crittografare i dati inattivi. Possiedi, gestisci e controlla la chiave.

La chiave crittografa solo i file audio utilizzati per registrare gli altoparlanti negli incorporamenti vocali.

L'analisi vocale accede alla chiave creando sovvenzioni. Per ulteriori informazioni sulle sovvenzioni, consulta la sezione successiva.

## Comprendere come l'analisi vocale utilizza le sovvenzioni

L'analisi vocale richiede una concessione per l'utilizzo della chiave gestita dal cliente. Quando crei un dominio di profilo vocale, il Voice Connector Amazon Chime SDK associato crea una concessione

per tuo conto inviando una `CreateGrant` richiesta al KMS. AWS La concessione è necessaria per utilizzare la chiave per le seguenti operazioni interne:

- Invio di [DescribeKey](#) richieste a AWS KMS per verificare che l'ID della chiave simmetrica gestita dal cliente fornito sia valido.
- Invio di [GenerateDataKey](#) richieste alla chiave KMS per creare chiavi di dati con cui crittografare gli oggetti.
- Invio di [Decrypt](#) richieste a AWS KMS per decrittografare le chiavi di dati crittografate in modo che possano essere utilizzate per crittografare i dati.
- Invio di [RetireGrant](#) richieste a AWS KMS per ritirare le sovvenzioni utilizzate per un dominio con profilo vocale.
- Archiviazione di file in Amazon S3 con crittografia lato server.

Puoi revocare l'accesso alla concessione o rimuovere l'accesso del servizio alla tua chiave in qualsiasi momento. In tal caso, l'analisi vocale non sarà in grado di accedere a nessuno dei dati crittografati dalla chiave. Ciò influisce su tutte le operazioni che dipendono da tali dati, con conseguenti `AccessDeniedException` errori e guasti nei flussi di lavoro di ricerca degli altoparlanti.

## Politica chiave per l'analisi vocale

Le policy della chiave controllano l'accesso alla chiave gestita dal cliente. Ogni chiave gestita dal cliente deve avere esattamente una politica chiave, con dichiarazioni politiche che determinano chi può utilizzare la chiave e come può usarla. Quando si crea la chiave, è possibile specificare una politica chiave. Per ulteriori informazioni, consulta [Working with key policy](#) nella AWS Key Management Service Developer Guide.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow key access to Chime SDK voice analytics.",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/UserNameWithPath"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": [
        "kms:CreateGrant",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": [
                "chime.us-east-1.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}
]
}

```

Per informazioni su come specificare le autorizzazioni in una policy, consulta [Specificare le chiavi KMS nelle dichiarazioni delle policy IAM nella AWS](#) Key Management Service Developer Guide.

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi di accesso tramite chiave, consulta [Risoluzione dei problemi di accesso alle chiavi](#) nella AWS Key Management Service Developer Guide.

## Utilizzo del contesto di crittografia

Un contesto di crittografia è un insieme opzionale di coppie chiave-valore che contengono informazioni contestuali aggiuntive sui dati. AWS KMS utilizza il contesto di crittografia per supportare la crittografia autenticata.

Quando includi un contesto di crittografia in una richiesta di crittografia, AWS KMS associa il contesto di crittografia ai dati crittografati. Per decrittografare i dati, nella richiesta deve essere incluso lo stesso contesto di crittografia.

L'analisi vocale utilizza lo stesso contesto di crittografia in tutte le operazioni crittografiche AWS KMS, in cui la chiave è `aws:chime:voice-profile-domain:arn` e il valore è la risorsa Amazon Resource Name (ARN).

L'esempio seguente mostra un contesto di crittografia tipico.

```
"encryptionContext": {
```

```
"aws:chime:voice-profile-domain:arn": "arn:aws:chime:us-west-2:111122223333:voice-
profile-domain/sample-domain-id"
}
```

È inoltre possibile utilizzare il contesto di crittografia nei record e nei log di audit per identificare come viene utilizzata la chiave gestita dal cliente. Il contesto di crittografia viene visualizzato anche nei log generati da CloudTrail o CloudWatch Logs.

## Utilizzo del contesto di crittografia per controllare l'accesso alla chiave

È possibile utilizzare il contesto di crittografia nelle policy delle chiavi e nelle policy IAM come condizioni per controllare l'accesso alla chiave simmetrica gestita dal cliente. È possibile utilizzare i vincoli del contesto di crittografia in una concessione.

L'analisi vocale utilizza un vincolo di contesto di crittografia nelle concessioni per controllare l'accesso alle chiavi gestite dal cliente nell'account o nella regione. Il vincolo della concessione richiede che le operazioni consentite dalla concessione utilizzino il contesto di crittografia specificato.

L'esempio seguente di dichiarazioni politiche chiave concedono l'accesso a una chiave gestita dal cliente per un contesto di crittografia specifico. La condizione nella dichiarazione politica richiede che le concessioni abbiano un vincolo di contesto di crittografia che specifichi il contesto di crittografia.

```
{
  "Sid": "Enable DescribeKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Enable CreateGrant",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:CreateGrant",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
```

```

    "kms:EncryptionContext:aws:chime:voice-profile-domain:arn":
      "arn:aws:chime:us-west-2:111122223333:voice-profile-domain/sample-domain-id"
    }
  }
}

```

## Monitoraggio delle chiavi crittografiche

I connettori vocali Amazon Chime SDK inviano richieste a AWS KMS e puoi tenerne traccia nei nostri log. CloudTrail CloudWatch

### CreateGrant

Quando utilizzi una chiave gestita dal cliente per creare una risorsa di dominio con profilo vocale, il Voice Connector associato invia una CreateGrant richiesta per tuo conto per accedere alla chiave KMS del tuo account. AWS La concessione creata da Voice Connector è specifica per la risorsa associata alla chiave gestita dal cliente. Voice Connector utilizza anche l'RetireGrant operazione per rimuovere una concessione quando si elimina una risorsa.

L'esempio seguente registra un>CreateGrant operazione.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-04-22T17:02:00Z"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "constraints": {
      "encryptionContextSubset": {
        "aws:chime:voice-profile-domain:arn": "arn:aws:chime:us-
west-2:111122223333:voice-profile-domain/sample-domain-id"
      }
    },
    "retiringPrincipal": "chimevoiceconnector.region.amazonaws.com",
    "operations": [
      "GenerateDataKey",
      "Decrypt",
      "DescribeKey",
      "RetireGrant"
    ],
    "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "granteePrincipal": "chimevoiceconnector.region.amazonaws.com",
    "retiringPrincipal": "chimevoiceconnector.region.amazonaws.com"
  },
  "responseElements": {
    "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE"
  },
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",

```

```

"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

```

## GenerateDataKey

Quando si crea un dominio di profilo vocale e si assegna una chiave gestita dal cliente al dominio, il Voice Connector associato crea una chiave dati univoca per crittografare l'audio di registrazione di ogni altoparlante. Il Voice Connector invia una `GenerateDataKey` richiesta a AWS KMS che specifica la chiave per la risorsa.

L'esempio seguente registra un'operazione `GenerateDataKey`.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:chime:voice-profile-domain:arn": "arn:aws:chime:us-west-2:111122223333:voice-profile-domain/sample-domain-id"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",

```

```

      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "57f5dbee-16da-413e-979f-2c4c6663475e"
}

```

## Decrypt

Quando è necessario aggiornare la stampa vocale di un profilo vocale in un dominio di profili vocali a causa di un modello di riconoscimento vocale più recente, il Voice Connector associato richiama l'Decryptoperazione per utilizzare la chiave dati crittografata memorizzata per accedere ai dati crittografati.

L'esempio seguente registra un'Decryptoperazione.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-10-12T23:59:34Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/44444444-3333-2222-1111-EXAMPLE11111",
      "encryptionContext": {
        "aws:chime:voice-profile-domain:arn": "arn:aws:chime:us-
west-2:111122223333:voice-profile-domain/sample-domain-id"
      },
      "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
  }
}

```

```

"requestID": "ed0fe4ab-305b-4388-8adf-7e8e3a4e80fe",
"eventID": "31d0d7c6-ce5b-4caf-901f-025bf71241f6",
"readOnly": true,
"resources": [{
  "accountId": "111122223333",
  "type": "AWS::KMS::Key",
  "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/00000000-1111-2222-3333-999999999999"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "35d58aa1-26b2-427a-908f-025bf71241f6",
"eventCategory": "Management"
}

```

## DescribeKey

I connettori vocali utilizzano l'DescribeKey operazione per verificare che la chiave associata a un dominio di profili vocali esista nell'account e nella regione.

L'esempio seguente registra un'DescribeKey operazione.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-04-22T17:02:00Z"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "keyId": "00dd0db0-0000-0000-ac00-b0c000SAMPLE"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

## Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi

Il problema del vicesceriffo è un problema di sicurezza delle informazioni che si verifica quando un'entità senza l'autorizzazione a eseguire un'azione chiama un'entità con più privilegi a eseguire l'azione. Ciò può consentire ai malintenzionati di eseguire comandi o modificare risorse che altrimenti non avrebbero l'autorizzazione a eseguire o a cui non avrebbero accesso. Per ulteriori informazioni, vedere [Il problema del deputato confuso](#) nella Guida AWS Identity and Access Management per l'utente.

Nel AWS, l'impersonificazione tra servizi può portare a uno scenario sostitutivo confuso.

L'impersonificazione tra servizi si verifica quando un servizio (il servizio chiamante) chiama un altro

servizio (il servizio chiamato). Un malintenzionato può utilizzare il servizio di chiamata per modificare le risorse di un altro servizio utilizzando autorizzazioni che normalmente non avrebbe.

AWS fornisce ai responsabili del servizio l'accesso gestito alle risorse del vostro account per aiutarvi a proteggere la sicurezza delle vostre risorse. Ti consigliamo di utilizzare la chiave `aws:SourceAccount` Global Condition Context nelle tue politiche relative alle risorse. Queste chiavi limitano le autorizzazioni che l'SDK Amazon Chime concede a un altro servizio per quella risorsa.

L'esempio seguente mostra una policy per i bucket S3 che utilizza la chiave `aws:SourceAccount` global condition context nel bucket `CallDetailRecords` S3 configurato per evitare il confuso problema del vicepresidente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonChimeAclCheck668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket"
    },
    {
      "Sid": "AmazonChimeWrite668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": "112233446677"
        }
      }
    }
  ]
}
```

}

## Politiche basate sulle risorse dell'SDK Amazon Chime

[L'SDK Amazon Chime supporta politiche basate sulle risorse per i seguenti tipi di risorse.](#)

## Autorizzazione basata sui tag SDK di Amazon Chime

[L'SDK Amazon Chime supporta l'etichettatura per questi tipi di risorse.](#)

## Ruoli IAM dell'SDK Amazon Chime

Un [ruolo IAM](#) è un'entità all'interno dell'account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche.

## Utilizzo di credenziali temporanee con l'SDK Amazon Chime

È possibile utilizzare credenziali temporanee per effettuare l'accesso con la federazione, assumere un ruolo IAM o un ruolo multi-account. Puoi ottenere credenziali di sicurezza temporanee chiamando operazioni AWS STS API come o. [AssumeRoleGetFederationToken](#)

L'SDK Amazon Chime supporta l'utilizzo di credenziali temporanee.

## Ruoli collegati ai servizi

[I ruoli collegati ai](#) AWS servizi consentono ai servizi di accedere alle risorse di altri servizi che completano azioni per tuo conto. I ruoli collegati ai servizi vengono visualizzati nel tuo account IAM e i servizi possiedono i ruoli. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può modificarle.

L'SDK Amazon Chime supporta ruoli collegati ai servizi. Per dettagli sulla creazione o la gestione di tali ruoli, consulta. [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon Chime SDK](#)

## Ruoli dei servizi

Questa funzionalità consente a un servizio di assumere un [ruolo di servizio](#) per conto dell'utente. Questo ruolo consente al servizio di accedere alle risorse in altri servizi per completare un'azione per conto dell'utente. I ruoli dei servizi sono visualizzati nell'account IAM e sono di proprietà dell'account. Ciò significa che un amministratore IAM può modificare le autorizzazioni per questo ruolo. Tuttavia, questo potrebbe pregiudicare la funzionalità del servizio.

L'SDK Amazon Chime non supporta i ruoli di servizio.

## Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli IAM non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare risorse SDK Amazon Chime. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando l'API Console di gestione AWS, AWS CLI, o AWS . Un amministratore IAM deve creare policy IAM che concedono a utenti e ruoli l'autorizzazione per eseguire operazioni API specifiche sulle risorse specificate di cui hanno bisogno. L'amministratore deve quindi allegare queste policy a utenti o IAM che richiedono tali autorizzazioni.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consultare [Creazione di policy nella scheda JSON](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### Argomenti

- [Best practice delle policy](#)
- [AWS policy SDK Amazon Chime gestita](#)
- [AWS politica gestita: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy](#)
- [AWS politica gestita: AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy](#)
- [Amazon Chime aggiorna le politiche gestite AWS](#)

## Best practice delle policy

Le policy basate su identità sono molto efficaci. Determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare le risorse SDK Amazon Chime nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l' Account AWS. Quando si creano o modificano policy basate sull'identità, seguire queste linee guida e raccomandazioni:

- **Inizia a utilizzare le policy AWS gestite:** per iniziare a utilizzare rapidamente l'SDK Amazon Chime, utilizza le policy AWS gestite per concedere ai dipendenti le autorizzazioni di cui hanno bisogno. Queste policy sono già disponibili nell'account e sono gestite e aggiornate da AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Introduzione all'utilizzo delle autorizzazioni con policy AWS gestite](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Assegna il privilegio minimo:** quando crei policy personalizzate, concedi solo le autorizzazioni indispensabili per eseguire un'attività. Inizia con un set di autorizzazioni minimo e concedi

autorizzazioni aggiuntive quando necessario. Questo è più sicuro che iniziare con autorizzazioni che siano troppo permissive e cercare di limitarle in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Assegnare il privilegio minimo](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- Abilita MFA per operazioni sensibili: per una maggiore sicurezza, richiedi agli utenti IAM di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per accedere a risorse sensibili o ad operazioni API. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dell'autenticazione a più fattori \(MFA\) in AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Utilizza le condizioni della policy per ulteriore sicurezza: per quanto possibile, definisci le condizioni per cui le policy basate su identità consentono l'accesso a una risorsa. Ad esempio, è possibile scrivere condizioni per specificare un intervallo di indirizzi IP consentiti dai quali deve provenire una richiesta. È anche possibile scrivere condizioni per consentire solo le richieste all'interno di un intervallo di date o ore specificato oppure per richiedere l'utilizzo di SSL o MFA. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy JSON di IAM: Condizioni](#) nella Guida per l'utente IAM.

## AWS policy SDK Amazon Chime gestita

Utilizzi il AWS managed `AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy` per concedere agli utenti l'accesso alle azioni dell'SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di ruoli IAM](#) nella Amazon Chime SDK Developer Guide e [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon Chime](#) nel Service Authorization Reference.

```
// Policy ARN: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonChimeSDK
// Description: Provides access to Amazon Chime SDK operations
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:CreateMediaCapturePipeline",
        "chime:CreateMediaConcatenationPipeline",
        "chime:CreateMediaLiveConnectorPipeline",
        "chime:CreateMeeting",
        "chime:CreateMeetingWithAttendees",
        "chime>DeleteMediaCapturePipeline",
        "chime>DeleteMediaPipeline",
        "chime>DeleteMeeting",
        "chime:GetMeeting",
        "chime:ListMeetings",
        "chime:CreateAttendee",

```

```

        "chime:BatchCreateAttendee",
        "chime>DeleteAttendee",
        "chime:GetAttendee",
        "chime:GetMediaCapturePipeline",
        "chime:GetMediaPipeline",
        "chime:ListAttendees",
        "chime:ListAttendeeTags",
        "chime:ListMediaCapturePipelines",
        "chime:ListMediaPipelines",
        "chime:ListMeetingTags",
        "chime:ListTagsForResource",
        "chime:StartMeetingTranscription",
        "chime:StopMeetingTranscription",
        "chime:TagAttendee",
        "chime:TagMeeting",
        "chime:TagResource",
        "chime:UntagAttendee",
        "chime:UntagMeeting",
        "chime:UntagResource"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## AWS politica gestita:

### AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicyConsente ai connettori vocali Amazon Chime SDK di trasmettere contenuti multimediali su Amazon Kinesis Video Streams, fornire notifiche di streaming e sintetizzare il parlato utilizzando Amazon Polly. Questa politica concede al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector le autorizzazioni per accedere ad Amazon Kinesis Video Streams del cliente, inviare eventi di notifica ad Amazon Simple Notification Service (SNS) e Amazon Simple Queue Service (SQS) e utilizzare Amazon Polly per sintetizzare la voce quando si utilizza Amazon Chime Applicazioni e azioni vocali di Amazon Chime SDK. Speak SpeakAndGetDigits

## JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["chime:GetVoiceConnector*"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:PutMedia",
        "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
        "kinesisvideo:DescribeStream",
        "kinesisvideo:CreateStream"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeVoiceConnector-*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["kinesisvideo:ListStreams"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["SNS:Publish"],
      "Resource": ["arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["sqs:SendMessage"],
      "Resource": ["arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["polly:SynthesizeSpeech"],
      "Resource": ["*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",

```

```
        "Action": [
            "chime:CreateMediaInsightsPipeline",
            "chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration"
        ],
        "Resource": ["*"]
    }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della politica dei ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector](#).

AWS politica gestita:

## AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy

Non è possibile attribuire AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy alle entità IAM.

Questa policy consente a Kinesis Video Streams di trasmettere dati alle riunioni di Amazon Chime SDK e di pubblicare i parametri su CloudWatch. Consente inoltre alle pipeline multimediali di Amazon Chime SDK di accedere alle riunioni di Amazon Chime SDK per tuo conto. Per ulteriori informazioni sul tagging, consulta [Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#) in questa guida.

Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `cloudwatch`— Concede l'autorizzazione a inserire parametri. CloudWatch
- `kinesisvideo`— Concede le autorizzazioni per ottenere endpoint di dati, inserire contenuti multimediali, aggiornare gli intervalli di conservazione dei dati, descrivere flussi di dati, creare flussi di dati ed elencare flussi di dati.
- `chime`— Concede le autorizzazioni per organizzare riunioni, creare partecipanti ed eliminare partecipanti.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowPutMetricsForChimeSDKNamespace",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "cloudwatch:PutMetricData",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "cloudwatch:namespace": "AWS/ChimeSDK"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowKinesisVideoStreamsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
      "kinesisvideo:PutMedia",
      "kinesisvideo:UpdateDataRetention",
      "kinesisvideo:DescribeStream",
      "kinesisvideo:CreateStream"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kinesisvideo:*:*:stream/ChimeMediaPipelines-*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowKinesisVideoStreamsListAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kinesisvideo:ListStreams"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowChimeMeetingAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "chime:GetMeeting",
      "chime:CreateAttendee",
      "chime>DeleteAttendee"
    ]
  }
]

```

```

    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

## Amazon Chime aggiorna le politiche gestite AWS

La tabella seguente elenca e descrive gli aggiornamenti apportati alla policy IAM dell'SDK Amazon Chime.

Modifica	Descrizione	Data
<a href="#">AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRole Policy</a> : aggiornamenti a una policy esistente	Le autorizzazioni AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRole Policy aggiunte che consentono alle riunioni di Amazon Chime SDK di pubblicare metriche da utilizzare nelle dashboard dei CloudWatch servizi. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK</a> .	8 dicembre 2023
<a href="#">AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRole Policy</a> : aggiornamenti a una policy esistente	Le autorizzazioni AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRole Policy aggiuntive che consentono a Kinesis Video Streams di trasmettere dati audio, video e condivisione dello schermo alle riunioni dell'SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni, consulta	20 agosto 2023

Modifica	Descrizione	Data
	<a href="#">Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK.</a>	
<a href="#">AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy</a> : aggiornamento di una policy esistente	<p>Le autorizzazioni AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy aggiunte che consentono l'accesso all'<a href="#">GetMediaInsightsPipelineConfigurationAPI</a>. I connettori vocali di Amazon Chime richiedono tali autorizzazioni per ottenere le configurazioni della pipeline di Media Insights. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate</a>.</p>	14 aprile 2023

Modifica	Descrizione	Data
Ruoli collegati ai servizi nuovi e aggiornati	<p>Gli sviluppatori possono utilizzare il ruolo collegato al AmazonChime SDKEvents servizio per accedere a servizi di streaming come Kinesis Firehose. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Using the AmazonChimeSDKEvents service-linked role</a>. Abbiamo anche aggiunto il <a href="#">AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy</a> nome a <a href="#">Utilizzo dei ruoli collegati al servizio</a>. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Utilizzo di AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy</a>.</p>	27 marzo 2023
Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Chime SDK: aggiornamento a una policy esistente.	<p>La <a href="#">policy AWS gestita di Amazon Chime SDK</a> ha aggiunto autorizzazioni che consentono di utilizzare <a href="#">Amazon Chime SDK Media Pipeline APIs per creare, leggere ed eliminare pipeline multimediali</a>.</p>	5 gennaio 2023
È stata aggiunta la — nuova politica gestita. <a href="#">AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRolePolicy</a>	<p>L'SDK Amazon Chime ha aggiunto un ruolo collegato al servizio che consente di utilizzare pipeline di acquisizione multimediale nelle riunioni Amazon Chime SDK.</p>	27 aprile 2022

Modifica	Descrizione	Data
<p><a href="#">Politica gestita da AWS: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy</a> — Aggiornamento a una policy esistente.</p>	<p>Amazon Chime SDK Voice Connectors ha aggiunto le autorizzazioni per consentirti di utilizzare Amazon Polly per sintetizzare il parlato. Queste autorizzazioni sono necessari e per utilizzare le SpeakAndGetDigits azioni Speak e nelle applicazioni vocali SDK di Amazon Chime.</p>	<p>15 marzo 2022</p>
<p><a href="#">AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy</a>: aggiornamento di una policy esistente</p>	<p>Amazon Chime SDK Voice Connector ha aggiunto autorizzazioni che consentono l'accesso ad Amazon Kinesis Video Streams e l'invio di eventi di notifica ad Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e Amazon Simple Query Service (Amazon SQS). Queste autorizzazioni sono necessarie per Amazon Chime SDK Voice Connectors per lo streaming di contenuti multimediali su Amazon Kinesis Video Streams e la fornitura di notifiche di streaming.</p>	<p>20 dicembre 2021</p>

Modifica	Descrizione	Data
Modifica alla politica esistente. <a href="#">Creazione di utenti o ruoli IAM con la policy Chime SDK.</a>	L'SDK Amazon Chime ha aggiunto nuove azioni per supportare una convalida estesa.  Sono state aggiunte diverse azioni per consentire l'elenco e l'etichettatura dei partecipanti e delle risorse per le riunioni e per avviare e interrompere la trascrizione delle riunioni.	23 settembre 2021
L'SDK Amazon Chime ha iniziato a tracciare le modifiche	L'SDK Amazon Chime ha iniziato a tracciare le modifiche per le sue AWS politiche gestite.	23 settembre 2021

## Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso all'SDK Amazon Chime

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Amazon Chime SDK e IAM.

### Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire un'azione nell'SDK Amazon Chime](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam:PassRole](#)

### Non sono autorizzato a eseguire un'azione nell'SDK Amazon Chime

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM `mateojackson` prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa `my-example-widget` fittizia ma non dispone di autorizzazioni `chime:GetWidget` fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
chime:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, la policy per l'utente `mateojackson` deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla risorsa `my-example-widget` utilizzando l'azione `chime:GetWidget`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Non sono autorizzato a eseguire iam:PassRole

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire l'operazione `iam:PassRole`, devi contattare il tuo amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è la persona da cui si sono ricevuti il nome utente e la password. Chiedi a quella persona di aggiornare le tue politiche per consentirti di trasferire un ruolo all'SDK Amazon Chime.

Alcuni AWS servizi consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio, anziché creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` tenta di utilizzare il servizio per eseguire un'azione nell'SDK Amazon Chime. Tuttavia, l'operazione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone di autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, Mary chiede all'amministratore di aggiornare la sua policy per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

## Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon Chime SDK

[L'SDK Amazon Chime utilizza ruoli collegati ai servizi AWS Identity and Access Management \(IAM\).](#)

Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente all'SDK Amazon

Chime. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti dall'SDK Amazon Chime e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato al servizio rende la configurazione dell'SDK Amazon Chime più efficiente perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. L'SDK Amazon Chime definisce le autorizzazioni dei suoi ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo l'SDK Amazon Chime può assumerne i ruoli. Le autorizzazioni definite includono policy di trust e di autorizzazioni. Le policy di autorizzazioni non possono essere collegate a nessun'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato al servizio solo dopo avere eliminato le risorse correlate. In questo modo proteggi le tue risorse SDK Amazon Chime perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni sugli altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [AWS Servizi supportati da IAM](#). Cerca i servizi che hanno Sì nella colonna Ruolo collegato ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

#### Argomenti

- [Utilizzo della politica dei ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector](#)
- [Utilizzo dei ruoli con trascrizione dal vivo](#)
- [Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#)
- [Utilizzo del ruolo AmazonChime SDKEvents collegato al servizio](#)

## Utilizzo della politica dei ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector

Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni spiegano come:

- Utilizza la policy relativa ai ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector per trasmettere i contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector a Kinesis.
- [Sintetizza il parlato con Amazon Polly e Speak and actions. SpeakAndGetDigits](#)

#### Argomenti

- [Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon Chime SDK Voice Connectors](#)
- [Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon Chime SDK Voice Connectors](#)

- [Modifica di un ruolo collegato al servizio per Amazon Chime SDK Voice Connectors](#)
- [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Amazon Chime SDK Voice Connectors](#)
- [Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi Amazon Chime SDK](#)

## Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon Chime SDK Voice Connectors

I connettori vocali di Amazon Chime SDK utilizzano il ruolo collegato al servizio denominato: `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` che consente ai connettori vocali di Amazon Chime SDK di chiamare i servizi per tuo conto. AWS Per ulteriori informazioni su come avviare lo streaming multimediale per il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector, consulta [Streaming dei contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector su Kinesis](#)

Il ruolo `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` collegato al servizio prevede che i seguenti servizi assumano il ruolo:

- `voiceconnector.chime.amazonaws.com`

[AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy](#) Consente all'SDK Amazon Chime di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate:

- Operazione: `chime:GetVoiceConnector*` su all AWS resources
- Operazione: `kinesisvideo:*` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/ChimeVoiceConnector-*`
- Operazione: `polly:SynthesizeSpeech` su all AWS resources
- Operazione: `chime:CreateMediaInsightsPipeline` su all AWS resources
- Operazione: `chime:GetMediaInsightsPipelineConfiguration` su all AWS resources
- Operazione: `kinesisvideo:CreateStream` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:PutMedia` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:UpdateDataRetention` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:DescribeStream` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`

- Operazione: `kinesisvideo:GetDataEndpoint` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:ListStreams` su `arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:111122223333:stream/*`

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio è necessario configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon Chime SDK Voice Connectors

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando avvii lo streaming multimediale Kinesis per il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector o crei o aggiorni un'applicazione multimediale SIP SDK Amazon Chime nell'API AWS, Amazon Chime crea Console di gestione AWS il AWS CLI ruolo collegato al servizio per te.

Puoi anche utilizzare la console IAM per creare un ruolo collegato al servizio con lo use case Chime Voice Connector. Nella AWS CLI o nell' AWS API, crea un ruolo collegato al servizio con il nome del servizio. `voiceconnector.chime.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, è possibile utilizzare lo stesso processo per crearlo nuovamente.

## Modifica di un ruolo collegato al servizio per Amazon Chime SDK Voice Connectors

L'SDK Amazon Chime non consente di modificare il ruolo collegato al `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` servizio. Dopo avere creato un ruolo collegato al servizio, non sarà possibile modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Amazon Chime SDK Voice Connectors

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato ai servizi prima di poterlo eliminare manualmente.

## Pulizia di un ruolo collegato ai servizi

Prima di utilizzare IAM; per eliminare un ruolo collegato al servizio, è necessario prima rimuovere qualsiasi risorsa utilizzata dal ruolo.

### Note

Se il servizio Amazon Chime SDK utilizza il ruolo quando tenti di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

Per eliminare le risorse SDK Amazon Chime utilizzate dalla AWSService RoleForAmazonChimeVoiceConnector (console)

- Interrompi lo streaming multimediale per tutti i connettori vocali Amazon Chime SDK nel tuo account Amazon Chime SDK.
  - a. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
  - b. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
  - c. Scegli il nome di Amazon Chime SDK Voice Connector.
  - d. Scegli la scheda Streaming.
  - e. In Invia a Kinesis Video Streams, scegli Stop.
  - f. Scegli Save (Salva).

Per eliminare le risorse SDK Amazon Chime utilizzate dalla ( AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector CLI)AWS

- Usa il `delete-voice-connector-streaming-configuration` comando nella AWS CLI per interrompere lo streaming multimediale per tutti i connettori vocali Amazon Chime SDK nel tuo account.

```
aws chime delete-voice-connector-streaming-configuration --voice-connector-id abcdef1ghij2klmno3pqr4
```

Per eliminare le risorse SDK Amazon Chime utilizzate dall'`AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` (API)

- Usa l'[DeleteVoiceConnectorStreamingConfiguration](#) API per interrompere lo streaming multimediale per tutti i connettori vocali SDK Amazon Chime presenti nel tuo account.

Eliminazione manuale del ruolo collegato ai servizi

Utilizza la console IAM AWS CLI, o l'operazione AWS API per eliminare il ruolo collegato al `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutti i luoghi in cui il servizio Regione AWS è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint e quote di Amazon Chime](#).

Utilizzo dei ruoli con trascrizione dal vivo

Le informazioni nelle sezioni seguenti spiegano come creare e gestire un ruolo collegato al servizio per la trascrizione live dell'SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni sul servizio di trascrizione live, consulta [Utilizzo della trascrizione live di Amazon Chime SDK](#).

Argomenti

- [Autorizzazioni di ruolo collegate al servizio per Nova Act](#)
- [Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Nova Act](#)
- [Modifica di un ruolo collegato ai servizi per Nova Act](#)
- [Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per Nova Act](#)
- [Regioni supportate per i ruoli collegati ad Amazon Chime Service](#)

Autorizzazioni di ruolo collegate al servizio per Nova Act

Nova Act utilizza un ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription` : consente all'SDK Amazon Chime di accedere ad Amazon Transcribe e Amazon Transcribe Medical per tuo conto.

Il ruolo `AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription` collegato ai servizi prevede che i seguenti servizi assumano il ruolo:

- `transcription.chime.amazonaws.com`

La politica di autorizzazione dei ruoli consente all'SDK Amazon Chime di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate:

- Operazione: `transcribe:StartStreamTranscription` su all `AWS resources`
- Operazione: `transcribe:StartMedicalStreamTranscription` su all `AWS resources`

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio è necessario configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Nova Act

Utilizzi la console IAM per creare un ruolo collegato al servizio con lo use case Chime Transcription.

### Note

È necessario disporre delle autorizzazioni amministrative IAM per completare questi passaggi. In caso contrario, contatta un amministratore di sistema.

### Come creare il ruolo

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Ruoli, quindi scegli Crea ruolo.
3. Scegli il tipo di ruolo di AWS Service, quindi scegli Chime Transcription.

Viene visualizzata la policy IAM.

4. Seleziona la casella di controllo accanto alla politica, quindi scegli Avanti: Tag.
5. Scegli Prossimo: Rivedi.
6. Modifica la descrizione secondo necessità, quindi scegli Crea ruolo.

Puoi anche utilizzare l'API AWS CLI o l' AWS API per creare un ruolo collegato al servizio denominato `transcription.chime.amazonaws.com`.

Nella CLI, esegui questo comando: `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name transcription.chime.amazonaws.com`

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, è possibile utilizzare lo stesso processo per crearlo nuovamente.

## Modifica di un ruolo collegato ai servizi per Nova Act

L'SDK Amazon Chime non consente di modificare il ruolo collegato al AWSService RoleForAmazonChimeTranscription servizio. Dopo avere creato un ruolo collegato al servizio, non sarà possibile modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. Tuttavia, puoi utilizzare IAM per modificare la descrizione del ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per Nova Act

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente.

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Utilizza la console IAM AWS CLI, o l' AWS API per eliminare il ruolo collegato al AWSService RoleForAmazonChimeTranscription servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Regioni supportate per i ruoli collegati ad Amazon Chime Service

L'SDK Amazon Chime supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint e quote Amazon Chime e Utilizzo delle regioni multimediali](#) di Amazon [Chime SDK](#).

## Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK

Le informazioni nelle sezioni seguenti spiegano come creare e gestire un ruolo collegato al servizio per Amazon Chime SDK Media Pipelines.

### Argomenti

- [Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#)
- [Creazione di un ruolo collegato ai servizi per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#)

- [Modifica di un ruolo collegato ai servizi per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#)
- [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#)
- [Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi delle pipeline multimediali di Amazon Chime SDK](#)

## Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK

L'SDK Amazon Chime utilizza il ruolo collegato ai servizi denominato: consente alle pipeline multimediali di `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` Amazon Chime SDK di accedere ai servizi per tuo conto. AWS

Ai fini dell'assunzione del ruolo, il ruolo collegato ai servizi

`AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` considera attendibili i seguenti servizi:

- `mediapipelines.chime.amazonaws.com`

Il ruolo consente all'SDK Amazon Chime di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate:

- Operazione: `cloudwatch:PutMetricData` su all `AWS resources`
- Operazione: `chime:CreateAttendee` su all `AWS resources`
- Operazione: `chime>DeleteAttendee` su all `AWS resources`
- Operazione: `chime:GetMeeting` su all `AWS resources`
- Operazione: `kinesisvideo:CreateStream` su  
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:PutMedia` su  
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:UpdateDataRetention` su  
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:DescribeStream` su  
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:GetDataEndpoint` su  
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/ChimeMediaPipelines-*`
- Operazione: `kinesisvideo:ListStreams` su  
`arn:aws:kinesisvideo:*:111122223333:stream/*`

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato ai servizi devi configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni, consulta [Service-Linked Role Permissions](#) nella IAM User Guide.

Per ulteriori informazioni su `AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy`, consulta [AWS politica gestita: AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy](#) la sezione precedente di questa guida.

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK

Utilizza la console IAM per creare un ruolo collegato al servizio con lo use case Amazon Chime SDK Media Pipelines.

### Note

È necessario disporre delle autorizzazioni amministrative IAM per completare questi passaggi. In caso contrario, contatta un amministratore di sistema.

### Come creare il ruolo

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Ruoli, quindi scegli Crea ruolo.
3. Scegli il tipo AWS di ruolo di servizio, quindi scegli Chime, quindi scegli Chime SDK Media Pipelines.
4. Scegli Next (Successivo).
5. Scegli Next (Successivo).
6. Modifica la descrizione secondo necessità, quindi scegli Crea ruolo.

Puoi anche utilizzare l'API AWS CLI o l' AWS API per creare un ruolo collegato al servizio denominato `mediapipelines.chime.amazonaws.com`

Nel AWS CLI, esegui questo comando: **`aws iam create-service-linked-role --aws-service-name mediapipelines.chime.amazonaws.com`**

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, è possibile utilizzare lo stesso processo per crearlo nuovamente.

## Modifica di un ruolo collegato ai servizi per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK

L'SDK Amazon Chime non consente di modificare il ruolo collegato al `AWSRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non potrai modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per le pipeline multimediali di Amazon Chime SDK

Quando non è necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare quel ruolo. In questo modo non hai un'entità non utilizzata che non viene monitorata o gestita attivamente.

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Utilizza la console IAM AWS CLI, o l' AWS API per eliminare il ruolo collegato al `AWSRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi delle pipeline multimediali di Amazon Chime SDK

L'SDK Amazon Chime supporta l'utilizzo di ruoli collegati al servizio in tutte le AWS regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Endpoint e quote di Amazon Chime](#).

## Utilizzo del ruolo AmazonChime SDKEvents collegato al servizio

L'SDK Amazon Chime utilizza un ruolo collegato al servizio denominato `AmazonChimeSDKEvents`. Il ruolo consente l'accesso ai AWS servizi e alle risorse utilizzati o gestiti dall'SDK Amazon Chime, come il kinesis firehose utilizzato per lo streaming di dati.

Il ruolo AmazonChimeSDKEvents collegato al servizio consente all'SDK Amazon Chime di `kinesis:PutRecord` completare `kinesis:PutRecordBatch` e trasmettere in streaming con questo formato: `arn:aws:firehose:::deliverystream/AmazonChimeSDKEvents-*`

È necessario configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM come un utente, un gruppo o un ruolo di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Creazione del ruolo collegato ai servizi

Il ruolo collegato al servizio fa parte del modello Chime SDK Events nel link di creazione rapida. CloudFormation

Puoi anche utilizzare la console IAM per creare un ruolo collegato al servizio con lo use case Amazon Chime SDK Events. Nella AWS CLI o nell' AWS API, crea un ruolo collegato al servizio con il nome del servizio. `events.chime.amazonaws.com` Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati a servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM . Se elimini questo ruolo, puoi ripetere questo processo per crearlo nuovamente.

## Modifica del ruolo collegato ai servizi

Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, puoi solo modificarne la descrizione e farlo utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati a servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM .

## Eliminazione del ruolo collegato ai servizi

Come best practice, elimina il Amazon Chime SDKEvents ruolo quando non hai più bisogno di una funzionalità o di un servizio che lo richieda. Altrimenti, hai un'entità inutilizzata che non viene monitorata o gestita attivamente.

Per eliminare manualmente il ruolo, devi prima eliminare le risorse utilizzate dal ruolo. Le seguenti serie di passaggi spiegano come eseguire entrambe le attività.

### Eliminazione delle risorse relative ai ruoli

Le risorse vengono eliminate eliminando il Kinesis Firehose utilizzato per lo streaming dei dati.

**Note**

Le eliminazioni possono avere esito negativo se si tenta di eliminare le risorse mentre il ruolo le utilizza. Se l'eliminazione non riesce, attendi qualche minuto e riprova l'operazione.

Per eliminare le risorse del ruolo

- Disattiva Kinesis Firehose richiamando la seguente API.

```
aws firehose delete-delivery-stream --delivery-stream-name delivery_stream_name
```

Per eliminare il ruolo collegato al servizio

- Utilizza la console IAM, la AWS CLI o l' AWS API per eliminare il ruolo collegato al AmazonChime SDKEvents servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi e Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi nella Guida per l'utente IAM](#).

## Registrazione e monitoraggio nell'SDK Amazon Chime

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni dell'SDK Amazon Chime e delle altre soluzioni. AWS AWS fornisce i seguenti strumenti per monitorare l'SDK Amazon Chime, segnalare problemi e intraprendere azioni automatiche se necessario:

- Amazon CloudWatch monitora in tempo reale AWS le tue risorse e le applicazioni su AWS cui esegui. È possibile raccogliere e tenere traccia dei parametri, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Ad esempio, puoi tenere CloudWatch traccia dell'utilizzo della CPU o di altri parametri delle tue istanze Amazon EC2 e avviare automaticamente nuove istanze quando necessario. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).
- Amazon EventBridge offre un flusso quasi in tempo reale di eventi di sistema che descrivono i cambiamenti nelle AWS risorse. EventBridge consente l'elaborazione automatizzata basata sugli eventi. Ciò consente di scrivere regole che controllano determinati eventi e di attivare azioni

automatiche in altri AWS servizi quando si verificano tali eventi. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon EventBridge User Guide](#).

- Amazon CloudWatch Logs ti consente di monitorare, archiviare e accedere ai tuoi file di log da istanze Amazon EC2 e altre CloudTrail fonti. CloudWatch I log possono monitorare le informazioni nei file di registro e avvisarti quando vengono raggiunte determinate soglie. Puoi inoltre archiviare i dati del log in storage estremamente durevole. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch Logs User Guide](#).
- AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API e gli eventi correlati effettuati da o per conto del tuo AWS account. Distribuisce quindi i file di log a un bucket Amazon S3 specificato. È possibile identificare quali utenti e account hanno effettuato le chiamate AWS, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono avvenute le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudTrail](#).

## Argomenti

- [Monitoraggio dell'SDK Amazon Chime con Amazon CloudWatch](#)
- [Automatizzazione dell'SDK Amazon Chime con EventBridge](#)
- [Utilizzo per registrare le chiamate API AWS CloudTrail](#)

## Monitoraggio dell'SDK Amazon Chime con Amazon CloudWatch

Puoi utilizzarlo CloudWatch per monitorare l'SDK Amazon Chime. CloudWatch raccoglie dati grezzi e li elabora in metriche leggibili e quasi in tempo reale. Tali statistiche vengono conservate per 15 mesi, in modo da poter accedere alle informazioni storiche e ottenere una prospettiva migliore sulle prestazioni dell'applicazione o del servizio Web. È anche possibile impostare allarmi che controllano determinate soglie e inviare notifiche o intraprendere azioni quando queste soglie vengono raggiunte. Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).

### CloudWatch metriche per l'SDK Amazon Chime

L'SDK Amazon Chime invia i seguenti parametri all'SDK Amazon CloudWatch Chime invia i parametri una volta al minuto per tutta la durata di una chiamata e invia tutti i parametri elencati qui.

Il `AWS/ChimeVoiceConnector` namespace include le seguenti metriche per i numeri di telefono assegnati al tuo AWS account e ai connettori vocali di Amazon Chime SDK.

**Note**

L'SDK invia i valori di perdita di pacchetti una volta al minuto per tutta la durata di una chiamata. I valori di perdita si accumulano per tutta la durata della chiamata. Ad esempio, se si verifica una perdita di pacchetti alle 11:01, tale valore di perdita viene riportato per i minuti rimanenti della chiamata. Al termine della chiamata, si riceve un'unica metrica relativa alla perdita di pacchetti.

Metrica	Description
SmaActiveCallCount	Il numero di chiamate simultanee attive all'applicazione multimediale Sip.  Unità: numero
VoiceConnectorActiveCallCount	Il numero di chiamate Voice Connector simultanee attive.  Unità: numero
InboundCallAttempts	Il numero di chiamate in entrata tentate.  Unità: numero
InboundCallFailures	Il numero di chiamate in entrata non riuscite.  Unità: numero
InboundCallsAnswered	Il numero di chiamate in entrata con risposta.  Unità: numero
InboundCallsActive	Il numero di chiamate in entrata attualmente attive.  Unità: numero
OutboundCallAttempts	Il numero di chiamate in uscita tentate.

Metrica	Description
	Unità: numero
OutboundCallFailures	<p>Il numero di chiamate in uscita non riuscite.</p> <p>Unità: numero</p>
OutboundCallsAnswered	<p>Il numero di chiamate in uscita con risposta.</p> <p>Unità: numero</p>
OutboundCallsActive	<p>Il numero di chiamate in uscita attualmente attive.</p> <p>Unità: numero</p>
Throttles	<p>Il numero di volte in cui l'account viene limitato quando si tenta di effettuare una chiamata.</p> <p>Unità: numero</p>
Sip1xxCodes	<p>Il numero di messaggi SIP con codici di stato 1xx-level.</p> <p>Unità: numero</p>
Sip2xxCodes	<p>Il numero di messaggi SIP con codici di stato 2xx-level.</p> <p>Unità: numero</p>
Sip3xxCodes	<p>Il numero di messaggi SIP con codici di stato 3xx-level.</p> <p>Unità: numero</p>
Sip4xxCodes	<p>Il numero di messaggi SIP con codici di stato 4xx-level.</p> <p>Unità: numero</p>

Metrica	Description
Sip5xxCodes	<p>Il numero di messaggi SIP con codici di stato 5xx-level.</p> <p>Unità: numero</p>
Sip6xxCodes	<p>Il numero di messaggi SIP con codici di stato 6xx-level.</p> <p>Unità: numero</p>
CustomerToVcRtpPackets	<p>Il numero di pacchetti RTP inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: numero</p>
CustomerToVcRtpBytes	<p>Il numero di byte inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTP.</p> <p>Unità: numero</p>
CustomerToVcRtcpPackets	<p>Il numero di pacchetti RTCP inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: numero</p>
CustomerToVcRtcpBytes	<p>Il numero di byte inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTCP.</p> <p>Unità: numero</p>

Metrica	Description
CustomerToVcPacketsLost	<p>Il numero di pacchetti persi in transito dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.</p> <p>Unità: numero</p>
CustomerToVcJitter	<p>Il jitter medio per i pacchetti inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: microsecondi</p>
VcToCustomerRtpPackets	<p>Il numero di pacchetti RTP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToCustomerRtpBytes	<p>Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente in pacchetti RTP.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToCustomerRtcpPackets	<p>Il numero di pacchetti RTCP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToCustomerRtcpBytes	<p>Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente in pacchetti RTCP.</p> <p>Unità: numero</p>

Metrica	Description
VcToCustomerPacketsLost	<p>Il numero di pacchetti persi in transito dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToCustomerJitter	<p>Il jitter medio per i pacchetti inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente.</p> <p>Unità: microsecondi</p>
RTTBetweenVcAndCustomer	<p>Il tempo medio di andata e ritorno tra il cliente e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: microsecondi</p>
MOSBetweenVcAndCustomer	<p>Il punteggio medio di opinione (MOS) stimato associato ai flussi vocali tra il cliente e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: Punteggio tra 1.0-4.4. Un punteggio più alto indica una migliore qualità audio percepita.</p>
RemoteToVcRtpPackets	<p>Il numero di pacchetti RTP inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: numero</p>
RemoteToVcRtpBytes	<p>Il numero di byte inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTP.</p> <p>Unità: numero</p>

Metrica	Description
<code>RemoteToVcRtcpPackets</code>	<p>Il numero di pacchetti RTCP inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: numero</p>
<code>RemoteToVcRtcpBytes</code>	<p>Il numero di byte inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTCP.</p> <p>Unità: numero</p>
<code>RemoteToVcPacketsLost</code>	<p>Il numero di pacchetti persi in transito dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.</p> <p>Unità: numero</p>
<code>RemoteToVcJitter</code>	<p>Il jitter medio per i pacchetti inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: microsecondi</p>
<code>VcToRemoteRtpPackets</code>	<p>Il numero di pacchetti RTP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota.</p> <p>Unità: numero</p>
<code>VcToRemoteRtpBytes</code>	<p>Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota in pacchetti RTP.</p> <p>Unità: numero</p>

Metrica	Description
VcToRemoteRtcpPackets	<p>Il numero di pacchetti RTCP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToRemoteRtcpBytes	<p>Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota in pacchetti RTCP.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToRemotePacketsLost	<p>Il numero di pacchetti persi in transito dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.</p> <p>Unità: numero</p>
VcToRemoteJitter	<p>Il jitter medio per i pacchetti inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota.</p> <p>Unità: microsecondi</p>
RTTBetweenVcAndRemote	<p>Il tempo medio di andata e ritorno tra l'estremità remota e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: microsecondi</p>

Metrica	Description
MOSBetweenVcAndRemote	<p>Il punteggio medio di opinione (MOS) stimato associato ai flussi vocali tra l'estremità remota e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.</p> <p>Unità: Unità: Punteggio tra 1.0-4.4. Un punteggio più alto indica una migliore qualità audio percepita.</p>

## CloudWatch dimensioni per l'SDK Amazon Chime

Le CloudWatch dimensioni che puoi utilizzare con l'SDK Amazon Chime sono elencate di seguito.

Dimensione	Description
VoiceConnectorId	L'identificatore del connettore vocale Amazon Chime SDK per cui visualizzare le metriche.
Region	La AWS regione associata all'evento.

## CloudWatch log per l'SDK Amazon Chime

Puoi configurare i tuoi connettori vocali Amazon Chime SDK per inviare metriche ai log. CloudWatch. Quando lo fai, puoi anche ricevere log metrici di qualità multimediale per quei connettori vocali.

L'SDK Amazon Chime invia parametri dettagliati una volta al minuto. L'SDK Amazon Chime li invia per tutte le chiamate effettuate con i connettori vocali configurati e li invia a un gruppo di log CloudWatch Logs che creiamo per te.

Il nome del gruppo di log utilizza questo formato: `/aws/ChimeVoiceConnectorLogs/${VoiceConnectorID}`

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei connettori vocali per inviare metriche, vedere [Modifica delle impostazioni di Amazon Chime SDK Voice Connector](#)

**Note**

Le metriche relative alla perdita di pacchetti si accumulano per tutta la durata di una chiamata. Ad esempio, se si verifica una perdita di pacchetti alle 11:01, tale valore di perdita viene riportato per i minuti rimanenti della chiamata. Al termine della chiamata, si riceve un'unica metrica relativa alla perdita di pacchetti.

L'SDK Amazon Chime include i seguenti campi nei log, in formato JSON.

Campo	Description
voice_connector_id	L'ID Amazon Chime SDK Voice Connector che trasporta la chiamata.
event_timestamp	L'ora in cui i parametri vengono emessi, in numero di millisecondi dalla UNIX Epoch (mezzanotte del 1 gennaio 1970) in UTC.
call_id	Corrisponde all'ID della transazione.
from_sip_user	L'utente che avvia la chiamata.
from_country	Il paese che ha avviato la chiamata.
to_sip_user	L'utente ricevente per la chiamata.
to_country	Il paese ricevente per la chiamata.
endpoint_id	Un identificatore opaco che indica l'altro endpoint della chiamata. Da utilizzare con CloudWatch Logs Insights. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Analyzing log data with CloudWatch Logs Insights</a> nella Amazon CloudWatch Logs User Guide.
aws_region	La AWS regione per la chiamata.

Campo	Description
cust2vc_rtp_packets	Il numero di pacchetti RTP inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
cust2vc_rtp_bytes	Il numero di byte inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTP.
cust2vc_rtcp_packets	Il numero di pacchetti RTCP inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
cust2vc_rtcp_bytes	Il numero di byte inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTCP.
cust2vc_packets_lost	Il numero di pacchetti persi in transito dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.
cust2vc_jitter	Il jitter medio per i pacchetti inviati dal cliente all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
vc2cust_rtp_packets	Il numero di pacchetti RTP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente.
vc2cust_rtp_bytes	Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente in pacchetti RTP.
vc2cust_rtcp_packets	Il numero di pacchetti RTCP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente.

Campo	Description
vc2cust_rtcp_bytes	Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente in pacchetti RTCP.
vc2cust_packets_lost	Il numero di pacchetti persi in transito dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.
vc2cust_jitter	Il jitter medio per i pacchetti inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector al cliente.
rtt_btwn_vc_and_cust	Il tempo medio di andata e ritorno tra il cliente e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
mos_btwn_vc_and_cust	Il punteggio medio di opinione (MOS) stimato associato ai flussi vocali tra il cliente e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
rem2vc_rtp_packets	Il numero di pacchetti RTP inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
rem2vc_rtp_bytes	Il numero di byte inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTP.
rem2vc_rtcp_packets	Il numero di pacchetti RTCP inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
rem2vc_rtcp_bytes	Il numero di byte inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector in pacchetti RTCP.

Campo	Description
rem2vc_packets_lost	Il numero di pacchetti persi in transito dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.
rem2vc_jitter	Il jitter medio per i pacchetti inviati dall'estremità remota all'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
vc2rem_rtp_packets	Il numero di pacchetti RTP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota.
vc2rem_rtp_bytes	Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota in pacchetti RTP.
vc2rem_rtcp_packets	Il numero di pacchetti RTCP inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota.
vc2rem_rtcp_bytes	Il numero di byte inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota in pacchetti RTCP.
vc2rem_packets_lost	Il numero di pacchetti persi in transito dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota. I valori vengono inviati ogni minuto fino al termine della chiamata. Il conteggio dei valori è cumulativo.
vc2rem_jitter	Il jitter medio per i pacchetti inviati dall'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector all'estremità remota.

Campo	Description
rtt_btwn_vc_and_rem	Il tempo medio di andata e ritorno tra l'estremità remota e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.
mos_btwn_vc_and_rem	Il punteggio medio di opinione (MOS) stimato associato ai flussi vocali tra l'estremità remota e l'infrastruttura Amazon Chime SDK Voice Connector.

## Log dei messaggi SIP

Puoi scegliere di ricevere i log dei messaggi SIP per il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector. Quando lo fai, Amazon Chime SDK acquisisce i messaggi SIP in entrata e in uscita e li invia a un gruppo di CloudWatch log Logs creato per te. Il nome del gruppo di log è `/aws/ChimeVoiceConnectorSipMessages/${VoiceConnectorID}`. I seguenti campi sono inclusi nei log, in formato JSON.

Campo	Description
voice_connector_id	L'ID del connettore vocale Amazon Chime SDK.
aws_region	La AWS regione associata all'evento.
event_timestamp	L'ora in cui il messaggio viene acquisito, in numero di millisecondi da UNIX Epoch (mezzanotte del 1 gennaio 1970) in UTC.
call_id	L'ID di chiamata di Amazon Chime SDK Voice Connector.
sip_message	Il messaggio SIP completo che viene acquisito.

## Automatizzazione dell'SDK Amazon Chime con EventBridge

Amazon ti EventBridge consente di automatizzare AWS i tuoi servizi e rispondere automaticamente agli eventi di sistema, come problemi di disponibilità delle applicazioni o modifiche delle risorse. Per ulteriori informazioni sugli eventi delle riunioni, consulta [Meeting events](#) nella Amazon Chime SDK Developer Guide.

Quando l'SDK Amazon Chime genera eventi, li invia a EventBridge per la migliore consegna, il che significa che l'SDK Amazon Chime tenta di inviare tutti gli eventi a EventBridge, ma in rari casi un evento potrebbe non essere consegnato. Per ulteriori informazioni, consulta [Events from AWS services](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

### Note

Se devi crittografare i dati, devi usare Amazon S3 Managed Keys. Non supportiamo la crittografia lato server utilizzando le Customer Master Keys archiviate nel Key Management Service. AWS

## Automazione dei connettori vocali Amazon Chime SDK con EventBridge

Le azioni che possono essere attivate automaticamente per i connettori vocali SDK di Amazon Chime includono:

- Invocare una funzione AWS Lambda
- Avvio di un'attività di Amazon Elastic Container Service
- Trasmissione dell'evento ad Amazon Kinesis Video Streams
- Attivazione di una macchina a stati AWS Step Functions
- Notifica di un argomento Amazon SNS o di una coda Amazon SQS

Alcuni esempi di utilizzo EventBridge con i connettori vocali SDK di Amazon Chime includono:

- Attivazione di una funzione Lambda per scaricare l'audio per una chiamata al termine della chiamata.
- Avvio di un'attività Amazon ECS per abilitare la trascrizione in tempo reale dopo l'avvio di una chiamata.

Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon EventBridge User Guide](#).

## Eventi di streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector

I connettori vocali Amazon Chime SDK supportano l'invio di eventi al EventBridge momento in cui si verificano gli eventi descritti in questa sezione.

Inizia lo streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector

I connettori vocali Amazon Chime SDK inviano questo evento all'avvio dello streaming multimediale su Kinesis Video Streams.

### Example Dati eventi

Di seguito vengono riportati dati di esempio per questo evento.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Outbound",
    "fromNumber": "+12065550100",
    "inviteHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg\"",
      "to":
"<sip:+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4M.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "isCaller": false,
    "mediaType": "audio/L16",
    "sdp": {
      "mediaIndex": 0,
      "mediaLabel": "1"
    }
  }
}
```

```

    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"&>\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456M:stream/
ChimeVoiceConnector-abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
    "toNumber": "+13605550199",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "streamingStatus": "STARTED",
    "version": "0"
  }
}

```

Lo streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector termina

I connettori vocali Amazon Chime SDK inviano questo evento al termine dello streaming multimediale su Kinesis Video Streams.

### Example Dati eventi

Di seguito vengono riportati dati di esempio per questo evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "streamingStatus": "ENDED",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Inbound",
    "fromNumber": "+12065550100",
    "inviteHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",

```

```

    "call-id": "1112-2222-4333",
    "cseq": "101 INVITE",
    "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
    "content-type": "application/sdp",
    "content-length": "246"
  },
  "isCaller": false,
  "mediaType": "audio/L16",
  "sdp": {
    "mediaIndex": 0,
    "mediaLabel": "1"
  },
  "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
  "startFragmentNumber": "1234567899444",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/
ChimeVoiceConnector-abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
  "toNumber": "+13605550199",
  "version": "0"
}
}

```

## Aggiornamenti in streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector

I connettori vocali Amazon Chime SDK inviano questo evento quando lo streaming multimediale su Kinesis Video Streams viene aggiornato.

### Example Dati eventi

Di seguito vengono riportati dati di esempio per questo evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {

```

```

    "callId": "1112-2222-4333",
    "updateHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "streamingStatus": "UPDATED",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "version": "0",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4"
  }
}

```

Lo streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector non riesce

I connettori vocali di Amazon Chime SDK inviano questo evento quando lo streaming multimediale su Kinesis Video Streams non riesce.

### Example Dati eventi

Di seguito vengono riportati dati di esempio per questo evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "streamingStatus": "FAILED",
    "voiceConnectorId": "abcdefghi",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Inbound",
  }
}

```

```
"failTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"failureReason": "Internal failure",
"version": "0"
}
}
```

## Utilizzo per registrare le chiamate API AWS CloudTrail

L'SDK Amazon Chime è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese nell'SDK Amazon Chime da un utente, ruolo o servizio. AWS CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per Amazon Chime SDK come eventi, incluse le chiamate dalla console Amazon Chime SDK e le chiamate di codice all'SDK Amazon Chime. APIs

Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per l'SDK Amazon Chime. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella pagina Cronologia degli eventi. Le informazioni includono ogni richiesta, gli indirizzi IP da cui sono state effettuate le richieste e chi ha effettuato la richiesta.

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando la console di amministrazione di Amazon Chime effettua una chiamata API, CloudTrail registra tale attività in un evento. Per visualizzare gli eventi, avvia la CloudTrail console e vai alla Cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la [Guida AWS CloudTrail per l'utente](#).

### Creating a trail

I seguenti argomenti spiegano come utilizzare la CloudTrail console per creare un trail. Per impostazione predefinita, quando crei un trail nella console, il trail registra gli eventi da tutte le regioni della AWS partizione e invia i file di log al bucket Amazon S3 da te specificato.

Segui questi argomenti nell'ordine elencato.

1. [Panoramica della creazione di un percorso](#)
2. [CloudTrail servizi e integrazioni supportati](#)
3. [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
4. [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

## Dati acquisiti da un percorso

CloudTrail registra tutte le azioni dell'SDK Amazon Chime. Per informazioni sulle azioni, consulta [Amazon Chime SDK API Reference](#). Ad esempio, le chiamate all'azione [CreateAttendee](#), generano voci nei file di CloudTrail registro. Ogni evento contiene informazioni su chi ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali dell'utente IAM o root.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento CloudTrail userIdentity](#).

## Informazioni sulle voci dei file di registro dell'SDK Amazon Chime

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta da qualsiasi sorgente e include informazioni sull'operazione richiesta, la data e l'ora dell'operazione, i parametri della richiesta e così via. I file di log di CloudTrail non sono uno stack trace ordinato delle chiamate API pubbliche, pertanto queste non vengono visualizzate in un ordine specifico.

Le voci per l'SDK Amazon Chime sono identificate dalla fonte di eventi `chime.amazonaws.com`.

Se hai configurato Active Directory per il tuo account Amazon Chime SDK, consulta [Utilizzo delle chiamate API di Logging Directory AWS Service](#). CloudTrail Questo descrive come monitorare i problemi che potrebbero influire sulla capacità di accesso degli utenti dell'SDK Amazon Chime.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per Amazon Chime SDK:

```
{"eventVersion":"1.05",
  "userIdentity":{
    "type":"IAMUser",
    "principalId":"AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
    "accountId":"0123456789012",
    "accessKeyId":"AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "sessionContext":{
```

```

    "attributes":{
      "mfaAuthenticated":"false",
      "creationDate":"2017-07-24T17:57:43Z"
    },
    "sessionIssuer":{
      "type":"Role",
      "principalId":"AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
      "arn":"arn:aws:iam:123456789012:role/Joe",
      "accountId":"123456789012",
      "userName":"Joe"
    }
  }
},
"eventTime":"2017-07-24T17:58:21Z",
"eventSource":"chime.amazonaws.com",
"eventName":"AddDomain",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"72.21.198.64",
"userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36",
"errorCode":"ConflictException",
"errorMessage":"Request could not be completed due to a conflict",
"requestParameters":{
  "domainName":"example.com",
  "accountId":"11aaaaa1-1a11-1111-1a11-aaadd0a0aa00"
},
"responseElements":null,
"requestID":"be1bee1d-1111-11e1-1eD1-0dc1111f1ac1",
"eventID":"00fbee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"123456789012"
}

```

## Convalida della conformità per l'SDK Amazon Chime

I revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità dei AWS servizi nell'ambito di più programmi di AWS conformità, come SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta [Ambito per programma di conformità Servizi AWS in Ambito di applicazione per programma Servizi AWS](#) di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#).

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Per ulteriori informazioni sulla responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS, consulta [AWS la documentazione sulla sicurezza](#).

## Resilienza nell'SDK Amazon Chime

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno AWS a regioni e zone di disponibilità. AWS Le regioni forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni su AWS regioni e zone di disponibilità, consulta Global Infrastructure.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, l'SDK Amazon Chime offre diverse funzionalità per supportare le tue esigenze di resilienza e backup dei dati. Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione dei gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector](#) e [Streaming dei contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector su Kinesis](#).

## Sicurezza dell'infrastruttura nell'SDK Amazon Chime

In quanto servizio gestito, è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzate chiamate API AWS pubblicate per accedere attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

# Nozioni di base

Le informazioni contenute nei seguenti argomenti spiegano come iniziare con le attività amministrative fornite dall'SDK Amazon Chime.

## Argomenti

- [Configurazione dei numeri di telefono per il tuo account Amazon Chime SDK](#)

# Configurazione dei numeri di telefono per il tuo account Amazon Chime SDK

Le seguenti opzioni telefoniche sono disponibili per gli account amministrativi di Amazon Chime SDK:

## Connettore vocale SDK Amazon Chime

Fornisce servizi di trunking SIP (Session Initiation Protocol) per un sistema telefonico esistente. Inserisci numeri di telefono esistenti o fornisci nuovi numeri di telefono nella console Amazon Chime SDK. Sono inclusi i numeri di emergenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei connettori vocali Amazon Chime SDK](#) e [Configurazione delle chiamate di emergenza](#).

## Applicazioni multimediali SIP Amazon Chime SDK

Le applicazioni multimediali SIP di Amazon Chime SDK semplificano e velocizzano la creazione di istruzioni multimediali e di segnalazione personalizzate che normalmente creeresti sulla centrale telefonica (PBX) della tua filiale privata. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle applicazioni multimediali SIP](#)

# Gestione dei numeri di telefono in Amazon Chime SDK

Gli argomenti di questa sezione spiegano come gestire i numeri di telefono da utilizzare con l'SDK Amazon Chime.

Puoi ottenere i numeri nei seguenti modi:

- Esegui il provisioning dei numeri ordinandoli da un pool di numeri fornito dall'SDK Amazon Chime. Puoi farlo solo in paesi che non hanno requisiti di identificazione.
- Trasferisci i numeri esistenti da un altro corriere all'SDK Amazon Chime.
- Ordina numeri di telefono internazionali.

I processi di approvvigionamento e portabilità aggiungono i numeri al tuo inventario. Utilizza quindi i numeri con i connettori vocali Amazon Chime SDK, i gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector o le applicazioni multimediali SIP di Amazon Chime SDK.

## Note

Puoi trasferire numeri verdi da utilizzare con i connettori vocali Amazon Chime SDK e con le applicazioni multimediali SIP di Amazon Chime. Amazon Chime Business Calling non supporta i numeri verdi. Per ulteriori informazioni [Trasferimento di numeri di telefono esistenti](#), consulta più avanti in questa guida.

Per utilizzare un numero di telefono con un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector o Amazon Chime SDK Voice Connector, utilizza la console Amazon Chime SDK per assegnare il numero. Per informazioni su Voice Connectors, consulta [Gestione dei connettori vocali Amazon Chime SDK](#). Per informazioni sull'assegnazione di numeri ai connettori vocali, vedere [Assegnazione di numeri a un Voice Connector o a un gruppo Voice Connector](#).

## Note

Puoi anche utilizzare i connettori vocali per abilitare le chiamate di emergenza da Amazon Chime. Tuttavia, l'SDK Amazon Chime non offre servizi di chiamata di emergenza al di fuori degli Stati Uniti d'America. Per modificare i servizi di chiamata di emergenza forniti dall'SDK Amazon Chime per gli Stati Uniti d'America, puoi ottenere un numero di routing

delle chiamate di emergenza da un fornitore di servizi di emergenza di terze parti, assegnare quel numero all'SDK Amazon Chime, quindi assegnare il numero a un Amazon Chime SDK Voice Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di numeri di routing di emergenza di terze parti](#).

Per utilizzare un numero di telefono con un'applicazione multimediale SIP, devi aggiungerlo alla regola SIP associata all'applicazione. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni multimediali SIP, vedere. [Utilizzo di applicazioni multimediali SIP](#) Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di numeri di telefono alle regole SIP, vedere. [Creazione di una regola SIP](#)

#### Note

I connettori vocali Amazon Chime SDK e le applicazioni multimediali SIP Amazon Chime SDK hanno requisiti di larghezza di banda. Per ulteriori informazioni, consulta [Requisiti di larghezza di banda](#).

## Indice

- [Provisioning di numeri di telefono](#)
- [Richiesta di numeri di telefono internazionali](#)
- [Trasferimento di numeri di telefono esistenti](#)
- [Gestione dell'inventario di numeri di telefono](#)
- [Eliminazione di numeri di telefono](#)
- [Ripristino di numeri di telefono eliminati](#)
- [Ottimizza la tua reputazione nelle chiamate in uscita](#)
- [STIR/SHAKEN per l'SDK Amazon Chime](#)

## Provisioning di numeri di telefono

Utilizza la console Amazon Chime SDK per fornire i numeri di telefono per il tuo account Amazon Chime SDK. Scegli tra i seguenti approcci:

- Connettori vocali Amazon Chime SDK: integrazione con un sistema telefonico esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei connettori vocali Amazon Chime SDK](#).

- Applicazioni multimediali SIP di Amazon Chime SDK: integra le riunioni con Amazon Chime SDK e i servizi di risposta vocale interattivi come Amazon Lex. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle applicazioni multimediali SIP](#).

Fornisci i numeri di telefono da un pool di numeri fornito dall'SDK Amazon Chime. Al termine del provisioning, i numeri di telefono vengono visualizzati nel tuo inventario e puoi assegnarli a singoli utenti.

#### Important

Segui questi passaggi solo per i paesi che non hanno requisiti di identificazione. Per informazioni sulla fornitura di numeri di telefono nei paesi con requisiti di identificazione, consulta [Richiesta di numeri di telefono internazionali](#).

Per effettuare il provisioning di numeri di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/). <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/>
2. Nel pannello di navigazione, sotto Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Scegli la scheda Ordini, quindi scegli Fornisci numeri di telefono.
4. Nella finestra di dialogo Fornisci numeri di telefono, scegli Voice Connector o SIP Media Application Dial-In, quindi scegli Avanti.

#### Note

Il tipo di prodotto assegnato a un numero di telefono influisce sulla fatturazione. Se si imposta un nome di chiamata predefinito, il sistema lo assegna ai nuovi numeri di telefono assegnati negli Stati Uniti d'America. Inoltre, per le chiamate in uscita con Voice Connector e le applicazioni multimediali SIP, l'ID chiamante deve corrispondere a un numero presente nell'inventario. In alternativa, per le applicazioni multimediali SIP, può corrispondere all'ID chiamante originale di una chiamata in entrata che è stata rispedita dalla funzione Lambda associata. Ad esempio, la funzione potrebbe utilizzare l'azione `CallAndBridge`. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione dei nomi per le chiamate in uscita](#) questa guida e [CallAndBridge](#) la Amazon Chime SDK Developer Guide.

5. Nella pagina Fornitura dei numeri di telefono, procedi come segue:

- Aprite l'elenco Seleziona il tipo di applicazione e scegliete una delle opzioni, Voice Connector o SIP Media Application Dial-in.

La tua scelta influisce sui paesi visualizzati nel passaggio 6.

- (Facoltativo) In Dettagli numero/i di telefono, nella casella Nome, inserisci un nome descrittivo per il numero di telefono, ad esempio un centro di costo o la sede dell'ufficio.

Questo campo è diverso dai nomi delle chiamate in uscita. Per ulteriori informazioni sui nomi per le chiamate in uscita, consulta questa guida [Impostazione dei nomi per le chiamate in uscita](#).

6. In Ricerca numerica, apri l'elenco dei Paesi e seleziona un Paese, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- Per numeri al di fuori degli Stati Uniti:

a. Aprite l'elenco Tipo e selezionate un'opzione.

A seconda del paese selezionato, uno dei tipi potrebbe non essere disponibile. Ad esempio, puoi selezionare solo numeri locali per il Canada e numeri verdi per l'Italia.


b. Scegli il pulsante Cerca.

- Per i numeri statunitensi:

a. Apri l'elenco Tipo e seleziona un'opzione.

b. Apri l'elenco Area e scegli Ubicazione o Prefisso.

- Se scegli Ubicazione, apri l'elenco Stato e scegli uno stato, quindi inserisci una città e scegli il pulsante Cerca.

 Note

Se la ricerca non restituisce numeri, cancella il campo Città ed esegui nuovamente la ricerca.

- Se scegli il prefisso, inserisci un prefisso nella casella Prefisso e scegli il pulsante Cerca.

7. Dall'elenco risultante, seleziona uno o più numeri di telefono.

8. (Facoltativo) In Dettagli numero/i di telefono, inserisci un nome per il numero o i numeri. Se hai selezionato più numeri nei passaggi precedenti, il nome si applica a tutti.

## 9. Scegli Crea ordine per numeri di telefono.

I numeri di telefono vengono visualizzati nelle schede Ordini e In sospeso durante l'approvvigionamento. Al termine dell'approvvigionamento, i numeri vengono visualizzati nella scheda Inventario.

## Richiesta di numeri di telefono internazionali

I passaggi di questa sezione spiegano come richiedere numeri di telefono internazionali da utilizzare con l'SDK Amazon Chime. Puoi utilizzare solo numeri internazionali con il tipo di prodotto SIP Media Application Dial-In.

Per acquistare numeri internazionali, le normative di molti paesi richiedono che tu sia in possesso dei seguenti articoli:

- Un indirizzo locale
- Prova della tua identità, fornita dall'SDK Amazon Chime o dai nostri corrieri

Attendi 2-6 settimane affinché l'SDK Amazon Chime soddisfi la tua richiesta. Per ulteriori informazioni sui requisiti di documentazione per vari paesi, consulta [the section called “Requisiti nazionali per i numeri di telefono”](#)

Per richiedere numeri di telefono internazionali in paesi con requisiti di identificazione

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, in Contattaci, scegli Support.

Verrai reindirizzato alla console AWS Support.

### Note

Puoi anche andare direttamente alla pagina del [Supporto AWS Centro](#). In tal caso, scegli Crea custodia, quindi segui i passaggi seguenti.

3. Se non è già selezionato, scegli Account e fatturazione.
4. Per Service, scegli Chime SDK (Number Management).

5. Per Categoria, scegli Richieste di numeri di telefono, quindi scegli Passaggio successivo: Informazioni aggiuntive.
6. Per Oggetto, inserisci Provisioning international numbers.
7. Per Problema o Descrizione, inserisci quanto segue:
  - Individuale o aziendale
  - Nome (nome individuale o ragione sociale)
  - Tipo di numero (locale o gratuito)
  - Paese
  - Quantità di numeri di telefono
8. In Email, inserisci l'indirizzo e-mail associato al tuo account amministratore Amazon Chime, quindi scegli Invia richiesta.

AWS L'assistenza risponde alla richiesta di assistenza via e-mail per informarti se è possibile fornire i numeri di telefono. Una volta che i numeri sono stati assegnati, puoi visualizzarli nella console Amazon Chime SDK. In Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono. I tuoi numeri vengono visualizzati nella pagina Inventario.

9. Utilizza le regole SIP per assegnare i numeri di telefono all'applicazione multimediale SIP appropriata.

## Invio dei documenti richiesti

Dopo aver ricevuto i numeri di telefono richiesti, invii tutti i documenti richiesti. Di seguito è riportata la procedura.

### Note

AWS Support fornisce un collegamento Amazon S3 sicuro per il caricamento di tutti i documenti richiesti. Non procedere finché non ricevi il link.

Per inviare documenti

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Accedi al tuo AWS account, quindi apri il link di caricamento di Amazon S3 generato appositamente per il tuo account.

 Note

Il link scade dopo dieci giorni. Viene generato specificamente per l'account che ha creato il caso. Il link richiede che un utente autorizzato dell'account esegua il caricamento.

3. Scegli Aggiungi file, quindi seleziona i documenti di identità relativi alla tua richiesta.
4. Espandi la sezione Autorizzazioni e scegli Specificare autorizzazioni ACL individuali.
5. Alla fine della sezione Access control list (ACL), scegli Aggiungi beneficiario, quindi incolla la chiave fornita da AWS Support nella casella Assegnatario.
6. In Oggetti, seleziona la casella di controllo Leggi, quindi scegli Carica.

Dopo aver fornito la lettera di agenzia (LOA), Supporto conferma con il tuo operatore telefonico esistente che le informazioni sulla LOA sono corrette. Se le informazioni fornite sulla LOA non corrispondono a quelle che il gestore telefonico ha in archivio, Supporto ti contatta per aggiornare le informazioni fornite sulla LOA.

## Restrizioni alle chiamate in uscita

### Cina

I vettori cinesi bloccano sempre più le rotte internazionali verso la Cina. L'SDK Amazon Chime continua a supportare i nostri clienti esistenti, ma tutti i clienti autorizzati a chiamare la Cina devono soddisfare le seguenti condizioni:

#### Criteri di idoneità

#### Casi di utilizzo non supportati

- Chiamate di breve durata e avvisi inferiori a 15 secondi.
- Alto volume di chiamate, soprattutto in un breve periodo di tempo, utilizzando lo stesso ID chiamante in uscita (più di 5 chiamate al minuto).
- Qualunque forma di chiamata a freddo.
- Qualsiasi chiamata a numeri di telefono non validi. È necessario provare che tutti i numeri chiamati siano esatti.
- Chiamate ripetute utilizzando gli stessi numeri FROM e/o TO.
- Tentativi di chiamare la Cina da qualsiasi numero che non sia stato preventivamente approvato.

## Casi di utilizzo supportati

- Chiamate dirette a entità aziendali note, come un hotel o una funzione di supporto IT.
- Chiamate gli utenti che cercano di interagire con la vostra attività, ad esempio programmi di collocamento universitari o acquisti di prodotti.

## Dati necessari per configurare la funzionalità

Segui questi passaggi per ottenere l'autorizzazione a chiamare numeri di telefono cinesi (+86):

- Fornisci un elenco esatto e completo dei numeri di telefono utilizzati per chiamare la Cina.
  - Il numero deve essere un DID fornito dall'SDK Amazon Chime. Non verrà accettato nessun altro numero.
  - Un numero non può essere un DID fornito da Hong Kong, Macao, Taiwan, Cina o Singapore.

### Note

L'elenco di cui sopra può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento.

- Per ogni numero, devi registrare un annuncio che identifichi il nome della tua attività in modo che chiunque chiami il numero possa ascoltare la registrazione e sapere quale azienda sta effettuando la chiamata.
- È necessario AWS fornire una descrizione dettagliata del caso d'uso per chiamare la Cina e confermare di soddisfare i criteri di idoneità descritti in questo argomento.

## Conseguenze della violazione dei criteri

L'SDK Amazon Chime prevede una politica di tolleranza zero per le chiamate in Cina. Amazon sospenderà il tuo account Amazon Chime SDK se utilizzi il servizio per uno dei casi d'uso limitati sopra elencati. Gli amministratori dell'SDK Amazon Chime devono comunicare questa politica agli altri membri della tua organizzazione in modo che anche loro siano a conoscenza di queste restrizioni. L'ignoranza delle regole non è un motivo accettabile per una violazione.

## Garanzia del servizio

Se i corrieri cinesi bloccano le principali rotte internazionali senza preavviso e influiscono sulla possibilità di chiamare la Cina, le esclusioni del [Service Level Agreement di Amazon Chime SDK entrano](#) in vigore.

## Requisiti nazionali per i numeri di telefono

Al di fuori degli Stati Uniti, le normative spesso richiedono un indirizzo locale e documenti di identificazione specifici per acquistare e utilizzare un numero di telefono. L'indirizzo può essere un indirizzo aziendale o personale. Le tabelle seguenti elencano i paesi che richiedono l'identificazione. Quando [richiedi numeri di telefono internazionali](#) o trasferisci [numeri di telefono esistenti](#), il supporto SDK di Amazon Chime collabora con te per inviare i documenti necessari.

### Note

Assicurati di fornire l'identità e gli indirizzi degli utenti finali che utilizzano i tuoi numeri di telefono.

### Argomenti

- [Australia](#)
- [Austria](#)
- [Canada](#)
- [Danimarca](#)
- [Finlandia](#)
- [Germania](#)
- [Irlanda](#)
- [Italia](#)
- [Nuova Zelanda](#)
- [Nigeria](#)
- [Porto Rico](#)
- [Corea del Sud](#)
- [Svezia](#)
- [Svizzera](#)
- [Regno Unito](#)

## Australia

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Australia.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Connessione remota per applicazioni multimediali SIP SDK Amazon Chime SDK	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Prova dell'ubicazione</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono avere la stessa area geografica dei numeri di telefono corrispondenti.</p>
	Numero verde	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>Indirizzi internazionali accettati.</p>

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>• Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Austria

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Austria.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo aziendale</li> <li>• Prova dell'esistenza di servizi di telecomunicazione, ad esempio una fattura emessa da un operatore di rete con un altro numero di telefono nella stessa area.</li> </ul> <p>- OPPURE -</p> <p>Una fattura emessa da un provider Internet per l'accesso a Internet con un indirizzo</p>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
			<p>IP fisso situato nell'area destra.</p> <p>Gli indirizzi aziendali devono avere la stessa area geografica dei numeri di telefono corrispondenti.</p>
	Prefissi nazionali: +43 720	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>L'indirizzo deve essere situato nel Paese.</p>
	Numero verde	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>Indirizzo estero accettabile</p>

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Canada

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Canada.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	No	N/D
	Numero verde	No	N/D

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Danimarca

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Danimarca.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Indirizzo estero accettabile</li> </ul>
	Numero verde	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Indirizzo estero accettabile</li> </ul>

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Finlandia

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Finlandia.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Prova dell'ubicazione</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono trovarsi nelle stesse aree geografiche dei numeri di telefono corrispondenti.</p>
	Prefissi nazionali +358 075	No	N/D
	Numero verde	No	N/D

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>• Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Germania

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Germania.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo aziendale</li> <li>• Una copia della registrazione della tua attività o una copia del tuo documento d'identità, se sei una persona fisica</li> <li>• Prova dell'indirizzo, ad esempio una bolletta</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono avere la stessa area geografica dei numeri di</p>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
	Prefissi nazionali: +49 32	Sì	<p>telefono corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo aziendale</li> <li>• Una copia della registrazione della tua attività o una copia del tuo documento d'identità, se sei una persona fisica</li> <li>• Prova dell'indirizzo, ad esempio una bolletta</li> </ul> <p>L'indirizzo deve essere situato nel Paese.</p>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
	Numero verde	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Prova dell'indirizzo, ad esempio una bolletta</li> </ul> <p>L'indirizzo deve essere situato nel Paese.</p> <p>È necessario innanzitutto ottenere il numero direttamente dall'autorità di regolamentazione locale. I dettagli sul processo vengono forniti al momento della richiesta.</p>

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Una copia della registrazione della tua attività</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del documento d'identità del rappresentante dell'azienda</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono avere la stessa area geografica dei numeri di telefono corrispondenti.</p>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima fattura del fornitore attuale</li> <li>• Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> <li>• Certificato numerico di NRAs</li> </ul> <p>È innanzitutto necessario ottenere il numero direttamente dall'autorità di regolamentazione locale. I dettagli sulla procedura vengono forniti al momento della richiesta</p>

## Irlanda

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Irlanda.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono trovarsi nelle stesse aree geografiche dei numeri di telefono corrispondenti.</p>
	Prefissi di accesso universale e VOIP: +353 0818, +353 076	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>L'indirizzo deve essere situato nel Paese.</p>
	Numero verde	Sì	Il tuo indirizzo aziendale e una copia della registrazione dell'attività. Un indirizzo globale è accettabile.

## Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>• Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> <li>• Documenti richiesti per il tipo di numero, come elencato nella tabella precedente per l'ordinazione di numeri di telefono.</li> </ul>

## Italia

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Italia.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo aziendale</li> <li>• Prova dell'ubicazione</li> <li>• Copia della registrazione dell'attività</li> <li>• Passaporto o ID dell'utente finale</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono trovarsi nelle stesse aree geografiche</p>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
			he dei numeri di telefono corrispondenti.
	Numero verde	No	N/D

## Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>• Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> <li>• Copia del passaporto o della carta d'identità del rappresentante dell'azienda</li> <li>• Copia del registro delle imprese locale o prova dell'indirizzo di una persona</li> </ul>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>• Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Nuova Zelanda

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Nuova Zelanda.

## Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	No	N/D
	Numero verde	No	N/D

## Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Non supportato
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Nigeria

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per ordinare i numeri di telefono in Nigeria.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>Indirizzo estero accettabile.</p>

## Porto Rico

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per ordinare e trasferire numeri di telefono in Porto Rico.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Chiamate aziendali Connettore vocale SDK Amazon Chime	Locale	No	N/D
Numero verde	No	N/D	N/D

## Corea del Sud

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per ordinare numeri di telefono in Corea del Sud.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Numero verde	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Prova dell'ubicazione</li> </ul> <p>L'indirizzo deve essere situato nel Paese.</p>

## Svezia

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Svezia.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Indirizzo estero accettabile</li> </ul>
	Numero verde	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Indirizzo estero accettabile</li> </ul>

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

## Svizzera

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono in Svizzera.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Prova dell'ubicazione</li> <li>Una copia della registrazione dell'attività o una copia del tuo documento d'identità, se sei una persona fisica</li> </ul> <p>Gli indirizzi aziendali devono avere la stessa area geografica dei numeri di telefono corrispondenti.</p>
	Prefissi dei numeri aziendali: +41 051, +41 058	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>L'indirizzo deve essere situato nel Paese.</p>
	Numero verde	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Una copia della registrazione</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
			<p>dell'attività o una copia del tuo documento d'identità, se sei una persona fisica</p> <p>Indirizzo estero accettabile</p>

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> <li>Indirizzo aziendale</li> </ul> <p>Indirizzi esteri accettabili</p>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> <li>Indirizzo aziendale</li> <li>Certificato di NRAs</li> </ul>

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
		L'indirizzo deve essere all'interno del paese.

## Regno Unito

Le tabelle seguenti elencano e descrivono i requisiti per l'ordinazione e la portabilità dei numeri di telefono nel Regno Unito.

### Ordinazione di numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	Requisiti identificativi	Tipi di ID accettabili
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	No	N/D
	Numero verde	No	N/D

### Trasferimento dei numeri di telefono

Tipi di prodotti supportati	Tipi di numeri	ID richiesto
Accesso remoto all'applicazione multimediale SIP	Locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>
	Numero verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ultima fattura dell'attuale fornitore</li> <li>Lettera di autorizzazione (LOA, Letter of Authorization)</li> </ul>

# Trasferimento di numeri di telefono esistenti

## Important

A partire da venerdì 1 marzo 2024, le richieste di trasferimento dei numeri di telefono di Amazon Chime SDK sono state spostate nella sezione Account e fatturazione della console del AWS Support Center. Per creare una nuova richiesta di supporto per il trasferimento del numero di telefono, scegli Account e fatturazione, apri il menu a discesa Servizi e scegli Chime (Gestione dei numeri).

Oltre a fornire i numeri di telefono, puoi anche trasferire i numeri del tuo operatore telefonico nell'inventario dell'SDK Amazon Chime. Sono inclusi i numeri verdi. Puoi usare numeri con porta con Amazon Chime SDK Voice Connectors e applicazioni multimediali SIP Amazon Chime SDK.

Le seguenti sezioni spiegano come trasferire i numeri di telefono.

## Argomenti

- [Prerequisiti per la portabilità dei numeri](#)
- [Trasferimento dei numeri di telefono nell'SDK Amazon Chime](#)
- [Invio dei documenti richiesti](#)
- [Visualizzazione dello stato della richiesta](#)
- [Assegnazione di numeri di porta](#)
- [Trasferimento di numeri di telefono dall'SDK Amazon Chime](#)
- [Definizioni dello stato di conversione del numero di telefono](#)

## Prerequisiti per la portabilità dei numeri

È necessario disporre di quanto segue per trasferire i numeri:

- Una lettera di agenzia (LOA). È necessario disporre di un LOA per i numeri di telefono statunitensi e internazionali. Scarica il modulo [Letter of Agency \(LOA\) e compilalo](#). Se stai trasferendo numeri di telefono da operatori diversi, compila una LOA separata per ogni operatore.

**Note**

Alcuni paesi prevedono requisiti di documentazione per la portabilità dei numeri di telefono. Per ulteriori informazioni, consulta [Requisiti nazionali per i numeri di telefono](#) in questa guida.

- Prima di poter trasferire i numeri di telefono per Amazon Chime SDK Voice Connectors, devi creare un Voice Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK](#).

## Trasferimento dei numeri di telefono nell'SDK Amazon Chime

Crei una richiesta di supporto per trasferire i numeri di telefono esistenti nell'SDK Amazon Chime.

Per trasferire numeri di telefono esistenti nell'SDK Amazon Chime

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, in Contattaci, scegli Support.

Verrai reindirizzato alla console AWS Support.

**Note**

Puoi anche andare direttamente alla pagina del [Supporto AWS Centro](#). In tal caso, scegli Crea custodia, quindi segui i passaggi seguenti.

3. Nella sezione Come possiamo aiutarti, procedi come segue:
  - a. Scegli Account e fatturazione.
  - b. Dall'elenco dei servizi, scegli Chime SDK (Number Management).
  - c. Dall'elenco delle categorie, scegli Phone Number Port In.
  - d. Scegli Fase successiva: informazioni aggiuntive.
4. In Informazioni aggiuntive, procedi come segue
  - a. In Oggetto, immettere **Porting phone numbers in**.
  - b. In Descrizione, inserisci le seguenti informazioni:

Per la portabilità di numeri statunitensi:

- Numero di telefono di fatturazione (BTN) dell'account.
- Nome della persona autorizzante. Si tratta della persona responsabile della fatturazione dell'account con l'operatore corrente.
- Operatore corrente, se noto.
- Numero dell'account del servizio, se queste informazioni sono presenti all'operatore corrente.
- PIN del servizio, se disponibile.
- Indirizzo del servizio e nome del cliente, come indicato nel contratto di telefonia corrente.
- Data e ora richieste per la porta.
- (Facoltativo) Se desideri trasferire il tuo BTN, indica una delle seguenti opzioni:
  - Sto trasferendo il mio BTN e voglio sostituirlo con un nuovo BTN che sto fornendo. Posso confermare che questo nuovo BTN è sullo stesso conto del gestore attuale.
  - Sto trasferendo il mio BTN e voglio chiudere il mio account con il mio attuale carrier.
  - Sto trasferendo il mio BTN perché il mio account è attualmente configurato in modo che ogni numero di telefono sia il proprio BTN. (Seleziona questa opzione solo quando il tuo account con il carrier corrente è impostato in questo modo.)
  - Dopo aver scelto una delle opzioni sopra elencate, allega la tua lettera di agenzia (LOA) alla richiesta.

Per la portabilità di numeri internazionali:

- È necessario utilizzare il tipo di prodotto SIP Media Application Dial-In per numeri di telefono non statunitensi.
  - Tipo di numero (locale o gratuito)
  - Numeri di telefono esistenti da trasferire.
  - Stima del volume di utilizzo
  - Paese
- c. Dall'elenco dei tipi di numero di telefono, selezionare Business Calling, SIP Media Application Dial-In o Voice Connector.
- d. In Numero di telefono, inserisci almeno un numero di telefono, anche se stai trasferendo più numeri.

- e. In Data di portabilità, inserisci la data di portabilità desiderata.
  - f. In Porting Time, inserisci l'ora desiderata.
  - g. Scegli Passaggio successivo: risolvi ora o contattaci.
5. In Risolvi ora o contattaci, scegli Contattaci.
  6. Dall'elenco Lingua di contatto preferita, scegli una lingua
  7. Scegli Web o Telefono. Se scegli Telefono, inserisci il tuo numero di telefono. Al termine, scegli Invia.

Supporto AWS ti consente di sapere se i tuoi numeri di telefono possono essere trasferiti dal tuo operatore telefonico esistente. Se puoi, devi inviare tutti i documenti richiesti. I passaggi indicati nella sezione successiva spiegano come inviare tali documenti.

## Invio dei documenti richiesti

Dopo che AWS Support ti ha detto che puoi trasferire i numeri di telefono, devi inviare tutti i documenti richiesti. Di seguito è riportata la procedura.

### Note

AWS Support fornisce un collegamento Amazon S3 sicuro per il caricamento di tutti i documenti richiesti. Non procedere finché non ricevi il link.

Per inviare documenti

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Accedi al tuo AWS account, quindi apri il link di caricamento di Amazon S3 generato appositamente per il tuo account.

### Note

Il link scade dopo dieci giorni. Viene generato specificamente per l'account che ha creato il caso. Il link richiede che un utente autorizzato dell'account esegua il caricamento.

3. Scegli Aggiungi file, quindi seleziona i documenti di identità relativi alla tua richiesta.
4. Espandi la sezione Autorizzazioni e scegli Specificare autorizzazioni ACL individuali.

5. Alla fine della sezione Access control list (ACL), scegli Aggiungi beneficiario, quindi incolla la chiave fornita da AWS Support nella casella Assegnatario.
6. In Oggetti, seleziona la casella di controllo Leggi, quindi scegli Carica.

Dopo aver fornito la lettera di agenzia (LOA), Supporto conferma con il tuo operatore telefonico esistente che le informazioni sulla LOA sono corrette. Se le informazioni fornite sulla LOA non corrispondono a quelle che il gestore telefonico ha in archivio, Supporto ti contatta per aggiornare le informazioni fornite sulla LOA.

## Visualizzazione dello stato della richiesta

Per utilizzare la console Amazon Chime SDK per visualizzare lo stato delle tue richieste di porting.

Per visualizzare lo stato

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Scegli la scheda Ordini.

La colonna Stato mostra lo stato della richiesta.

La colonna FOC Date mostra la data di Firm Order Commit prevista per la richiesta.

Il numero e lo stato attuale dell'ordine portuale verranno visualizzati anche nelle schede Inventario e In sospeso.

Supporto ti contatta inoltre per aggiornamenti e richieste di ulteriori informazioni, se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Definizioni dello stato di conversione del numero di telefono](#), in seguito in questa sezione.

## Assegnazione di numeri di porta

Dopo che il gestore telefonico esistente conferma che la LOA è corretta, controlla e approva il trasferimento richiesto. Quindi forniscono Supporto una data e un'ora del Firm Order Commit (FOC) in cui avverrà la porta.

Per assegnare numeri

- Assegna i numeri dei connettori vocali Amazon Chime SDK ai tuoi connettori vocali.

- Per i numeri di accesso alle applicazioni multimediali SIP di Amazon Chime SDK, utilizza le regole SIP per assegnare i numeri. [Per ulteriori informazioni sulle regole SIP, consulta Creazione di regole SIP.](#)

I numeri di telefono non vengono attivati per l'utilizzo fino a quando non è stata stabilita la data FOC (Firm Order Commit), come illustrato nelle fasi seguenti. Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione dell'inventario di numeri di telefono](#) e [Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK](#).

Supporto ti contatta con il FOC per confermare che la data e l'ora siano corrette per te.

#### Note

I numeri di telefono non possono effettuare o ricevere chiamate finché non li assegni.

Alla data FOC, i numeri di telefono trasferiti vengono attivati per l'uso con l'SDK Amazon Chime.

## Trasferimento di numeri di telefono dall'SDK Amazon Chime

Puoi trasferire numeri statunitensi e non statunitensi dall'SDK Amazon Chime. Segui una procedura diversa per ogni tipo di numero. Espandi le seguenti sezioni in base alle tue esigenze per saperne di più.

### Trasferimento di numeri statunitensi

Puoi trasferire i numeri da Amazon Chime avviando una richiesta di portabilità con il tuo operatore vincente. Quando invii le informazioni al tuo operatore vincente, includi l'ID del tuo AWS account come ID dell'account associato al numero di telefono da trasferire.

Quando il processo di trasferimento è terminato e l'operatore vincente avrà i numeri, dovrai annullare l'assegnazione ed eliminare tali numeri dal tuo inventario. Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector](#) e [Eliminazione di numeri di telefono](#) in questa guida.

**⚠ Important**

- La capacità di trasferire i numeri dipende dalla capacità del vettore vincente di accettare tali numeri.
- La verifica dell'autenticità della richiesta di porting del nuovo operatore è fondamentale per la sicurezza del tuo numero di telefono. Se i dettagli dell'account non sono corretti (ad esempio, l'ID dell'account non corrisponde), la richiesta di portout potrebbe essere rifiutata, causando ritardi e richiedendo di inviare nuovamente la richiesta.

(Facoltativo) Richiesta di un PIN per proteggere il tuo numero

Per una maggiore sicurezza, puoi contattarci per applicare un PIN al tuo numero. L'operatore che si aggiudica il premio utilizza quindi quel PIN. Completare la procedura riportata di seguito.

Per richiedere un PIN

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, in Contattaci, scegli Support.


Verrai reindirizzato alla console AWS Support.

**ℹ Note**

Puoi anche andare direttamente alla pagina del [Supporto AWS Centro](#). In tal caso, scegli Crea custodia, quindi segui i passaggi seguenti.

3. Nella sezione Come possiamo aiutarti, procedi come segue:
  - a. Scegli Account e fatturazione.
  - b. Dall'elenco dei servizi, scegli Chime SDK (Number Management).
  - c. Dall'elenco delle categorie, scegli Phone Number Port Out.
  - d. Scegli Fase successiva: informazioni aggiuntive.
4. In Informazioni aggiuntive, procedi come segue
  - a. In Oggetto, immettere **Porting phone numbers out**.
  - b. In Descrizione, inserire quanto segue.

**I would like to assign a pin to my phone number: Pin: ABCD123 Phone Number: 1234567890**

 Note

È necessario fornire un PIN alfanumerico di 4-10 caratteri.

AWS Support associa un PIN al numero di telefono. Quando richiedi il porto al corriere vincente, fornisci l'ID AWS dell'account e il PIN. Utilizzeremo tali informazioni per convalidare tutte le richieste portuali ricevute per il tuo numero.


### Trasferimento di numeri internazionali

I passaggi seguenti spiegano come trasferire i numeri internazionali dall'SDK Amazon Chime.

Per trasferire numeri di telefono in uscita

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, in Contattaci, scegli Support.

Verrai reindirizzato alla Supporto console.

 Note

Puoi anche andare direttamente alla pagina del [Supporto AWS Centro](#). In tal caso, scegli Crea custodia, quindi segui i passaggi seguenti.

3. Nella sezione Come possiamo aiutarti, procedi come segue:
  - a. Scegli Account e fatturazione.
  - b. Dall'elenco dei servizi, scegli Chime SDK (Number Management).
  - c. Dall'elenco delle categorie, scegli Phone Number Port Out.
  - d. Scegli Fase successiva: informazioni aggiuntive.
4. In Informazioni aggiuntive, procedi come segue:
  - a. In Oggetto, immettere **Porting phone numbers out**.

- b. In Descrizione, inserisci tutti i dati pertinenti.

Supporto risponde con i passaggi successivi appropriati. Riceverai risposte in base ai metodi di contatto selezionati e agli eventuali indirizzi e-mail che hai inserito per ulteriori contatti.

Quando il processo di trasferimento è terminato e i numeri di telefono vengono trasferiti al nuovo operatore, annulla l'assegnazione ed elimina i numeri di telefono dall'inventario dell'SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni, consultare [Annulla l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector](#) e [Eliminazione di numeri di telefono](#).

## Definizioni dello stato di conversione del numero di telefono

Dopo aver inviato una richiesta di trasferimento dei numeri di telefono esistenti nell'SDK Amazon Chime, puoi visualizzare lo stato della richiesta di porting nella console Amazon Chime SDK in Chiamate, gestione dei numeri di telefono, In sospeso.

Gli stati e le definizioni della portabilità includono quanto segue:

### ANNULLATO

Supporto ha annullato l'ordine di portabilità a causa di un problema relativo al porto, ad esempio una richiesta di annullamento da parte del corriere o da parte tua. Supporto ti contatta con i dettagli.

### CANCEL\_REQUESTED

Supporto sta elaborando un annullamento dell'ordine di portabilità a causa di un problema con il porto, ad esempio una richiesta di cancellazione da parte del corriere o da parte tua. Supporto ti contatta con i dettagli.

### CHANGE\_REQUESTED

Supporto sta elaborando la tua richiesta di modifica e la risposta del corriere è in sospeso. Consentire ulteriore tempo di elaborazione.

### COMPLETED

L'ordine di portabilità è stato completato e i numeri di telefono sono attivati.

### EXCEPTION

Supporto ti contatta per ulteriori dettagli necessari per completare la richiesta di porto. Consentire ulteriore tempo di elaborazione.

## FOC

La data FOC è confermata con il corriere. Supporto ti contatta per confermare la data.

## PENDING DOCUMENTS

Supporto ti contatta per i documenti aggiuntivi necessari per completare la richiesta del porto.  
Consentire ulteriore tempo di elaborazione.

## SUBMITTED (INVIATO)

L'ordine di portabilità è stato inviato e la risposta del corriere è in sospenso.

# Gestione dell'inventario di numeri di telefono

Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni spiegano come fornire e gestire i numeri di telefono utilizzati con i connettori vocali Amazon Chime SDK, i gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector e le applicazioni multimediali SIP.

Quando modifichi il numero di telefono o le autorizzazioni del numero di telefono di Amazon Chime Business Calling di un utente, ti consigliamo di fornire all'utente il nuovo numero di telefono o le informazioni sulle autorizzazioni. Prima che gli utenti possano accedere al nuovo numero di telefono o alle nuove funzionalità di autorizzazione, devono uscire dal proprio account Amazon Chime e accedere nuovamente.

## Argomenti

- [Assegnazione di numeri a un Voice Connector o a un gruppo Voice Connector](#)
- [Riassegnazione dei numeri di Voice Connector](#)
- [Annulla l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector](#)
- [Riassegnazione dei numeri di telefono](#)
- [Assegnazione di numeri di telefono alle applicazioni multimediali SIP](#)
- [Visualizzazione dei dettagli del numero di telefono](#)
- [Modifica del tipo di prodotto di un numero di telefono](#)
- [Modifica del tipo di assegnazione di un numero di telefono](#)
- [Impostazione dei nomi per le chiamate in uscita](#)

## Assegnazione di numeri a un Voice Connector o a un gruppo Voice Connector

I passaggi seguenti spiegano come assegnare numeri di telefono ai connettori vocali e ai gruppi Voice Connector di Amazon Chime SDK. L'assegnazione di numeri consente di effettuare chiamate.

È possibile assegnare singoli numeri o gruppi di numeri ai gruppi Voice Connectors e Voice Connector. Le seguenti serie di passaggi spiegano come.

Per assegnare singoli numeri di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa.](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/) <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/>
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, scegli il numero di telefono che desideri assegnare, quindi scegli Modifica.
4. (Facoltativo) Nella casella Nome chiamante, inserisci un nome per il numero di telefono.
5. In Tipo di prodotto, assicurati che Voice Connector sia selezionato
6. In Tipo di assegnazione, scegli Voice Connector o il gruppo Voice Connector, quindi esegui una delle seguenti operazioni.
  - a. Se hai scelto Voice Connector, apri l'elenco delle opzioni di Voice Connector e seleziona un Voice Connector.
  - b. Se hai scelto il gruppo Voice Connector, apri l'elenco delle opzioni del gruppo Voice Connector e seleziona un gruppo Voice Connector.
7. Scegli Save (Salva).

Per assegnare gruppi di numeri di telefono

1. Nella scheda Inventario, seleziona le caselle di controllo accanto ai numeri di telefono che desideri assegnare.

### Note

I numeri di telefono devono avere il tipo di prodotto Voice Connector. Inoltre, controlla la colonna Stato e assicurati di selezionare solo numeri non assegnati.

2. Scegliete Assegna e nella finestra di dialogo Tipo di assegnazione scegliete Connettore vocale o Gruppo di connettori vocali.
3. Scegliete Assegna e nella finestra di dialogo Assegna numeri di telefono scegliete Connettore vocale o il gruppo Voice Connector, quindi scegliete Avanti.
4. Seleziona il gruppo Voice Connector o Voice Connector, quindi scegli Assegna.

## Riassegnazione dei numeri di Voice Connector

Puoi riassegnare i numeri di telefono da un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector o Amazon Chime SDK Voice Connector a un altro. I numeri devono corrispondere al tipo di prodotto Voice Connector.

È possibile riassegnare singoli numeri o gruppi di numeri e i passaggi seguenti spiegano come eseguire entrambe le operazioni.

Per riassegnare singoli numeri

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, seleziona il numero di telefono che desideri riassegnare.
4. Scegli Modifica.
5. In Tipo di assegnazione scegli Voice Connector o il gruppo Voice Connector. Avanti.
6. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - a. Se hai scelto Voice Connector, apri l'elenco delle opzioni di Voice Connector e seleziona un nuovo Voice Connector.
  - b. Se hai scelto il gruppo Voice Connector, apri l'elenco delle opzioni del gruppo Voice Connector e seleziona un nuovo gruppo Voice Connector.
7. Scegli Save (Salva).

Per riassegnare gruppi di numeri di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, seleziona le caselle di controllo accanto ai numeri di telefono che desideri riassegnare, quindi scegli Riassegna.

4. Nella finestra di dialogo Riassegna, scegli Voice Connector o il gruppo Voice Connector, quindi scegli Avanti.
5. Seleziona un Voice Connector o un gruppo Voice Connector, quindi scegli Riassegna.

## Annulla l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector

Le seguenti procedure spiegano come annullare l'assegnazione dei numeri di telefono dai gruppi Voice Connectors e Voice Connector di Amazon Chime SDK. Non puoi annullare l'assegnazione dei numeri di telefono utilizzati dalle applicazioni multimediali SIP. Invece, si elimina la regola SIP. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione delle regole SIP, consulta questa guida [Eliminazione di una regola SIP](#).

### Note

L'annullamento dell'assegnazione di numeri e l'eliminazione delle regole SIP disattivano le funzionalità di telefonia degli utenti. Tuttavia, i numeri non assegnati rimangono disponibili nel tuo inventario e ti verranno fatturati in base al tipo di prodotto.

Per annullare l'assegnazione di singoli numeri di telefono di Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, scegli il numero di telefono che desideri annullare l'assegnazione.
4. Scegli Modifica e, in Tipo di assegnazione, scegli Connettore vocale o Gruppo di connettori vocali.
5. Apri l'elenco delle opzioni del connettore vocale o delle opzioni del gruppo di connettori vocali e scegli Nessuno (annulla assegnazione), la prima opzione nell'elenco.

## Riassegnazione dei numeri di telefono

Dopo aver assegnato un numero di telefono a un connettore vocale o a un gruppo di connettori vocali Amazon Chime SDK, puoi riassegnare quel numero a un altro Voice Connector o gruppo senza dover annullare l'assegnazione del numero.

Per riassegnare un numero di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al numero che desideri riassegnare, quindi scegli Riassegna. .
4. Nella finestra di dialogo Riassegna, seleziona Voice Connector o il gruppo Voice Connector, quindi scegli Avanti.
5. Seleziona il Voice Connector o il gruppo Voice Connector desiderato, quindi scegli Riassegna.

## Assegnazione di numeri di telefono alle applicazioni multimediali SIP

Per assegnare numeri di telefono alle applicazioni multimediali SIP, devi aggiungerli alle regole SIP associate alle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle applicazioni multimediali SIP](#).

## Visualizzazione dei dettagli del numero di telefono

Puoi visualizzare i dettagli dei numeri di telefono del tuo inventario per diversi motivi. Ad esempio, è possibile visualizzare il Voice Connector o l'applicazione multimediale SIP a cui è assegnato un numero. Puoi anche vedere se i messaggi di testo sono abilitati.

Per visualizzare i dettagli del numero di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, seleziona il numero di telefono che desideri visualizzare.

### Note

È anche possibile fare quanto segue:

1. Seleziona la casella di controllo accanto al numero di telefono che desideri visualizzare.
2. Apri l'elenco Azioni e scegli Visualizza dettagli.

## Modifica del tipo di prodotto di un numero di telefono

Se disponi di numeri di telefono di Amazon Chime SDK Voice Connector non assegnati, puoi cambiarli da un tipo di prodotto all'altro.

### Note

Per i numeri non statunitensi, devi utilizzare il tipo di prodotto SIP Media Application Dial-In.

Per modificare i tipi di prodotto

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, seleziona il numero di telefono che desideri modificare.
4. Nella pagina Details (Dettagli), scegli Edit (Modifica).
5. Nella finestra di dialogo Modifica tipo di prodotto, scegli Voice Connector o SIP Media Application Dial-In, quindi scegli Salva.

## Modifica del tipo di assegnazione di un numero di telefono

Se disponi di numeri di telefono delle applicazioni multimediali Amazon Chime SDK Voice Connector o Amazon Chime SDK SIP non assegnati, puoi passare da un tipo di prodotto all'altro.

### Note

Per i numeri non statunitensi, devi utilizzare il tipo di prodotto SIP Media Application Dial-In.

Per modificare i tipi di assegnazione

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, seleziona il numero di telefono che desideri modificare.
4. Nella pagina Details (Dettagli), scegli Edit (Modifica).

5. In Tipo di assegnazione, scegli Voice Connector o il gruppo Voice Connector.

A seconda della scelta, viene visualizzato l'elenco delle opzioni di Voice Connector o del gruppo Voice Connector.

6. Apri l'elenco e scegli un Voice Connector o un gruppo Voice Connector.
7. Scegli Save (Salva).

## Impostazione dei nomi per le chiamate in uscita

Puoi assegnare nomi di chiamata ai numeri di telefono presenti nel tuo inventario. Questo vale solo per i numeri a pagamento ed esclude i numeri gratuiti. I nomi vengono visualizzati dai destinatari delle chiamate in uscita. È possibile aggiornare i nomi ogni sette giorni.

### Note

Quando utilizzi un Amazon Chime SDK Voice Connector per effettuare una chiamata, tale chiamata viene instradata attraverso una rete telefonica pubblica commutata al gestore telefonico della parte chiamata. Alcuni operatori non supportano i nomi degli ID chiamanti e alcuni non utilizzano il database CNAM di Voice Connectors. Di conseguenza, una parte chiamata potrebbe non visualizzare i nomi delle chiamate o potrebbe visualizzare un nome chiamante diverso da quello impostato.

I gestori degli Stati Uniti bloccano o etichettano sempre più spesso i numeri di telefono che presentano caratteristiche di spam o frode, ad esempio elevati volumi di chiamate e chiamate brevi o senza risposta. [Per ridurre il rischio che le chiamate vengano classificate in modo simile, prendete in considerazione la possibilità di registrare le chiamate in uscita con il servizio Free Caller Registry.](#)

Le seguenti serie di passaggi spiegano come aggiungere nomi per le chiamate in uscita.

Per impostare un nome per le chiamate in uscita

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa.](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, scegli il numero a cui vuoi aggiungere il nome.
4. Nella pagina Details (Dettagli), scegli Edit (Modifica).

5. Nella casella Nome chiamata, inserisci un nome. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri.
6. Scegli Save (Salva).

Attendi 72 ore affinché il sistema aggiunga il nome.

Per aggiornare un nome di chiamata predefinito

- Ripetere la procedura descritta sopra. Attendi 72 ore affinché il sistema aggiorni il nome.

## Eliminazione di numeri di telefono

### Important

Devi annullare l'assegnazione dei numeri di telefono prima di poterli eliminare. Esegui una delle seguenti operazioni:

- Se si utilizza un Voice Connector o un gruppo Voice Connector, si annulla l'assegnazione del numero. Per ulteriori informazioni, consulta questa [Annulla l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector](#) guida.
- Se si utilizza un'applicazione multimediale SIP, si elimina la regola SIP che contiene il numero. Per ulteriori informazioni, consulta questa [Eliminazione di una regola SIP](#) guida.

L'eliminazione di un numero comporta lo spostamento della coda di eliminazione, dove rimarrà in attesa per 7 giorni. Durante questo periodo, puoi riportare il numero nel tuo inventario. Dopo 7 giorni, il sistema elimina automaticamente il numero dalla coda di attesa e lo dissocia dal tuo account. Ciò restituisce il numero al pool di numeri dell'SDK Amazon Chime. Se devi recuperare un numero dopo che il sistema lo ha eliminato dalla coda di attesa, segui i passaggi indicati [Provisioning di numeri di telefono](#), ma tieni presente che il numero potrebbe non essere disponibile.

Per eliminare i numeri di telefono non assegnati

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Nella scheda Inventario, scegli il numero che desideri eliminare, quindi scegli Elimina.
4. Nella finestra di dialogo Elimina numeri di telefono, seleziona la casella di controllo accanto a Comprendo l'impatto di questa azione e scegli Elimina.

Il sistema mantiene i numeri di telefono eliminati nella coda di eliminazione per 7 giorni, quindi li elimina definitivamente.

## Ripristino di numeri di telefono eliminati

Puoi ripristinare i numeri di telefono eliminati da Deletion queue (Coda di eliminazione) per un massimo di sette giorni dopo che sono stati eliminati. Il ripristino di un numero di telefono lo sposta nuovamente in Inventory (Inventario).

Dopo il periodo di 7 giorni, la coda di eliminazione riporta i numeri nel pool di numeri.

Per ripristinare numeri di telefono eliminati

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Gestione dei numeri di telefono.
3. Scegli la scheda Coda di eliminazione e seleziona il numero o i numeri di telefono da ripristinare.
4. Scegliere Move to inventory (Sposta in inventario).

## Ottimizza la tua reputazione nelle chiamate in uscita

Quando si effettuano chiamate aziendali in uscita, una delle attività più difficili è capire perché i clienti non rispondono alle chiamate quando si effettua una chiamata in uscita. Lo fanno in modo deliberato oppure perché sono impegnati in una chiamata di lavoro o ad aprire la porta? Per le aziende è impossibile saperlo, ma è possibile intervenire per aumentare il successo delle chiamate.

I seguenti argomenti consigliano modi per migliorare le percentuali di risposta alle chiamate in uscita.

### Argomenti

- [Passaggio 1: conoscere il metodo di contatto preferito dal cliente](#)
- [Passaggio 2: eseguire il branding delle chiamate](#)
- [Fase 3: Seleziona il chiamante IDs che significa qualcosa per il cliente](#)
- [Fase 4: Assicurati che la tua campagna chiami numeri validi](#)
- [Passaggio 5: effettuare chiamate in uscita negli orari ottimali](#)
- [Fase 6: Monitora la reputazione del chiamante IDs](#)
- [Passaggio 7: utilizza più numeri come ID chiamante](#)

- [Passaggio 8: interagire con i fornitori di app](#)
- [Passaggio 9: aggiungere i messaggi alla strategia di contatto per far sapere ai clienti chi sei](#)
- [Passaggio 10: convalidare la strategia relativa alle chiamate in uscita](#)

## Passaggio 1: conoscere il metodo di contatto preferito dal cliente

Uno dei maggiori errori commessi dalle aziende è non sapere se il cliente desidera essere contattato tramite telefonata. Durante la tua interazione con il cliente, hai verificato se desidera essere contattato per telefono, e-mail o SMS?

In media, le aziende che utilizzano interazioni multi-canale registrano prestazioni migliori nel 70% dei casi rispetto alle altre.

## Passaggio 2: eseguire il branding delle chiamate

Utilizzando soluzioni di branding, puoi mostrare informazioni avanzate durante le chiamate, come il nome dell'azienda, i loghi, il motivo della chiamata e il servizio fornito. Il branding delle chiamate può aumentare le percentuali di risposta alle chiamate del 30%.

L'SDK Amazon Chime Amazon Connect collabora con fornitori di soluzioni come First Orion e Neustar per offrire servizi di chiamata personalizzati. Per discutere dei servizi direttamente con i nostri partner, visita i loro siti Web:

- [Primo Orion](#)
- [Neustar](#)

## Fase 3: Seleziona il chiamante IDs che significa qualcosa per il cliente

Non tutte le aziende sono uguali. Ciò che funziona per alcuni potrebbe non funzionare per altri. Esistono tuttavia delle correlazioni tra l'ID dell'intermediario e il successo delle campagne in uscita. I seguenti suggerimenti possono aiutarti a creare un IDs chiamante significativo:

- Localizzazione dell'area. Utilizza un ID dell'intermediario nella stessa area del potenziale cliente.
- Localizzazione della città. Utilizza un ID dell'intermediario nella stessa città del potenziale cliente.
- Numeri verdi dorati riconoscibili come 0800 123 0000.

## Fase 4: Assicurati che la tua campagna chiami numeri validi

Molte aziende non dispongono di una procedura per l'aggiornamento dei dati dei clienti. Con le persone sempre più mobili, è essenziale che le aziende aggiornino le informazioni di contatto. Se i clienti non rispondono alle tue chiamate, ti consigliamo di utilizzare Amazon Pinpoint per [convalidare i tuoi](#) numeri di telefono. Il cliente potrebbe non essere più al numero di telefono che stai chiamando.

## Passaggio 5: effettuare chiamate in uscita negli orari ottimali

Assicurati che le chiamate vengano effettuate negli orari migliori. In generale, non chiamate prima delle 10:00 o dopo le 17:00, poiché le persone sono più occupate o hanno bisogno di momenti di silenzio. I clienti devono essere contattati quando è opportuno per loro, in base a quanto indicato nel loro profilo. Ciò può significare che chiami un cliente verso mezzogiorno e un altro nel pomeriggio.

Inoltre, normative come il TCPA (negli Stati Uniti) e l'OFCOM (nel Regno Unito) forniscono indicazioni su quando non chiamare i clienti finali. È consigliabile attenersi a tali normative.

## Fase 6: Monitora la reputazione del chiamante IDs

Ti consigliamo di monitorare la reputazione del chiamante IDs tramite un servizio come [Free Caller Registry](#).

Anche con le campagne di chiamate in uscita più legittime, se effettui un numero sufficiente di chiamate, alcune persone contrassegneranno il tuo ID chiamante come spam. Questo può manifestarsi in due modi:

1. Blocco automatico. Le liste di blocco vengono implementate su base regolare. vendor-by-vendor. Ad esempio, quando viene raggiunta una certa soglia di segnalazioni da parte di fornitori di applicazioni come [Hiya.com](#) su dispositivi Samsung, fino al 20% dei potenziali clienti diventerà immediatamente irraggiungibile.
2. Reclami. Le persone possono utilizzare numerosi siti Web per lamentarsi delle chiamate di un chiamante IDs specifico. Alcuni dei tuoi potenziali clienti cercheranno il tuo ID dell'intermediario online quando li chiami. Se la sua reputazione non è buona, sarà meno probabile che il cliente risponda.

Il modo più rapido per ovviare a un ID dell'intermediario segnalato è passare a un nuovo numero di telefono. Vedi il passaggio successivo.

## Passaggio 7: utilizza più numeri come ID chiamante

Oggi, le aziende in genere adottano un metodo di chiamata intelligente ed efficiente.

Ad esempio, un metodo utilizza più numeri di telefono per effettuare chiamate in uscita. I clienti sono più propensi a rispondere a una chiamata se pensano di non essere contattati ripetutamente dallo stesso numero.

## Passaggio 8: interagire con i fornitori di app

Uno dei problemi maggiori che il settore si trova ad affrontare oggi è che un gran numero di fornitori offre servizi in-app per bloccare le chiamate. Se uno di questi servizi in-app contrassegna il tuo numero come spam, devi pagare le tariffe premium per rimuovere il tuo numero dalla loro lista di posta indesiderata.

Alcuni fornitori terzi stanno collaborando per aumentare i tassi di risposta alle chiamate.

## Passaggio 9: aggiungere i messaggi alla strategia di contatto per far sapere ai clienti chi sei

Quando le chiamate non ricevono risposta, puoi utilizzare gli SMS per contattare i potenziali clienti. Prova le seguenti idee per aumentare i tassi di risposta.

1. Prima di chiamare, invia un SMS che indichi al cliente chi sei e quando chiamerai.  
Facoltativamente, consenti al cliente di riprogrammare la prenotazione a un orario più conveniente.
2. Se il potenziale cliente non risponde, invia un SMS per consentirgli di riprogrammare la chiamata o richiedere di essere richiamato.
3. Utilizza offerte promozionali o sconti adatti ai tuoi potenziali clienti.

## Passaggio 10: convalidare la strategia relativa alle chiamate in uscita

Prendendo decisioni basate sui dati e sfruttando l'iterazione continua, avrai le migliori possibilità di offrire un valore aziendale reale. Considera ogni modifica alla tua strategia di chiamata in uscita come un esperimento e assicurati di poter misurare e confrontare l'efficacia delle modifiche.

Uno degli aspetti migliori di Amazon Connect è la sua predisposizione alla sperimentazione. Puoi stabilire una linea di base, quindi confrontare eventuali modifiche per aiutarti a valutare come puoi avere successo.

## STIR/SHAKEN per l'SDK Amazon Chime

Amazon Chime SDK segue gli stessi standard e le stesse politiche di Amazon Connect per quanto riguarda l'attestazione STIR/SHAKEN delle chiamate in uscita. Per ulteriori informazioni, consulta [l'attestazione Stir/Shaken in Amazon Connect nella Amazon Connect Administrator Guide](#).

# Gestione dei connettori vocali Amazon Chime SDK

Cos'è un connettore vocale Amazon Chime SDK?

Un connettore vocale Amazon Chime SDK fornisce un servizio di trunking SIP (Session Initiation Protocol) per il tuo sistema telefonico esistente. Puoi gestire i tuoi connettori vocali dalla console Amazon Chime SDK e accedervi tramite la tua connessione Internet, oppure puoi usarli. AWS Direct Connect Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è Direct Connect?](#) nella Guida per l'utente di Direct Connect .

## Important

I connettori vocali non supportano gli SMS.

Chiamate in uscita e in entrata con Voice Connector

Dopo aver creato un Voice Connector, modifica le impostazioni di terminazione e di origine per consentire le chiamate in uscita o in entrata o entrambe. Quindi assegna i numeri di telefono al Voice Connector. Puoi utilizzare la console Amazon Chime SDK per trasferire numeri di telefono esistenti o fornire nuovi numeri di telefono. Per ulteriori informazioni, consultare [Trasferimento di numeri di telefono esistenti](#), [Provisioning di numeri di telefono](#) e [Assegnazione e annullamento dell'assegnazione dei numeri di telefono di Amazon Chime SDK Voice Connector](#).

## Note

- I connettori vocali Amazon Chime SDK prevedono restrizioni per le chiamate internazionali in uscita. Per ulteriori informazioni, vedi [Restrizioni alle chiamate in uscita](#).
- I connettori vocali supportano le chiamate in uscita in formato E.164 e non richiedono un codice di accesso internazionale, come 011. Paghiamo una tariffa al minuto in base al paese di destinazione della chiamata. [Per un elenco aggiornato dei paesi supportati e la tariffa al minuto per ogni paese, consulta <https://aws.amazon.com/chime/voice-connector/pricing/>](#). Le chiamate PSTN di Voice Connector non supportano schemi di numerazione privati come numeri di estensione a 4, 5 o 6 cifre.

Gruppi Voice Connector

Puoi anche creare un gruppo Voice Connector e aggiungervi Voice Connectors. È possibile utilizzare i connettori vocali creati in diverse AWS regioni. Questo crea un meccanismo di fallback con tolleranza ai guasti in caso di eventi di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector](#).

Registrazione e monitoraggio dei dati di Voice Connector

Facoltativamente, puoi inviare i log dal tuo Voice Connector a CloudWatch Logs e attivare lo streaming multimediale dal tuo Amazon Chime SDK Voice Connector ad Amazon Kinesis. Per ulteriori informazioni, consultare [CloudWatch log per l'SDK Amazon Chime](#) e [Streaming dei contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector su Kinesis](#).

Indice

- [Prima di iniziare](#)
- [Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK](#)
- [Utilizzo di tag con connettori vocali](#)
- [Modifica delle impostazioni di Amazon Chime SDK Voice Connector](#)
- [Assegnazione e annullamento dell'assegnazione dei numeri di telefono di Amazon Chime SDK Voice Connector](#)
- [Eliminazione di un connettore vocale SDK Amazon Chime](#)
- [Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate](#)
- [Gestione dei gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector](#)
- [Streaming dei contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector su Kinesis](#)
- [Utilizzo delle guide alla configurazione di Amazon Chime SDK Voice Connector](#)

## Prima di iniziare

Per utilizzare un Amazon Chime SDK Voice Connector, devi disporre di un IP Private Branch Exchange (PBX), Session Border Controller (SBC) o un'altra infrastruttura vocale con accesso a Internet che supporti il Session Initiation Protocol (SIP). Assicurati di avere una larghezza di banda sufficiente per supportare i picchi di volume delle chiamate. Per ulteriori informazioni sui requisiti di banda passante, consulta [Requisiti di larghezza di banda](#).

Per garantire la sicurezza delle chiamate inviate dal AWS sistema telefonico locale, consigliamo di configurare un SBC tra AWS e il sistema telefonico. Consenti il traffico SIP dell'elenco verso

SBC dalla segnalazione di Amazon Chime SDK Voice Connector e dagli indirizzi IP multimediali. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a porte e protocolli consigliati per [Connettore vocale SDK Amazon Chime](#).

I connettori vocali di Amazon Chime SDK prevedono che i numeri di telefono siano in formato E.164.

## Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK

Utilizza la console Amazon Chime SDK per creare connettori vocali Amazon Chime SDK.

Per creare un Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegliere Create new voice connector (Crea nuovo voice connector).
4. In Nome del connettore vocale, inserisci un nome per il connettore vocale.
5. In Crittografia, seleziona Abilitato o Disabilitato.
6. In Tipo di rete, seleziona DUAL\_STACK o \_ONLY. IPV4
  - a. Puoi applicare DUAL\_STACK (IPv4/) solo ai connettori vocali appena creati. IPv6
  - b. I connettori vocali esistenti utilizzano IPV4\_ONLY come tipo di rete.
7. (Facoltativo) In Tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi procedi come segue.
  1. In Chiave, inserisci la chiave del tag.
  2. In Valore, inserisci il valore del tag.
  3. Se necessario, scegli Aggiungi nuovo tag per aggiungere altri tag al Voice Connector.

Per ulteriori informazioni sui tag, consulta [Aggiungere tag ai connettori vocali](#).

8. Scegliete Crea connettore vocale.

### Note

L'abilitazione della crittografia configura Voice Connector per utilizzare il trasporto TLS per la segnalazione SIP e Secure RTP (SRTP) per i media. Le chiamate in entrata utilizzano il trasporto TLS e le chiamate in uscita non crittografate sono bloccate.

## Utilizzo di tag con connettori vocali

Gli argomenti di questa sezione spiegano come utilizzare i tag con i connettori vocali SDK Amazon Chime esistenti. I tag ti consentono di assegnare metadati alle tue AWS risorse, ad esempio Voice Connectors. Un tag è costituito da una chiave e da un valore opzionale che memorizza le informazioni sulla risorsa o i dati conservati su tale risorsa. Tu definisci tutte le chiavi e i valori. Ad esempio, è possibile creare una chiave di tag denominata `CostCenter` con un valore di `98765` e utilizzare la coppia per l'allocazione dei costi. È possibile aggiungere fino a 50 tag a un Voice Connector.

### Aggiungere tag ai connettori vocali

Puoi aggiungere tag ai connettori vocali SDK Amazon Chime esistenti.

Per aggiungere tag ai connettori vocali

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector che desideri utilizzare.
4. Scegliere la scheda Tag, quindi scegliere Gestisci tag.
5. Scegli Aggiungi nuovo tag, quindi inserisci una chiave e un valore opzionale.
6. Se necessario, scegli Aggiungi nuovo tag per creare un altro tag.
7. Al termine, scegli Salva modifiche.

### Modifica dei tag

Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi modificare qualsiasi tag nel tuo AWS account indipendentemente da chi li ha creati. Tuttavia, le politiche IAM potrebbero impedirti di farlo.

Per modificare tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector che desideri utilizzare.
4. Scegliere la scheda Tag, quindi scegliere Gestisci tag.
5. Nelle caselle Chiave o Valore, inserisci un nuovo valore.

6. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Rimozione dei tag

Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi rimuovere qualsiasi tag dal tuo AWS account indipendentemente da chi li ha creati. Tuttavia, le politiche IAM potrebbero impedirti di farlo.

Per rimuovere i tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector che desideri utilizzare.
4. Scegliere la scheda Tag, quindi scegliere Gestisci tag.
5. Scegli Rimuovi accanto al tag che si desidera rimuovere.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Modifica delle impostazioni di Amazon Chime SDK Voice Connector

Dopo aver creato un Amazon Chime SDK Voice Connector, devi modificare le impostazioni di terminazione e origine che consentono le chiamate in uscita e in entrata. Puoi anche configurare una serie di altre impostazioni, come lo streaming su Kinesis e l'utilizzo del routing delle chiamate di emergenza. Utilizza la console Amazon Chime per modificare tutte le impostazioni.

Per modificare le impostazioni di Amazon Chime SDK Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del connettore vocale Amazon Chime SDK da modificare.
4. La console Amazon Chime raggruppa le impostazioni di Voice Connector in una serie di schede. Espandi le sezioni seguenti per informazioni sull'uso di ciascuna scheda.

## Modifica delle impostazioni generali

Utilizza la scheda Generale per modificare il nome di un Voice Connector, abilitare o disabilitare la crittografia e importare il certificato root wildcard nella tua infrastruttura SIP.

### Note

- Se il Voice Connector è dual-stack e utilizzi un nome host che lo supporta IPv6, i contenuti multimediali e i segnali verranno trasferiti. IPv6
- Se il Voice Connector IPv4 lo è, non si arretrerà né tenterà di farlo IPv6, ma solo. IPv4

Per modificare le impostazioni generali

1. (Facoltativo) In Dettagli, inserisci un nuovo nome per il Voice Connector.
2. (Facoltativo) In Crittografia, scegli Abilitato o Disabilitato. Per ulteriori informazioni sulla crittografia, espandi la sezione successiva.
3. Scegli Save (Salva).
4. (Facoltativo) Scegliete il link Scarica qui per scaricare il certificato root wildcard. Partiamo dal presupposto che tu sappia come aggiungerlo alla tua infrastruttura SIP.

## Utilizzo della crittografia con connettori vocali

Quando abiliti la crittografia per un Amazon Chime SDK Voice Connector, usi TLS per la segnalazione SIP e Secure RTP (SRTP) per i media. Il servizio Voice Connector utilizza la porta TLS 5061.

Se abilitato, tutte le chiamate in entrata utilizzano TLS e le chiamate in uscita non crittografate vengono bloccate. È necessario importare il certificato root di Amazon Chime. Il servizio Amazon Chime SDK Voice Connector utilizza un certificato wildcard nelle regioni degli Stati Uniti e `*.voiceconnector.chime.aws *.region.vc.chime.aws` in altre regioni. Ad esempio, il servizio utilizza `*.ap-southeast-1.vc.chime.aws` nella regione Asia Pacifico (Singapore). Implementiamo SRTP come descritto nella [RFC 4568](#).

### Note

I connettori vocali supportano TLS 1.2

Per le chiamate in uscita, il servizio utilizza il AWS contatore di cifratura predefinito SRTP e l'autenticazione dei messaggi HMAC. SHA1 Supportiamo le seguenti suite di crittografia per le chiamate in entrata e in uscita:

- AES\_CM\_128\_HMAC\_\_80\_SHA1
- AES\_CM\_128\_HMAC\_\_32\_SHA1
- AES\_CM\_192\_HMAC\_\_80\_SHA1
- AES\_CM\_192\_HMAC\_\_32\_SHA1
- AES\_CM\_256\_HMAC\_\_80\_SHA1
- AES\_CM\_256\_HMAC\_\_32\_SHA1

È necessario utilizzare almeno un codice, ma è possibile includerli tutti in ordine di preferenza senza costi aggiuntivi per la crittografia di Voice Connector.

Supportiamo anche queste suite di crittografia TLS aggiuntive:

- AES256-GCM- SHA384
- AES256-SHA256
- AES256-SHA
- AES128-GCM- SHA256
- AES128-SHA256
- AES128-SHA
- ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384
- ECDH-RSA- AES128 -GCM- SHA256
- ECDH-RSA- AES256 - SHA384
- DHE-RSA- -GCM AES256 - SHA384
- DHE-RSA AES256 - - SHA256
- ECDHE-RSA- AES128 - SHA256
- DHE-RSA- -GCM AES128 - SHA256
- DHE-RSA AES128 - - SHA256

## Modifica delle impostazioni di terminazione

Utilizza le impostazioni di terminazione per abilitare e configurare le chiamate in uscita dal tuo Amazon Chime SDK Voice Connector.

### Note

Il nome host in uscita si risolve in un set di indirizzi IP che possono cambiare quando le istanze EC2 entrano o non funzionano più, quindi non memorizzare nella cache i record per un periodo superiore all'intervallo di time to Live del DNS. La memorizzazione nella cache per un periodo più lungo può causare errori di chiamata.

Scegliere nuovamente Save (Salva).

Per modificare le impostazioni di terminazione

1. Seleziona Enabled (Abilitato).
2. (Facoltativo) Nell'elenco Host consentiti, scegli Nuovo, inserisci le notazioni e i valori CIDR che desideri consentire, quindi scegli Aggiungi. Tieni presente che i valori degli indirizzi IP devono essere indirizzi instradabili pubblicamente.

- OPPURE -

Scegli Modifica e modifica la notazione CIDR.

- OPPURE -

Scegli Elimina per rimuovere l'host.

3. In Chiamate al secondo, seleziona un altro valore, se disponibile.
4. In Piano di chiamata, apri l'elenco Paesi e scegli i paesi che Voice Connector può chiamare.
5. In Credenziali, scegli Nuovo, inserisci un nome utente e una password, quindi scegli Salva.
6. In Sostituzione dell'ID chiamante, scegli Modifica, seleziona un numero di telefono, quindi scegli Salva.
7. In Last options ping, visualizza l'ultimo messaggio di opzioni SIP inviato dalla tua infrastruttura SIP.

## Modifica delle impostazioni di origine

Le impostazioni di origine si applicano alle chiamate in entrata verso il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector. Puoi configurare i percorsi in entrata per consentire ai tuoi host SIP di ricevere chiamate in entrata. Le chiamate in entrata vengono instradate agli host nell'infrastruttura SIP in base alla priorità e al peso impostati per ogni host. Le chiamate vengono instradate per prime in ordine di priorità, con 1 come priorità più alta. Se gli host hanno la stessa priorità, le chiamate vengono distribuite tra di essi in base al loro peso relativo.

### Note

I voice connector abilitati per la crittografia utilizzano il protocollo TLS (TCP) per tutte le chiamate.

### Warning

Se il connettore vocale è configurato per la crittografia, a partire dal 13 febbraio 2026 le chiamate da Chime SDK all'infrastruttura SIP inizieranno gradualmente a utilizzare un certificato emesso da una nuova autorità di certificazione. Tutte le chiamate da Chime SDK all'infrastruttura SIP utilizzeranno questo certificato entro il 1° marzo 2026. Se la vostra infrastruttura SIP richiede e convalida i certificati client, è importante importare il certificato radice della nuova autorità di certificazione nell'infrastruttura SIP prima del 13 febbraio 2026. Scarica il nuovo certificato dalla Voice Connector Console nelle impostazioni di origine.

Per modificare le impostazioni di origine

1. Seleziona Enabled (Abilitato).
2. In Percorsi in entrata, scegli Nuovo.
3. Inserire i valori per Host, Port (Porta), Protocol (Protocollo), Priority (Priorità) e Weight (Peso). Tieni presente che i valori degli indirizzi IP utilizzati per Host devono essere indirizzi instradabili pubblicamente.
4. Scegliere Aggiungi.
5. Scegli Save (Salva).

## Modifica delle impostazioni per le chiamate di emergenza

Per abilitare le chiamate di emergenza, devi prima abilitare la terminazione e l'origine. Per informazioni su questa operazione, consulta le sezioni precedenti.

È necessario almeno un numero di routing per le chiamate di emergenza fornito da un fornitore di servizi di emergenza terzo per completare questi passaggi. Per ulteriori informazioni su come ottenere numeri, vedere [Configurazione di numeri di routing di emergenza di terze parti](#).

Scegliere Aggiungi.

Per modificare le impostazioni delle chiamate di emergenza

1. Scegliere Aggiungi.
2. In Metodo di invio chiamata, seleziona un elemento dall'elenco, se disponibile.
3. Inserisci il numero di routing di emergenza.
4. Immettere il numero di routing del test. Ti consigliamo di procurarti un numero di routing per il test.
5. In Paese, scegli il paese del codice di routing, se disponibile.
6. Scegliere Aggiungi.

## Modifica dei numeri di telefono

È possibile assegnare e annullare l'assegnazione dei numeri di telefono di Voice Connector. I passaggi seguenti presuppongono che tu abbia almeno un numero di telefono nel tuo inventario Amazon Chime. In caso contrario, vedi [Provisioning di numeri di telefono](#).

Per assegnare numeri di telefono

1. Scegliere Assign from inventory (Assegna dall'inventario).
2. Seleziona uno o più numeri di telefono.
3. Scegliere Assign from inventory (Assegna dall'inventario).

Il numero o i numeri selezionati vengono visualizzati nell'elenco dei numeri.

Per annullare l'assegnazione dei numeri di telefono

1. Seleziona uno o più numeri di telefono.

2. Scegliere Unassign (Annulla assegnazione).
3. Quando ti viene chiesto di confermare l'operazione, scegli Annulla assegnazione.

## Modifica delle impostazioni di streaming

Le impostazioni di streaming abilitano Amazon Kinesis Video Streams. Il servizio archivia, crittografa e indicizza i dati audio in streaming.

Per modificare le impostazioni di streaming

1. In Dettagli, scegli Avvia.
2. In Notifica in streaming, seleziona uno o più obiettivi dagli elenchi.
3. In Periodo di conservazione dei dati, scegli Nessuna conservazione dei dati o imposta un intervallo di conservazione.
4. In Call Insights, scegli Attiva, quindi procedi come segue:
  1. In Autorizzazioni di accesso, seleziona un ruolo dall'elenco.
  2. In Kinesis Data Stream, seleziona uno stream dall'elenco.
  3. (Facoltativo) Nel modello linguistico personalizzato di Amazon Transcribe, seleziona un modello dall'elenco.
  4. In Tipo di informazioni di identificazione personale, scegli un'opzione.
  5. In Filtra risultati parziali, scegli un'opzione.
  6. In Invia notifica in tempo reale, scegli Avvia, quindi scegli un'opzione dagli elenchi Direzione chiamata e Altoparlanti.
  7. Se necessario, scegli Aggiungi una parola/frase, quindi inserisci la parola o la frase per cui desideri ricevere la notifica.
5. Scegli Save (Salva).

## Modifica delle impostazioni di registrazione

L'SDK Amazon Chime disabilita la registrazione per i connettori vocali per impostazione predefinita. Quando abiliti la registrazione, il sistema invia i dati a un gruppo di CloudWatch log Amazon. Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consulta [Monitoraggio dell'SDK Amazon Chime con Amazon CloudWatch](#)

## Per modificare le impostazioni di registrazione

1. In Registri metrici SIP, scegliete Abilitato.
2. In Media metric logs, scegliete Abilitato.

## Modifica delle impostazioni dei tag

Puoi aggiungere 50 tag a un Voice Connector e puoi scegliere i tasti e i valori opzionali per i tag.

### Per modificare le impostazioni dei tag

1. Scegliere Gestisci tag.
2. Effettua una delle seguenti operazioni:
  - Per aggiungere un tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi inserisci una chiave e un valore opzionale.
  - Per rimuovere un tag, scegli Rimuovi accanto al tag che desideri eliminare.
3. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Assegnazione e annullamento dell'assegnazione dei numeri di telefono di Amazon Chime SDK Voice Connector

Puoi assegnare e annullare l'assegnazione di numeri di telefono da e verso un Amazon Chime SDK Voice Connector.

### Per assegnare numeri di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector.
4. Scegliere Phone numbers (Numeri di telefono).
5. Seleziona uno o più numeri di telefono da assegnare a Voice Connector.
6. Scegliere Assign (Assegna).

Puoi anche scegliere Riassegna per riassegnare i numeri di telefono con il tipo di prodotto Voice Connector da un gruppo Voice Connector o Voice Connector a un altro.

Per annullare l'assegnazione dei numeri di telefono

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector.
4. Scegliere Phone numbers (Numeri di telefono).
5. Seleziona uno o più numeri di telefono da annullare l'assegnazione dal Voice Connector.
6. Selezionare Unassign (Annulla assegnazione).
7. Selezionare la casella di controllo e scegliere Unassign (Annulla assegnazione).

## Eliminazione di un connettore vocale SDK Amazon Chime

Prima di poter eliminare un Amazon Chime SDK Voice Connector, devi annullare l'assegnazione di tutti i numeri di telefono. Per ulteriori informazioni sull'annullamento dell'assegnazione di numeri di telefono da un Voice Connector, consulta l'argomento precedente.

Per eliminare un Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegliere Phone numbers (Numeri di telefono), Delete voice connector (Elimina voice connector).
4. Selezionare la casella di controllo e scegliere Delete (Elimina).

# Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate

## Note

Per completare i passaggi di questa sezione, devi prima creare una configurazione di analisi delle chiamate. Per informazioni sulla creazione di configurazioni, consulta [Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate](#).

Puoi utilizzare Amazon Chime SDK Call Analytics con Amazon Chime SDK Voice Connector per generare automaticamente approfondimenti con Amazon Transcribe e Amazon Transcribe Call Analytics con analisi vocale. Puoi farlo associando la configurazione dell'analisi delle chiamate a un connettore vocale Amazon Chime SDK. Per ogni chiamata, Voice Connector richiama l'analisi delle chiamate in base alla configurazione specificata. È possibile associare una configurazione a più Voice Connectors o creare una configurazione unica per ogni Voice Connector.

Call Analytics utilizza il [ruolo collegato al servizio Amazon Chime Voice Connector](#) per richiamare l'[CreateMediaInsightsPipeline](#) API per tuo conto.

Per configurare un Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector che desideri associare a una configurazione, quindi scegli la scheda Streaming.
4. Se non è già selezionato, scegli Avvia per iniziare lo streaming su Kinesis Video Streams.
5. In Call Analytics, seleziona Attiva e, nel menu visualizzato, scegli il tuo ARN di configurazione di Call Analytics.
6. Scegli Save (Salva).

**Note**

Dopo aver abilitato, disabilitato o modificato una configurazione associata a un Voice Connector, attendi 5 minuti affinché le nuove impostazioni si propaghino attraverso il servizio e abbiano effetto.

## Gestione dei gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector

### Come funziona un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector

I gruppi Voice Connector gestiscono solo le chiamate PSTN in entrata verso il tuo sistema telefonico basato su SIP. I gruppi forniscono un routing delle chiamate interregionale con tolleranza ai guasti. Un gruppo Voice Connector contiene due o più connettori vocali e può includere connettori vocali creati in regioni diverse. AWS Ciò consente il failover delle chiamate PSTN in entrata tra le AWS regioni se gli eventi di disponibilità influiscono sul servizio in una regione.

Ad esempio, supponiamo di creare un gruppo di connettori vocali e di assegnargli due connettori vocali, uno nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) e l'altro nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon). Entrambi i Voice Connectors vengono configurati con impostazioni di origine che puntano ai propri host SIP.

Supponiamo ora che una chiamata arrivi al Voice Connector nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Se tale regione presenta un problema di connettività, la chiamata viene reindirizzata automaticamente al Voice Connector nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon).

### Inizia a usare un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector

Per iniziare, crea innanzitutto connettori vocali in diverse AWS regioni. Quindi, crea un gruppo di connettori vocali e assegnagli i connettori vocali. Puoi anche fornire i numeri di telefono per il tuo gruppo Voice Connector dall'inventario di gestione dei numeri di telefono dell'SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni, consulta [Provisioning di numeri di telefono](#). Per ulteriori informazioni sulla creazione di connettori vocali Amazon Chime SDK in diverse AWS regioni, consulta [Gestione dei connettori vocali Amazon Chime SDK](#)

### Indice

- [Creazione di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector](#)
- [Modifica di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector](#)

- [Assegnazione e annullamento dell'assegnazione di numeri di telefono a un gruppo Voice Connector](#)
- [Eliminazione di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector](#)

## Creazione di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector

Puoi creare fino a tre gruppi Amazon Chime SDK Voice Connector per il tuo account.

Come creare un gruppo

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Seleziona Crea gruppo.
4. Nella finestra di dialogo visualizzata, in Nome del gruppo di connettori vocali, inserisci un nome per il gruppo.
5. Scegli Create (Crea).

## Modifica di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector

Dopo aver creato un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector, puoi aggiungere o rimuovere i relativi connettori vocali Amazon Chime SDK. Puoi anche modificare la priorità dei connettori vocali del gruppo.

Per aggiungere connettori vocali a un gruppo

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del gruppo Voice Connector che desideri modificare.
4. Scegli la scheda Connettori vocali, apri l'elenco Azioni, quindi scegli Aggiungi.
5. Nella finestra di dialogo che appare, seleziona la casella di controllo accanto al Voice Connector che desideri utilizzare.
6. Scegliere Aggiungi.
7. Ripeti i passaggi da 4 a 6 per aggiungere Voice Connectors al gruppo.

## Per modificare la priorità di Voice Connector in un gruppo

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector che desideri modificare.
4. In Azioni, scegli Modifica priorità.
5. Nella finestra di dialogo che appare, inserisci una diversa classificazione di priorità per ogni Voice Connector. 1 è la priorità più alta. I connettori vocali con priorità più alta vengono provati per primi.
6. Scegli Save (Salva).

## Per rimuovere i connettori vocali da un gruppo

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del gruppo Voice Connector che desideri modificare.
4. Apri l'elenco Azioni e scegli Rimuovi.
5. Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona le caselle di controllo accanto ai connettori vocali che desideri rimuovere.
6. Scegli Rimuovi.

## Assegnazione e annullamento dell'assegnazione di numeri di telefono a un gruppo Voice Connector

Utilizza la console Amazon Chime SDK per assegnare e annullare l'assegnazione di numeri di telefono a un gruppo Voice Connector.

### Per assegnare numeri di telefono a un gruppo Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del gruppo Voice Connector da modificare.
4. Scegliere Phone numbers (Numeri di telefono).
5. Scegliere Assign from inventory (Assegna dall'inventario).

6. Seleziona uno o più numeri di telefono da assegnare al gruppo Voice Connector.
7. Scegliere Assign from inventory (Assegna dall'inventario).

Puoi inoltre scegliere Reassign (Riassegna) per riassegnare i numeri di telefono con il tipo di prodotto Voice Connector (Connettore vocale) . Ciò consente di riassegnare questi numeri da un gruppo Voice Connector o Voice Connector a un altro.

Per annullare l'assegnazione di numeri di telefono da un gruppo Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del gruppo Voice Connector da modificare.
4. Scegliere Phone numbers (Numeri di telefono).
5. Seleziona i numeri di telefono che desideri dal gruppo Voice Connector e scegli Annulla assegnazione.
6. Scegliere Unassign (Annulla assegnazione).

## Eliminazione di un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector

Prima di poter eliminare un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector, devi annullare l'assegnazione di tutti i connettori vocali e i numeri di telefono di Amazon Chime SDK. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione precedente.

Per eliminare un gruppo Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del gruppo Voice Connector da eliminare.
4. Scegliere Delete group (Elimina gruppo).
5. Selezionare la casella di controllo e scegliere Delete (Elimina).

# Streaming dei contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector su Kinesis

Puoi trasmettere l'audio delle chiamate telefoniche da Amazon Chime SDK Voice Connectors ad Amazon Kinesis Video Streams per analisi, apprendimento automatico e altre elaborazioni. Gli sviluppatori possono archiviare e crittografare i dati audio in Kinesis Video Streams e accedere ai dati utilizzando l'operazione dell'API Kinesis Video Streams. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per gli [sviluppatori di Kinesis Video Streams](#).

## Note

- Lo streaming di Voice Connector non limita i formati dei numeri di telefono. È possibile eseguire lo streaming di chiamate da numeri in formato E.164 e non E.164. Ad esempio, lo streaming di Voice Connector può supportare numeri di estensione a 4, 5 o 6 cifre o numeri di telefono privati a 11 cifre. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a, più avanti in questa [Compatibilità tra registrazione multimediale basata su SIP e registrazione in rete](#) guida.
- Lo streaming di Voice Connector supporta la codifica audio G.711 a-law e G.711  $\mu$ -law.

Usa la console Amazon Chime SDK per avviare lo streaming multimediale per il tuo Voice Connector. Quando inizia lo streaming multimediale, Voice Connector utilizza un ruolo collegato al servizio AWS Identity and Access Management (IAM) per concedere le autorizzazioni per lo streaming di contenuti multimediali su Kinesis Video Streams. Quindi, l'audio della chiamata proveniente da ogni ramo di chiamata telefonica di Voice Connector viene trasmesso in streaming in tempo reale su Kinesis Video Streams separati.

Usa la Kinesis Video Streams Parser Library per scaricare i flussi multimediali inviati dal tuo Voice Connector. Filtra gli stream in base ai seguenti metadati dei frammenti persistenti:

- TransactionId
- VoiceConnectorId

Per ulteriori informazioni, consulta [Kinesis Video Streams Parser Library e Utilizzo dei metadati di streaming con Kinesis Video Streams nella Amazon Kinesis Video Streams Developer Guide](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei ruoli collegati ai servizi IAM con Voice Connectors, consulta. [Utilizzo della politica dei ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector](#) Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon CloudWatch con l'SDK Amazon Chime, consulta. [Registrazione e monitoraggio nell'SDK Amazon Chime](#)

Quando abiliti lo streaming multimediale per il tuo Voice Connector, l'SDK Amazon Chime crea un ruolo collegato al servizio IAM chiamato. `AWSServiceRoleForAmazonChimeVoiceConnector` Se hai configurato la registrazione dei dettagli delle chiamate per Voice Connectors nella console Amazon Chime SDK, i record dei dettagli dello streaming vengono inviati al bucket Amazon S3 configurato. Per ulteriori informazioni, consulta [Record di dettagli relativi allo streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector](#).

## Avvio dello streaming multimediale

Utilizza la console Amazon Chime SDK per avviare lo streaming multimediale per un Voice Connector.

Per avviare lo streaming multimediale

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector.
4. Scegli la scheda Streaming.
5. Nella sezione Dettagli, in Invio a Kinesis Video Streams, scegli Avvia.
6. In Periodo di conservazione dei dati, scegli Conserva dati per e inserisci un periodo di conservazione.
7. Scegli Save (Salva).

Utilizza la console Amazon Chime SDK per disattivare lo streaming multimediale. Se non hai più bisogno di utilizzare lo streaming multimediale per nessuno dei tuoi connettori vocali, ti consigliamo di eliminare anche il relativo ruolo collegato al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Amazon Chime SDK Voice Connectors](#).

Per interrompere lo streaming multimediale per il tuo Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.

3. Scegli il nome del Voice Connector.
4. Scegli la scheda Streaming.
5. Nella sezione Dettagli, in Invio a Kinesis Video Streams, scegli Stop.
6. Scegli Save (Salva).

## Compatibilità tra registrazione multimediale basata su SIP e registrazione in rete

Puoi utilizzare un Amazon Chime SDK Voice Connector per lo streaming di contenuti multimediali su Kinesis Video Streams. Puoi eseguire lo streaming da un'infrastruttura vocale compatibile con SIP (SIPREC) o dalla funzionalità di registrazione basata su rete (NBR) associata a Cisco Unified Border Element (CUBE).

È necessario disporre di un Private Branch Exchange (PBX), Session Border Controller (SBC) o un contact center che supporti il protocollo SIPREC o una funzionalità NBR. Il PBX o SBC deve essere in grado di inviare segnali e contenuti multimediali a indirizzi IP pubblici. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Prima di iniziare](#).

Per impostare lo streaming di flussi audio RTP biforcati con SIPREC o NBR

1. Crea un connettore vocale. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK](#).
2. Avvia lo streaming multimediale per il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio dello streaming multimediale](#).
3. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
4. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
5. Seleziona Voice Connector e annota il nome dell'host in uscita. Ad esempio, *abcdefghijklmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws*.
6. Esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per SIPREC: configura il tuo PBX, SBC o un'altra infrastruttura vocale per trasferire i flussi RTP con SIPREC al nome host in uscita del tuo Voice Connector.
  - Per NBR: configura il tuo PBX, SBC o altra infrastruttura vocale per trasferire gli stream RTP con NBR al nome host in uscita del tuo Voice Connector. Invia un'intestazione o un parametro URI aggiuntivo di `X-Voice-Connector-Record-Only` con il valore `true` in SIP INVITE.

## Utilizzo dell'analisi vocale di Amazon Chime SDK con connettori vocali

Utilizzi l'analisi delle chiamate di Amazon Chime SDK con i tuoi connettori vocali per generare automaticamente informazioni dettagliate sulle tue chiamate. In particolare, puoi identificare gli utenti e prevederne il tono, positivo, negativo o neutro.

L'analisi delle chiamate funziona con l'analisi vocale Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Call Analytics e Amazon Chime SDK.

Il processo segue questi passaggi generali:

1. Crea una configurazione di analisi delle chiamate, una struttura statica che contiene le istruzioni per l'elaborazione dei dati.
2. Associa la configurazione a uno o più connettori vocali. È possibile associare una configurazione a più connettori vocali o creare una configurazione unica per ogni connettore vocale.
3. Il Voice Connector richiama l'analisi delle chiamate in base alla configurazione.

L'analisi delle chiamate utilizza il [ruolo collegato al servizio Amazon Chime Voice Connector](#) per richiamare l'[CreateMediaInsightsPipeline](#) API per tuo conto.

### Note

I passaggi seguenti spiegano come associare una sessione di analisi delle chiamate a un Voice Connector. Per completarli, devi prima creare una configurazione di analisi delle chiamate. Per farlo, [Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate](#) consulta questa guida. Il processo di creazione assegna un ARN alla configurazione. Copia l'ARN per utilizzarlo in questi passaggi.

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa.](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/) <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/>
2. Nel pannello di navigazione, in SIP Trunking, scegli Connettori vocali, quindi scegli un connettore vocale.
3. Scegli la scheda Streaming.
4. In Invio a Kinesis Video Streams, scegli Avvia.
5. In Call Analytics, scegli Attiva, scegli una configurazione dall'elenco, quindi scegli Salva.

# Utilizzo delle guide alla configurazione di Amazon Chime SDK Voice Connector

Testiamo i connettori vocali Amazon Chime SDK su un'ampia gamma di sistemi di scambio di filiali private, session border controller e contact center. Pubblichiamo queste configurazioni testate in una serie di guide alla configurazione.

Le guide alla configurazione descrivono i passaggi di configurazione utilizzati per ogni test del sistema. Eseguiamo questi tipi di test:

- Abilita il trunking SIP tramite un connettore vocale da una piattaforma SIP di terze parti.
- Abilita SIPREC su un connettore vocale per l'utilizzo con flussi audio.

Per ulteriori informazioni, consulta le guide alla [configurazione di Amazon Chime SDK](#).

# Gestione dell'analisi delle chiamate SDK di Amazon Chime

Gli argomenti della sezione spiegano come gestire l'analisi delle chiamate dell'SDK Amazon Chime. Utilizzi l'analisi delle chiamate per generare informazioni dettagliate sulle chiamate a partire dall'audio in tempo reale. Puoi anche analizzare le chiamate memorizzate. Inoltre, puoi utilizzare l'analisi vocale di Amazon Chime SDK per identificare i chiamanti e prevederne il sentimento, positivo, negativo o neutro.

## Argomenti

- [Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate](#)
- [Utilizzo delle configurazioni di analisi delle chiamate](#)
- [Aggiornamento delle configurazioni di analisi delle chiamate](#)
- [Eliminazione delle configurazioni di analisi delle chiamate](#)
- [Abilitazione dell'analisi vocale](#)
- [Gestione dei domini dei profili vocali](#)

## Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate

Per utilizzare l'analisi delle chiamate, iniziate creando una configurazione, una struttura statica che contiene le informazioni necessarie per creare una pipeline di analisi delle chiamate. Puoi utilizzare la console Amazon Chime SDK per creare una configurazione o chiamare [CreateMediaInsightsPipelineConfiguration](#) API.

Una configurazione di analisi delle chiamate include dettagli sui processori audio, come la registrazione, l'analisi vocale o Amazon Transcribe. Include anche le destinazioni di analisi e la configurazione degli eventi di avviso. Facoltativamente, puoi salvare i dati delle chiamate in un bucket Amazon S3 per ulteriori analisi.

Tuttavia, le configurazioni non includono sorgenti audio specifiche. Ciò consente di riutilizzare la configurazione in più flussi di lavoro di analisi delle chiamate. Ad esempio, puoi utilizzare la stessa configurazione di analisi delle chiamate con diversi connettori vocali o su diverse sorgenti Amazon Kinesis Video Streams (KVS).

Utilizzi le configurazioni per creare pipeline quando le chiamate SIP avvengono tramite un Voice Connector o quando nuovi contenuti multimediali vengono inviati a un Amazon Kinesis Video

Stream (KVS). Le pipeline, a loro volta, elaborano i file multimediali in base alle specifiche della configurazione.

È possibile interrompere una pipeline a livello di codice in qualsiasi momento. Le pipeline interrompono inoltre l'elaborazione dei file multimediali al termine di una chiamata Voice Connector. Inoltre, puoi mettere in pausa una pipeline. In questo modo le chiamate ai servizi di machine learning Amazon sottostanti vengono disattivate e le riprende quando necessario. Tuttavia, la registrazione delle chiamate viene eseguita mentre metti in pausa una pipeline.

## Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione di una configurazione di analisi delle chiamate](#)

## Prerequisiti

Per utilizzare l'analisi delle chiamate con l'analisi vocale Amazon Transcribe, Amazon Transcribe Analytics o Amazon Chime SDK, devi disporre dei seguenti elementi:

- Un connettore vocale Amazon Chime SDK. In caso contrario [Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK](#), consulta la sezione precedente di questa guida.
- EventBridge Obiettivi di Amazon. In caso contrario, consulta la [Monitoraggio dell'SDK Amazon Chime con Amazon CloudWatch](#) sezione precedente di questa guida.
- Un ruolo collegato al servizio che consente a Voice Connector di accedere alle azioni sulle EventBridge destinazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Utilizzo della politica dei ruoli collegati al servizio Amazon Chime SDK Voice Connector](#), all'inizio di questa guida.
- Un flusso di dati Amazon Kinesis. In caso contrario, consulta [Creare un flusso video Kinesis nella Amazon Kinesis Video Stream](#) Developer Guide. L'analisi e la trascrizione vocali richiedono uno stream Kinesis.
- Per analizzare le chiamate offline, devi creare un data lake SDK Amazon Chime. A tale scopo, consulta la sezione [Creazione di un data lake SDK Amazon Chime nella Amazon Chime SDK Developer](#) Guide.

## Creazione di una configurazione di analisi delle chiamate

Dopo aver creato la configurazione, abiliti l'analisi delle chiamate associando un Voice Connector alla configurazione. Una volta effettuata questa operazione, l'analisi delle chiamate si avvia

automaticamente quando arriva una chiamata a quel Voice Connector. Per ulteriori informazioni, consulta la [Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate](#) sezione precedente di questa guida.

Le sezioni seguenti spiegano come completare ogni fase del processo. Espandili nell'ordine elencato.

Specificare i dettagli di configurazione

Per specificare i dettagli di configurazione

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Call Analytics, scegli Configurazioni, quindi scegli Crea configurazione.
3. In Basic information (Informazioni di base) eseguire queste operazioni:
  - a. Inserisci un nome per la configurazione. Il nome deve riflettere il tuo caso d'uso e gli eventuali tag.
  - b. (Facoltativo) In Tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi inserisci le chiavi dei tag e i valori opzionali. Tu definisci le chiavi e i valori. I tag possono aiutarti a interrogare la configurazione.
  - c. Scegli Next (Successivo).

Configurazione della registrazione

Per configurare la registrazione

- Nella pagina Configura registrazione, procedi come segue:
  - a. Scegli la casella di controllo Attiva la registrazione delle chiamate. Ciò consente la registrazione per le chiamate Voice Connector o gli stream KVS e l'invio dei dati al bucket Amazon S3.
  - b. In Formato file, scegli WAV con PCM per la migliore qualità audio.  
  
oppure  
  
Scegli OGG con OPUS per comprimere l'audio e ottimizzare l'archiviazione.
  - c. (Facoltativo) Se necessario, scegli il link Crea un bucket Amazon S3 e segui questi passaggi per creare un bucket Amazon S3.

- d. Inserisci l'URI del tuo bucket Amazon S3 o scegli Sfoglia per individuare un bucket.
- e. (Facoltativo) Scegli Activate voice enhancement per migliorare la qualità audio delle tue registrazioni.
- f. Scegli Next (Successivo).

Per ulteriori informazioni sul miglioramento della voce, espandi la sezione successiva.

### Comprendere il miglioramento della voce

Il miglioramento della voce aiuta a migliorare la qualità audio delle telefonate registrate nei bucket Amazon S3 dei tuoi clienti. Le telefonate vengono filtrate a banda stretta e campionate a una frequenza di 8 kHz. Il miglioramento della voce aumenta la frequenza di campionamento da 8 kHz a 16 kHz e utilizza un modello di apprendimento automatico per espandere il contenuto di frequenza dalla banda stretta alla banda larga per rendere il parlato più naturale. Il miglioramento della voce utilizza anche un modello di riduzione del rumore chiamato Amazon Voice Focus per aiutare a ridurre il rumore di fondo nell'audio migliorato.

Quando il miglioramento della voce è abilitato, l'elaborazione del miglioramento della voce viene eseguita al termine della registrazione della chiamata. Il file audio avanzato viene scritto nel tuo bucket Amazon S3 come registrazione originale e presenta il suffisso `_enhanced` aggiunto al nome del file di base della registrazione originale. Voice Enhancement può elaborare chiamate della durata massima di 30 minuti. Le registrazioni avanzate non verranno generate per chiamate che durano più di 30 minuti.

Per informazioni sull'utilizzo del miglioramento vocale a livello di codice, consulta [Using APIs to create call analytics configurations](#), nella Amazon Chime SDK Developer Guide.

[Per ulteriori informazioni sul miglioramento della voce, consulta Understanding voice enhancement, nella versione più recente/dg/. https://docs.aws.amazon.com/chime/](https://docs.aws.amazon.com/chime/)

### Configura i servizi di analisi

Amazon Transcribe fornisce trascrizioni testuali delle chiamate. Puoi quindi utilizzare le trascrizioni per potenziare altri servizi di machine learning come Amazon Comprehend o i tuoi modelli di machine learning.

**Note**

Amazon Transcribe fornisce anche il riconoscimento automatico della lingua. Tuttavia, non puoi utilizzare questa funzionalità con modelli linguistici personalizzati o per la redazione di contenuti. Inoltre, se utilizzi l'identificazione della lingua con altre funzionalità, puoi utilizzare solo le lingue supportate da tali funzionalità. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Identificazione della lingua con trascrizioni in streaming, nella Amazon Transcribe Developer Guide](#).

Amazon Transcribe Call Analytics è un'API basata sull'apprendimento automatico che fornisce trascrizioni delle chiamate, opinioni e approfondimenti sulle conversazioni in tempo reale. Il servizio elimina la necessità di prendere appunti e può consentire un'azione immediata sui problemi rilevati. Il servizio fornisce anche analisi post-chiamata, ad esempio sul sentimento del chiamante, i driver di chiamata, il tempo di assenza di conversazione, le interruzioni, la velocità di conversazione e le caratteristiche della conversazione.

**Note**

Per impostazione predefinita, l'analisi post-chiamata trasmette le registrazioni delle chiamate al tuo bucket Amazon S3. Per evitare di creare registrazioni duplicate, non abilitare contemporaneamente la registrazione delle chiamate e l'analisi post-chiamata.

Infine, Transcribe Call Analytics può taggare automaticamente le conversazioni in base a frasi specifiche e contribuire a eliminare le informazioni sensibili da audio e testo. Per ulteriori informazioni sui processori multimediali di analisi delle chiamate, sugli approfondimenti generati da questi processori e sulle destinazioni di output, consulta [Processore di analisi delle chiamate e destinazioni di output](#), nella Amazon Chime SDK Developer Guide.

Per configurare i servizi di analisi

1. Nella pagina Configura i servizi di analisi, seleziona le caselle di controllo accanto a Servizi di analisi vocale o Servizi di trascrizione. Puoi selezionare entrambi gli elementi.

Seleziona la casella di controllo Analisi vocale, per abilitare qualsiasi combinazione di ricerca degli altoparlanti e analisi del tono vocale.

Seleziona la casella di controllo Servizi di trascrizione per abilitare Amazon Transcribe o Transcribe Call Analytics.

- a. Per abilitare la ricerca degli altoparlanti
  - Seleziona la casella di controllo Sì, accetto la conferma del consenso per l'analisi vocale di Amazon Chime SDK, quindi scegli Accetta.
- b. Per abilitare l'analisi del tono vocale
  - Seleziona la casella di controllo Analisi del tono vocale.
- c. Per abilitare Amazon Transcribe
  - i. Scegli il pulsante Amazon Transcribe.
  - ii. In Impostazioni della lingua, esegui una delle seguenti operazioni:
    - A. Se i chiamanti parlano una sola lingua, scegli Lingua specifica, quindi apri l'elenco Lingua e seleziona la lingua.
    - B. Se i chiamanti parlano più lingue, puoi identificarli automaticamente. Scegli Rilevamento automatico della lingua.
    - C. Apri l'elenco delle opzioni della lingua per l'identificazione automatica della lingua e seleziona almeno due lingue.
    - D. (Facoltativo) Aprire l'elenco delle lingue preferite e specificare una lingua preferita. Quando le lingue selezionate nel passaggio precedente hanno punteggi di confidenza corrispondenti, il servizio trascrive la lingua preferita.
    - E. (Facoltativo) Espandi le impostazioni di rimozione dei contenuti, seleziona una o più opzioni, quindi scegli una o più delle opzioni aggiuntive visualizzate. Il testo di supporto spiega ogni opzione.
    - F. (Facoltativo) Espandi Impostazioni aggiuntive, seleziona una o più opzioni, quindi scegli una o più opzioni aggiuntive visualizzate. Il testo di supporto spiega ogni opzione.
- d. Per abilitare Amazon Transcribe Call Analytics
  - i. Scegli il pulsante Amazon Transcribe Call Analytics.
  - ii. Apri l'elenco delle lingue e seleziona una lingua.

- iii. (Facoltativo) Espandi le impostazioni di rimozione dei contenuti, seleziona una o più opzioni, quindi scegli una o più opzioni aggiuntive visualizzate. Il testo di supporto spiega ogni opzione.
- iv. (Facoltativo) Espandi Impostazioni aggiuntive, seleziona una o più opzioni, quindi scegli una o più opzioni aggiuntive visualizzate. Il testo di supporto spiega ogni opzione.
- v. (Facoltativo) Espandi le impostazioni di analisi post-chiamata ed esegui le seguenti operazioni:
  - A. Seleziona la casella di controllo Analisi post-chiamata.
  - B. Inserisci l'URI del tuo bucket Amazon S3.
  - C. Seleziona un tipo di redazione del contenuto.

2. Al termine delle selezioni, scegli Avanti.

## Configura i dettagli di output

Dopo aver completato le fasi di elaborazione dei file multimediali, selezionate una destinazione per l'output dell'analisi. L'analisi delle chiamate fornisce informazioni in tempo reale tramite Amazon Kinesis Data Streams e, facoltativamente, tramite un data warehouse in un bucket Amazon S3 di tua scelta. Per creare il data warehouse, usi un modello CloudFormation. Il modello ti aiuta a creare l'infrastruttura che fornisce i metadati e le informazioni sulle chiamate al tuo bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulla creazione del data warehouse, consulta [Creating an Amazon Chime data lake e Call analytics Data Model](#), nella Amazon Chime SDK Developer Guide.

Se abiliti l'analisi vocale quando crei una configurazione, puoi anche aggiungere destinazioni di notifica di analisi vocale come AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service o Amazon Simple Notification Service. I passaggi seguenti spiegano come.

Per configurare i dettagli dell'output

1. Apri l'elenco dei flussi di dati di Kinesis e seleziona il tuo flusso di dati.

### Note

Se desideri visualizzare i tuoi dati, devi selezionare il flusso di dati Kinesis utilizzato dal bucket Amazon S3 e Amazon Kinesis Data Firehose.

2. (Facoltativo) Espandi le destinazioni di notifica di analisi vocale aggiuntive e seleziona qualsiasi combinazione di destinazioni AWS Lambda, Amazon SNS e Amazon SQS.
3. (Facoltativo) In Analizza e visualizza gli approfondimenti, seleziona la casella di controllo Esegui analisi storica con data lake.
4. Al termine, scegli Apply (Applica).

### Configurazione delle autorizzazioni di accesso

Per abilitare l'analisi delle chiamate, il servizio di machine learning e le altre risorse devono disporre delle autorizzazioni per accedere ai supporti di dati e fornire approfondimenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Using the call analytics resource access role](#), nella Amazon Chime SDK Developer Guide.

Per configurare le autorizzazioni di accesso

1. Nella pagina Configura le autorizzazioni di accesso, esegui una delle seguenti operazioni:
  1. Seleziona Crea e usa un nuovo ruolo di servizio.
  2. Nella casella Service role name suffisso, inserisci un suffisso descrittivo per il ruolo.

oppure

1. Seleziona Usa un ruolo di servizio esistente.
  2. Apri l'elenco dei ruoli di servizio e seleziona un ruolo.
2. Scegli Next (Successivo).

(Facoltativo) Configura avvisi in tempo reale

#### Important

Per utilizzare gli avvisi in tempo reale, devi prima abilitare Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Call Analytics.

Puoi creare una serie di regole che inviano avvisi in tempo reale ad Amazon EventBridge. Quando un'analisi generata da Amazon Transcribe o Amazon Transcribe Call Analytics corrisponde alla regola specificata durante una sessione di analisi, viene inviato un avviso. Gli avvisi hanno il tipo

di dettaglio. **Media Insights Rules Matched EventBridge** supporta l'integrazione con servizi downstream come Amazon Lambda, Amazon SQS e Amazon SNS per attivare notifiche per l'utente finale o avviare altre logiche aziendali personalizzate. Per ulteriori informazioni, consulta, più avanti in [Automatizzazione dell'SDK Amazon Chime con EventBridge](#) questa sezione.

Per configurare gli avvisi

1. In Avvisi in tempo reale, scegli Avvisi attivi in tempo reale.
2. In Regole, seleziona Crea regola.
3. Nella casella Nome regola, inserisci un nome per la regola.
4. Apri l'elenco dei tipi di regola e seleziona il tipo di regola che desideri utilizzare.
5. Utilizza i controlli visualizzati per aggiungere parole chiave alla regola e applicare la logica, ad esempio menzionata o non menzionata.
6. Scegli Next (Successivo).

Rivedi e crea

Per creare la configurazione

1. Rivedi le impostazioni in ogni sezione. Se necessario, scegliete Modifica per modificare un'impostazione.
2. Scegli Crea configurazione.

La configurazione viene visualizzata nella pagina Configurazioni della console Amazon Chime SDK.

## Utilizzo delle configurazioni di analisi delle chiamate

Dopo aver creato una configurazione, la usi associandola a uno o più connettori vocali SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione precedente [Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate](#) di questa guida.

## Aggiornamento delle configurazioni di analisi delle chiamate

I passaggi di questa sezione spiegano come aggiornare una configurazione di analisi delle chiamate.

## Per aggiornare una configurazione

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Call Analytics, scegli Configurazioni, quindi scegli la configurazione che desideri aggiornare.
3. Nell'angolo in alto a destra, scegliere Edit (Modifica).
4. Segui i passaggi [Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate](#) indicati per modificare le impostazioni di configurazione.

Potrebbe essere necessario modificare le politiche sul ruolo di servizio per renderle compatibili con la configurazione aggiornata o scegliere un nuovo ruolo di servizio.

5. Al termine, scegli Aggiorna configurazione.

### Note

Se la configurazione è associata a un Voice Connector, Voice Connector utilizza tale configurazione automaticamente. Tuttavia, se abiliti, disabiliti o modifichi un obiettivo di notifica di analisi vocale, attendi cinque minuti prima che le nuove impostazioni abbiano effetto.

## Eliminazione delle configurazioni di analisi delle chiamate

I passaggi di questa sezione spiegano come eliminare definitivamente una configurazione di analisi delle chiamate di Amazon Chime SDK.

### Important

Non puoi annullare un'eliminazione.

## Per eliminare una configurazione

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Call Analytics, scegli Configurazioni, quindi scegli il pulsante di opzione accanto alla configurazione che desideri eliminare.
3. Scegli Elimina.

4. Nella finestra di dialogo Elimina configurazione, inserisci **confirm** per confermare l'eliminazione, quindi scegli Elimina.

## Abilitazione dell'analisi vocale

### Important

Come condizione per l'utilizzo di questa funzionalità, l'utente riconosce che la raccolta, l'uso, l'archiviazione e la conservazione degli identificatori biometrici e delle informazioni biometriche del chiamante («dati biometrici») sotto forma di un profilo vocale digitale richiedono il consenso informato del chiamante tramite un comunicato scritto. Tale consenso è richiesto in base a varie leggi statali, comprese le leggi sulla biometria in Illinois, Texas, Washington e altre leggi statali sulla privacy.

Devi fornire una comunicazione scritta a ciascun chiamante attraverso una procedura che rifletta chiaramente il consenso informato di ogni chiamante prima di utilizzare il servizio di analisi vocale Amazon Chime SDK, come richiesto dai termini del contratto AWS che disciplina l'uso del servizio.

### Note

Per abilitare l'analisi vocale, devi disporre di almeno un Amazon Chime SDK Voice Connector e almeno una configurazione di analisi delle chiamate Amazon Chime SDK. Per ulteriori informazioni sulla creazione di connettori vocali, consulta [Creazione di un connettore vocale Amazon Chime SDK](#). Per informazioni sulla creazione di una configurazione di analisi delle chiamate, consulta [Creazione di configurazioni di analisi delle chiamate](#). Per informazioni sull'aggiornamento di una configurazione, vedere

Gli argomenti di questa sezione spiegano come abilitare l'analisi vocale di Amazon Chime SDK per Amazon Chime SDK Voice Connectors. L'analisi vocale utilizza l'apprendimento automatico per abilitare alcuni o tutti i seguenti elementi:

- Ricerca altoparlanti: converte la voce di un chiamante in un incorporamento vettoriale. Quindi confronta l'incorporamento con un database di incorporamenti vocali noti. Se trova una o più corrispondenze, restituisce un elenco classificato di corrispondenze agli ID dei profili vocali ad alta probabilità, insieme a un set corrispondente di punteggi di confidenza.

**Note**

La ricerca degli oratori non è progettata per casi d'uso di autenticazione o verifica dell'identità, come la verifica dell'identità di un oratore con una precisione estremamente elevata.

- **Analisi del tono vocale:** prevede il sentimento espresso in un segnale vocale sulla base di un'analisi combinata di informazioni linguistiche e tonali.

**Note**

Come promemoria, è necessario rispettare tutti i requisiti legali quando si utilizza l'analisi del tono vocale. Ciò include l'ottenimento del consenso dell'oratore, come richiesto dalla legge, e il divieto di utilizzare la funzionalità per prendere decisioni sull'oratore che potrebbero avere impatti legali o altrettanto significativi, come l'occupazione, l'alloggio, l'affidabilità creditizia o le offerte finanziarie.

Per abilitare l'analisi vocale, gli amministratori utilizzano la console Amazon Chime SDK per effettuare le seguenti operazioni:

- Configura i connettori vocali per utilizzare una o più delle funzionalità sopra elencate.
- Crea obiettivi di notifica. Le destinazioni di notifica ricevono in modo asincrono gli eventi di analisi vocale ed è necessario disporre di almeno una destinazione.
- Crea domini di profili vocali. I domini dei profili vocali contengono set di profili vocali. A sua volta, un profilo vocale consiste in un incorporamento vettoriale della voce di un chiamante, più un ID univoco. Per impostazione predefinita, puoi creare 3 domini di profili vocali e ogni dominio può contenere 20.000 profili vocali. Se necessario, puoi richiedere un aumento per entrambi i limiti.

Gli sviluppatori possono utilizzare un set di APIs per svolgere le stesse attività. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo del servizio di analisi vocale PSTN Amazon Chime SDK](#), nella guida per sviluppatori di Amazon Chime SDK.

## Gestione dei domini dei profili vocali

La ricerca degli altoparlanti di Amazon Chime SDK crea profili vocali, mappe vettoriali della voce di un chiamante. Un dominio di profili vocali rappresenta una raccolta di profili vocali. È necessario creare un dominio con profili vocali prima che gli sviluppatori possano chiamare il [StartSpeakerSearchTaskAPI](#).

### Important

La funzione di ricerca degli altoparlanti prevede la creazione di un sistema di incorporamento vocale, che può essere utilizzato per confrontare la voce di un chiamante con i dati vocali precedentemente memorizzati. La raccolta, l'uso, l'archiviazione e la conservazione di identificatori biometrici e informazioni biometriche sotto forma di incorporamento digitale possono richiedere il consenso informato del chiamante tramite un comunicato scritto. Tale consenso è richiesto in base a varie leggi statali, comprese le leggi sulla biometria in Illinois, Texas, Washington e altre leggi statali sulla privacy. Prima di utilizzare la funzione di ricerca dei relatori, devi fornire tutte le notifiche e ottenere tutti i consensi come richiesto dalla legge applicabile e secondo i [termini del servizio AWS](#) che regolano l'uso della funzionalità. Devi fornire una comunicazione scritta a ciascun chiamante attraverso una procedura che rifletta chiaramente il consenso informato di ogni chiamante prima di utilizzare il servizio di analisi vocale Amazon Chime SDK, come richiesto dai termini del contratto AWS che disciplina l'uso del servizio.

I seguenti argomenti spiegano come creare e gestire i domini dei profili vocali.

### Argomenti

- [Creazione di domini con profili vocali](#)
- [Modifica dei domini dei profili vocali](#)
- [Eliminazione dei domini dei profili vocali](#)
- [Utilizzo di tag con domini di profili vocali](#)
- [Comprensione dell'avviso di consenso all'analisi vocale](#)

## Creazione di domini con profili vocali

I passaggi di questa sezione spiegano come creare domini di profili vocali. Ricorda quanto segue:

- I nomi di dominio non possono superare i 256 caratteri.
- Le descrizioni dei domini non possono superare i 512 caratteri.

La console Amazon Chime SDK visualizza un messaggio di errore se superi uno dei due limiti.

#### Note

Devi utilizzare una chiave KMS simmetrica per crittografare tutti i tuoi domini. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo della crittografia con analisi vocale](#). Inoltre, gli utenti finali devono acconsentire alla registrazione della propria voce prima di iniziare una sessione di analisi vocale. Per ulteriori informazioni sul consenso, consulta [Comprensione dell'avviso di consenso all'analisi vocale](#).

Per creare un dominio con profili vocali

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Domini del profilo Voice.
3. Scegli Crea dominio con profilo vocale.
4. In Conferma del consenso, scegli Sì, accetto la conferma del consenso per Amazon Chime Speaker Search.
5. In Configurazione, inserisci un nome e una descrizione per il dominio, quindi scegli una chiave KMS.
6. (Facoltativo) In Tag, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi inserisci una chiave e un valore opzionale. Ripeti se necessario per aggiungere altri tag.
7. Al termine, scegli Crea dominio di profilo vocale.

## Modifica dei domini dei profili vocali

Puoi modificare qualsiasi dominio di profilo vocale, indipendentemente da chi lo ha creato.

Per modificare un dominio con profilo vocale

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Domini del profilo Voice.

3. Seleziona la casella di controllo accanto al dominio che desideri modificare, quindi scegli Modifica.
4. Se necessario, modifica il nome e la descrizione del dominio, quindi scegli Salva.

## Eliminazione dei domini dei profili vocali

Puoi eliminare qualsiasi dominio di profilo vocale, indipendentemente da chi lo ha creato.

### Important

Quando elimini un dominio, elimini anche tutti i relativi profili vocali e non puoi annullare l'eliminazione.

Per eliminare un dominio con un profilo vocale

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Domini del profilo Voice.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al dominio che desideri eliminare, quindi scegli Elimina.
4. Nella finestra di dialogo che appare, scegli Ho capito che questa azione non può essere annullata, quindi scegli Elimina.

## Utilizzo di tag con domini di profili vocali

Gli argomenti di questa sezione spiegano come utilizzare i tag con i domini di profili vocali SDK Amazon Chime esistenti. I tag ti consentono di assegnare metadati ai tuoi domini. Un tag è costituito da una chiave e da un valore opzionale che memorizza le informazioni sulla risorsa o i dati conservati su quella risorsa. Tu definisci tutte le chiavi e i valori. Ad esempio, è possibile creare una chiave di tag denominata CostCenter con un valore di 98765 e utilizzare la coppia per l'allocazione dei costi. Puoi aggiungere fino a 50 tag a un dominio con profilo vocale.

## Aggiungere tag ai domini dei profili vocali

Segui questi passaggi per aggiungere tag a un dominio di profili vocali esistente.

## Per aggiungere tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Domini del profilo Voice.
3. Scegli il dominio a cui vuoi aggiungere i tag.
4. Scegli Gestisci tag, quindi scegli Aggiungi nuovo tag.
5. Inserisci un valore nella casella Chiave e un valore opzionale nella casella Valore.
6. Se necessario, scegliete Aggiungi nuovo tag per creare un altro tag.
7. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Modifica dei tag di dominio del profilo vocale

Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi modificare qualsiasi tag nel tuo AWS account, indipendentemente da chi li ha creati. Tuttavia, le politiche IAM potrebbero impedirti di farlo.

### Per modificare tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Domini del profilo Voice. .
3. Scegli il dominio con i tag che desideri modificare.
4. Scegliere Gestisci tag.
5. Se necessario, modificate i valori nelle caselle Chiave e Valore.

- OPPURE -

Scegliete Aggiungi nuovo tag e aggiungete uno o più tag.

6. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Rimozione dei tag di dominio del profilo vocale

Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi rimuovere qualsiasi tag dal tuo AWS account indipendentemente da chi li ha creati. Tuttavia, le politiche IAM potrebbero impedirti di farlo.

### Per rimuovere i tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)

2. Nel riquadro di navigazione, scegli Domini del profilo Voice. .
3. Scegli il dominio con i tag che desideri modificare.
4. Scegliere Gestisci tag.
5. Scegli Rimuovi sotto ciascuno dei tag che desideri eliminare.
6. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Comprensione dell'avviso di consenso all'analisi vocale

Quando crei un dominio di profilo vocale o una configurazione di analisi delle chiamate che utilizza l'analisi vocale, visualizzi questa conferma di consenso:

Come condizione per l'utilizzo di questa funzionalità, l'utente riconosce che la raccolta, l'uso, l'archiviazione e la conservazione degli identificatori biometrici e delle informazioni biometriche di un interlocutore («dati biometrici») sotto forma di incorporamento digitale possono richiedere il consenso informato di chi parla, anche tramite un comunicato scritto. Tale consenso è richiesto in base a varie leggi statali, comprese le leggi sulla biometria in Illinois, Texas, Washington e altre leggi statali sulla privacy. Prima di utilizzare la ricerca tra relatori, è necessario fornire tutte le notifiche necessarie e ottenere tutti i consensi necessari da ciascun relatore, come richiesto dalla legge applicabile e come stabilito nei nostri Termini di servizio che regolano l'utilizzo della funzionalità.

Devi fornire una comunicazione scritta a ciascun chiamante attraverso una procedura che rifletta chiaramente il consenso informato di ogni chiamante prima di utilizzare il servizio di analisi vocale Amazon Chime SDK, come richiesto dai termini del contratto con AWS che disciplina l'uso del servizio.

Per ogni oratore dell'Illinois, come richiesto dal Biometric Information Privacy Act («BIPA»), è necessario fornire le seguenti informazioni per iscritto come comunicazione scritta attraverso una procedura che rifletta chiaramente il consenso informato di ogni chiamante prima di utilizzare la ricerca tra oratori:

«[Nome della tua azienda («Azienda»)] utilizza Amazon Web Services come fornitore di servizi per i servizi di ricerca vocale. Gli identificatori biometrici e le informazioni biometriche («dati biometrici») possono essere raccolti, archiviati e utilizzati da Amazon Web Services per conto di [Azienda] allo scopo di confrontare la voce di un chiamante con i dati vocali precedentemente memorizzati. I dati biometrici generati nell'ambito di questo processo verranno conservati per un massimo di tre anni dopo l'ultima interazione con [Azienda], o più a lungo solo se consentito o richiesto dalla legge applicabile, e successivamente distrutti. Ad eccezione di quanto richiesto o consentito dalla legge

applicabile, [Società] incaricherà Amazon Web Services di distruggere definitivamente i dati biometrici archiviati per conto [della Società] quando lo scopo iniziale per cui tali dati è stato raggiunto lo scopo iniziale per cui tali dati sono stati raccolti o ottenuti, entro tre anni dall'ultima interazione con i servizi o dopo essere stato informato dall'utente che tali dati devono essere distrutti, a seconda dell'evento che si verifica per primo. I dati biometrici possono essere trasmessi tra [Azienda] e Amazon Web Services se necessario per fornire e ricevere questo servizio. Con la presente fornisci il tuo consenso esplicito, informato e scritto a [Società] e Amazon Web Services a raccogliere, utilizzare e archiviare i tuoi dati biometrici come descritto nel presente documento.»

Selezionando la casella sottostante, accetti di fornire le informazioni precedenti per iscritto e di ottenere una liberatoria scritta in esecuzione da ciascun oratore dell'Illinois, come richiesto dal BIPA.

# Configurazione delle chiamate di emergenza

L'SDK Amazon Chime offre due modi per configurare le chiamate di emergenza. Entrambi i metodi si applicano solo alle chiamate effettuate negli Stati Uniti o verso gli Stati Uniti

- **Indirizzi convalidati:** inserisci e convalida l'indirizzo fisico da cui possono provenire le chiamate. Se scegli questa opzione, l'indirizzo convalidato diventa disponibile per tutti i connettori vocali Amazon Chime SDK e deve essere aggiunto al SIP INVITE per le chiamate di emergenza seguendo le istruzioni riportate in [Utilizzo di PIDF-LO nelle chiamate di emergenza](#). L'SDK Amazon Chime indirizza quindi le chiamate al Public Safety Answering Point più vicino.
- **Routing di terze parti:** aggiungi i numeri di routing delle chiamate di emergenza a un connettore vocale Amazon Chime SDK. Se scegli questa opzione, le chiamate vengono indirizzate da un servizio di terze parti di tua scelta e non devi convalidare un indirizzo. Puoi utilizzare questo metodo per effettuare chiamate di emergenza dall'esterno degli Stati Uniti, ma le chiamate devono essere indirizzate a un endpoint negli Stati Uniti

## Note

Se non si utilizzano indirizzi o numeri di routing, è possibile eseguire la convalida dell'indirizzo all'inizio di una chiamata al 911 per garantire che venga indirizzata al Public Safety Answering Point (PSAP) appropriato, il che significa che l'assistenza potrebbe impiegare più tempo ad arrivare.

Le sezioni seguenti spiegano come utilizzare entrambe le opzioni.

## Argomenti

- [Convalida degli indirizzi per le chiamate di emergenza](#)
- [Configurazione di numeri di routing di emergenza di terze parti](#)
- [Utilizzo di PIDF-LO nelle chiamate di emergenza](#)

## Convalida degli indirizzi per le chiamate di emergenza

Per utilizzare gli indirizzi degli edifici per le chiamate di emergenza, inserisci e convalida gli indirizzi da cui possono provenire le chiamate. L'Amazon Chime SDK indirizza quindi le chiamate al Public Safety Answering Point (PSAP) locale più vicino. Ricorda quanto segue:

- Devi convalidare un indirizzo solo una volta, ma puoi convalidarlo più volte.
- Puoi convalidare solo l'indirizzo di un edificio. Non includere i numeri delle suite o degli appartamenti.
- Puoi convalidare gli indirizzi solo negli Stati Uniti

### Note

Consigliamo vivamente di utilizzare gli indirizzi convalidati negli oggetti PIDF-LO nelle richieste SIP. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di PIDF-LO nelle chiamate di emergenza](#).

Per convalidare un indirizzo

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa.](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/) <https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/>
2. Nel riquadro di navigazione, sotto Phone Numbers, scegli Emergency Calling
3. Sotto Validate Address, inserisci l'indirizzo del tuo edificio.

### Note

Inserisci l'indirizzo esattamente come appare nell'invito SIP. Ciò garantisce che l'indirizzo venga riconosciuto quando qualcuno chiama.

4. Scegli Validate.

## Configurazione di numeri di routing di emergenza di terze parti

Per utilizzare i numeri di routing delle chiamate di emergenza, è necessario quanto segue:

- Un connettore vocale Amazon Chime SDK.

- Un numero di routing per le chiamate di emergenza fornito da un fornitore di servizi di terze parti. Deve essere un numero statunitense e lo fornisci all'SDK Amazon Chime. Puoi creare un Amazon Chime SDK Voice Connector solo per le chiamate di emergenza.

Dopo la configurazione, quando effettui una chiamata ai servizi di emergenza, l'SDK Amazon Chime utilizza il tuo numero di emergenza per indirizzare le chiamate al tuo fornitore di servizi di emergenza di terze parti tramite una rete telefonica pubblica commutata. Il tuo fornitore di servizi di emergenza terzo indirizza quindi la chiamata ai servizi di emergenza.

La configurazione dei numeri di routing delle chiamate di emergenza al di fuori degli Stati Uniti d'America richiede il rispetto dei seguenti prerequisiti:

- Ottenete i numeri di routing delle chiamate di emergenza da un fornitore terzo di servizi di emergenza. Assicurati che siano numeri statunitensi.
- Attiva e configura le impostazioni di terminazione e di origine per un Voice Connector. Per farlo, vedi. [Modifica delle impostazioni di Amazon Chime SDK Voice Connector](#)

Per configurare i numeri di routing delle chiamate di emergenza per Voice Connector

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, scegli Connettori vocali.
3. Scegli il nome del Voice Connector.
4. Scegli la scheda Chiamate di emergenza.
5. In Configurazione del fornitore di servizi di emergenza di terze parti, scegli Aggiungi.
6. Per il metodo di invio della chiamata, scegli DNIS (Dialed Number Identification Service).
7. Per il numero di routing delle chiamate di emergenza per chiamare i servizi di emergenza, inserisci il numero di telefono di terze parti per chiamare i servizi di emergenza, nel formato E.164.
8. Per il numero di routing di prova per testare le chiamate ai servizi di emergenza, inserisci il numero di telefono di terze parti per testare le chiamate ai servizi di emergenza, in formato E.164.
9. Per Paese, seleziona Stati Uniti d'America.
10. Scegliere Aggiungi.

## Utilizzo di PIDF-LO nelle chiamate di emergenza

I connettori vocali Amazon Chime SDK supportano chiamate 911 (E911) avanzate. Quando effettui chiamate di emergenza tramite un Voice Connector, puoi inviare informazioni sulla posizione del chiamante includendo un GEOPRIV Presence Information Data Format Location Object (PIDF-LO) nelle tue richieste SIP. L'oggetto deve includere l'intestazione, impostata su. `Geolocation-Routing Yes` Consigliamo vivamente di [convalidare l'indirizzo](#). Se non utilizzi indirizzi o numeri di routing, la convalida dell'indirizzo può essere effettuata all'inizio di una chiamata al 911 per garantire che venga indirizzata al Public Safety Answering Point (PSAP) appropriato, il che significa che l'assistenza potrebbe richiedere più tempo per arrivare.

L'esempio seguente mostra un invito SIP con un oggetto PIDF-LO che include un indirizzo.

```
INVITE sip:911@abcdefghijklmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws;transport=TCP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP IPAddress:12345;rport;branch=z9hG4bKKXN2D41yvDUKH
From: +15105186683 ><sip:+15105186683@IPAddress:12345>;tag=tag
To: <sip:911@abcdefghijklmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws>;transport=TCP
Call-ID: 12abcdef-3456-7891-012g-h7i8j9k6l0a1
CSeq: 43615607 INVITE
Contact: <sip:IPAddress:12345>
Max-Forwards: 70
Geolocation-Routing: Yes
Geolocation: <cid:a1ef610291734f98a467b973819e90ed>;inserted-by=vpc@ng911.test.com
Content-Type: multipart/mixed;boundary=unique-boundarystring
Content-Length: 271
Accept: application/sdp, application/pidf+xml

--unique-boundarystring
Content-Type: application/sdp
v=0
o=FreeSWITCH 1636327400 1636327401 IN IP4 IPAddress
s=FreeSWITCH
c=IN IP4 IPAddress
t=0 0
m=audio 11398 RTP/SAVP 9 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=sendrecv
a=ptime:20

--unique-boundarystring
```

```
Content-Type: application/pidf+xml
Content-ID: <pidftest@test.com>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"
xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"
xmlns:bp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:basicPolicy"
xmlns:ca="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicAddr"
entity="sip:amazontest911@test.com">
<tuple id="0">
  <status>
  <gp:geopriv>
    <gp:location-info>
      <ca:civicAddress>
        <ca:country>US</ca:country>
        <ca:A1>WA</ca:A1>
        <ca:A3>Seattle</ca:A3>
        <ca:HNO>1812</ca:HNO>
        <ca:RD>Example</ca:RD>
        <ca:STS>Ave</ca:STS>
        <ca:NAM>Low Flying Turtle</ca:NAM>
        <ca:PC>98101</ca:PC>
      </ca:civicAddress>
    </gp:location-info>
  </gp:geopriv>
</status>
  <timestamp>2021-09-22T13:37:31.03</timestamp>
</tuple>
</presence>
--unique-boundarystring--
```

# Gestione delle applicazioni multimediali SIP

Puoi utilizzare la console Amazon Chime SDK per creare applicazioni multimediali SIP (Session Initiation Protocol). Le applicazioni multimediali SIP semplificano e velocizzano la creazione di istruzioni multimediali e di segnalazione personalizzate che normalmente creeresti sulla centrale telefonica (PBX) della tua filiale privata.

È inoltre possibile utilizzare la console per creare regole SIP. Le regole SIP specificano in che modo un'applicazione multimediale SIP può connettersi a una riunione Amazon Chime SDK. Le chiamate possono essere effettuate da e verso un DID pubblico o numeri di telefono gratuiti forniti dal tuo inventario Amazon Chime SDK, oppure da e verso un nome host Request URI, il nome assegnato a un Amazon Chime SDK Voice Connector. L'SDK Amazon Chime esegue le regole SIP quando un utente effettua o riceve una chiamata. Per informazioni sull'uso delle regole SIP, consulta [Gestione delle regole SIP](#)

È necessario essere un AWS Lambda utente prima di poter creare applicazioni multimediali SIP. Le applicazioni multimediali SIP utilizzano le funzioni Lambda per i seguenti motivi:

- È possibile scrivere una logica complessa che implica il processo decisionale. Ad esempio, un chiamante può utilizzare un telefono touchtone per accedere a una riunione. A sua volta, quel numero di telefono attiva le funzioni Lambda che richiedono un PIN della riunione e indirizzano il chiamante alla riunione corretta.
- È possibile implementare le funzioni Lambda senza un'infrastruttura server.

Per ulteriori informazioni AWS Lambda, consulta [Getting started with AWS Lambda](#).

## Note

Le applicazioni multimediali SIP di Amazon Chime SDK prevedono restrizioni per le chiamate internazionali in uscita. Per ulteriori informazioni, vedi [Restrizioni alle chiamate in uscita](#).

## Argomenti


- [Comprensione delle applicazioni e delle regole SIP](#)
- [Utilizzo di applicazioni multimediali SIP](#)

## Comprensione delle applicazioni e delle regole SIP

Per utilizzare il Session Initiation Protocol (SIP) con l'SDK Amazon Chime, devi creare applicazioni multimediali SIP e regole SIP. Li crei entrambi nella console Amazon Chime SDK.

Il diagramma seguente mostra come funzionano le applicazioni e le regole. Mostra come le regole SIP possono instradare le chiamate dai numeri di telefono e dai nomi host Request URI verso diverse applicazioni SIP.

I numeri nell'immagine corrispondono ai numeri nel testo sotto l'immagine.



Puoi assegnare solo i numeri di telefono presenti nell'inventario di Chime e Voice Connectors (1) alle regole SIP (2). Inoltre, devi fornire un numero di telefono o Amazon Chime SDK Voice Connector nel tuo servizio PSTN Audio e i passaggi indicati [Creazione di un'applicazione multimediale SIP](#) spiegano come farlo. Dopo aver ricevuto una chiamata a un numero di telefono, la regola SIP richiama un'applicazione multimediale SIP e la funzione Lambda associata (4). La funzione Lambda esegue codice che richiama azioni, come riprodurre musica in attesa, partecipare a una riunione o disattivare l'audio di una chiamata. Per garantire una resilienza multiregionale, le regole SIP (2) possono specificare applicazioni multimediali SIP di destinazione alternative in diverse AWS regioni (3) in base all'ordine di priorità per il failover. Se una destinazione fallisce, il servizio audio PSTN prova quella successiva. Nota che ogni destinazione alternativa deve risiedere in una regione diversa. AWS

## Utilizzo di applicazioni multimediali SIP

Un'applicazione multimediale SIP è un oggetto gestito che passa i valori da una regola SIP a una funzione di destinazione. AWS Lambda È possibile creare, visualizzare, aggiornare ed eliminare

applicazioni multimediali SIP. Tieni presente che puoi visualizzare i dettagli di qualsiasi applicazione e che altri amministratori possono visualizzare le tue applicazioni.

#### Note

È necessaria una AWS Lambda funzione prima di poter creare un'applicazione multimediale SIP. Per ulteriori informazioni, consulta [Getting started with AWS Lambda](#).

## Argomenti

- [Creazione di un'applicazione multimediale SIP](#)
- [Utilizzo dei tag con applicazioni multimediali SIP](#)
- [Visualizzazione di un'applicazione multimediale SIP](#)
- [Aggiornamento di un'applicazione multimediale SIP](#)
- [Eliminazione di un'applicazione multimediale SIP](#)

## Creazione di un'applicazione multimediale SIP

Crei un'applicazione multimediale SIP quando devi abilitare le chiamate da e verso un nome host Request URI, un gruppo Amazon Chime SDK Voice Connector o un numero di telefono privato.

Per creare un'applicazione multimediale SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli Applicazioni multimediali SIP e, nella pagina visualizzata, scegli Crea applicazione multimediale SIP.
3. In Nome, inserisci un nome per l'applicazione.
4. Copia uno dei seguenti valori e incollalo nella casella ARN:
  - L'ARN di una funzione Lambda
  - L'ARN dell'alias di una funzione Lambda
  - L'ARN di una versione di una funzione Lambda

**Note**

Puoi creare alias e versione ARNs quando crei una funzione Lambda e devi disporre di un alias o di una versione ARN se desideri abilitare la concorrenza Lambda. [Per ulteriori informazioni sugli alias delle funzioni Lambda, sugli alias di versione e sulla concorrenza, consulta gli alias delle funzioni Lambda, le versioni delle funzioni Lambda e la gestione della concorrenza fornita da Lambda nella Developer Guide.AWS Lambda](#)

5. (Facoltativo) In Tag, scegliete Aggiungi nuovo tag, quindi effettuate le seguenti operazioni:
  1. Immettete un valore nella casella Chiave.
  2. (Facoltativo) Inserite un valore nella casella Valore.
  3. Se necessario, scegliete Aggiungi nuovo tag per aggiungere altri tag.
6. Scegli Crea un'applicazione multimediale SIP. .

Viene visualizzato un messaggio di successo nella parte superiore della pagina Crea un'applicazione multimediale SIP e l'applicazione multimediale viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni. Se visualizzi un messaggio di errore, segui le istruzioni.

## Utilizzo dei tag con applicazioni multimediali SIP

Gli argomenti di questa sezione spiegano come utilizzare i tag con le applicazioni multimediali SIP SDK Amazon Chime esistenti. I tag consentono di assegnare metadati alle AWS risorse, come le applicazioni multimediali SIP. Un tag è costituito da una chiave e da un valore opzionale che memorizza le informazioni sulla risorsa o i dati conservati su tale risorsa. Tu definisci tutte le chiavi e i valori. Ad esempio, è possibile creare una chiave di tag denominata CostCenter con un valore di 98765 e utilizzare la coppia per l'allocazione dei costi. È possibile aggiungere fino a 50 tag a un'applicazione multimediale SIP.

### Argomenti

- [Aggiungere tag alle applicazioni multimediali SIP](#)
- [Modifica dei tag](#)
- [Rimozione dei tag](#)

## Aggiungere tag alle applicazioni multimediali SIP

Puoi aggiungere fino a 50 tag alle applicazioni multimediali SIP Amazon Chime SDK esistenti.

Per aggiungere tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli Applicazioni multimediali SIP.
3. Scegliete il nome dell'applicazione multimediale SIP che desiderate utilizzare.
4. Scegliere la scheda Tag, quindi scegliere Gestisci tag.
5. Scegli Aggiungi nuovo tag, quindi inserisci una chiave e un valore opzionale.
6. Se necessario, scegli Aggiungi nuovo tag per creare un altro tag.
7. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Modifica dei tag

Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi modificare qualsiasi tag nel tuo AWS account indipendentemente da chi li ha creati. Tuttavia, le politiche IAM potrebbero impedirti di farlo.

Per modificare tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli Applicazioni multimediali SIP.
3. Scegliete il nome dell'applicazione multimediale SIP che desiderate modificare.
4. Scegliere la scheda Tag, quindi scegliere Gestisci tag.
5. Nelle caselle Chiave o Valore, inserite un nuovo valore.
6. Al termine, scegli Salva modifiche.

## Rimozione dei tag

Se disponi delle autorizzazioni necessarie, puoi rimuovere qualsiasi tag dal tuo AWS account indipendentemente da chi li ha creati. Tuttavia, le politiche IAM potrebbero impedirti di farlo.

Per rimuovere i tag

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)

2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli Applicazioni multimediali SIP.
3. Scegliete il nome dell'applicazione multimediale SIP che desiderate modificare.
4. Scegliere la scheda Tag, quindi scegliere Gestisci tag.
5. Scegli Rimuovi accanto al tag che si desidera rimuovere.
6. Scegli Save changes (Salva modifiche).

## Visualizzazione di un'applicazione multimediale SIP

Gli altri amministratori possono visualizzare le tue applicazioni multimediali SIP, compresi i relativi dettagli, e tu puoi visualizzare le loro.

Per visualizzare un'applicazione multimediale SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Applicazioni multimediali SIP.

Viene visualizzata la pagina dell'applicazione multimediale SIP che mostra tutte le applicazioni dell'organizzazione.

3. Per visualizzare i dettagli di un'applicazione, scegliete il nome dell'applicazione.

## Aggiornamento di un'applicazione multimediale SIP

Puoi aggiornare il nome e Amazon Resource Names (ARNs) della tua funzione Lambda per le tue applicazioni multimediali SIP. Non puoi aggiornare la regione. AWS

Per aggiornare un'applicazione multimediale SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Applicazioni multimediali SIP.

Viene visualizzata la pagina dell'applicazione multimediale SIP.

3. Scegliete il nome dell'applicazione che desiderate aggiornare.

L'applicazione viene visualizzata su una pagina separata.

4. Scegli Modifica.
5. Se necessario, modificate quanto segue:

- Il nome dell'applicazione
- L'ARN Lambda, alias ARN o la versione ARN
- I tag. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei tag, consulta

#### Note

Puoi creare alias e versione ARNs quando crei una funzione Lambda e devi disporre di un alias o di una versione ARN se desideri abilitare la concorrenza Lambda. [Per ulteriori informazioni sugli alias delle funzioni Lambda, sugli alias di versione e sulla concorrenza, consulta gli alias delle funzioni Lambda, le versioni delle funzioni Lambda e la gestione della concorrenza fornita da Lambda nella Developer Guide.AWS Lambda](#)

#### 6. Seleziona Salva.

Viene visualizzato un messaggio di successo. Se vedi un messaggio di errore, segui le istruzioni.

## Eliminazione di un'applicazione multimediale SIP

Elimini un'applicazione multimediale SIP per diversi motivi, come i seguenti:

- Smetti di usare un numero di telefono o un hostname Request URI.
- Si commette un errore durante la creazione di un'applicazione multimediale SIP.

#### Note

Come procedura ottimale, verificate che l'eliminazione dell'applicazione non interrompa il flusso di chiamate. Inoltre, l'eliminazione dell'applicazione non elimina i numeri di telefono o le regole SIP associati.

Per eliminare un'applicazione multimediale SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, scegli Applicazioni multimediali SIP.

Viene visualizzata la pagina dell'applicazione multimediale SIP.

3. Scegliete il pulsante di opzione accanto al nome dell'applicazione.
4. Scegli Elimina.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina il nome dell'applicazione.

5. Seleziona Capisco che questa azione non può essere annullata, quindi scegli Elimina.

# Gestione delle regole SIP

Una regola SIP associa l'applicazione multimediale SIP a un numero di telefono o a un nome host Request URI. È possibile associare una regola SIP a più di un'applicazione multimediale SIP. Ogni applicazione esegue quindi solo quella regola. Per una panoramica del funzionamento delle regole SIP con le applicazioni multimediali SIP, fate riferimento [Comprensione delle applicazioni e delle regole SIP](#) alla sezione precedente.

## Note

Per creare regole SIP, è necessario almeno un numero di telefono DID o gratuito con un tipo di prodotto impostato su SIP Media Application Dial-In nel tuo inventario Amazon Chime SDK o almeno un nome host Request URI, il nome assegnato a un Amazon Chime SDK Voice Connector. [Per ulteriori informazioni sui numeri di telefono, consulta Gestione dei numeri di telefono.](#) Per ulteriori informazioni sui nomi host Request URI, segui i passaggi nella sezione successiva.

## Indice

- [Creazione di una regola SIP](#)
- [Visualizzazione di una regola SIP](#)
- [Aggiornamento di una regola SIP](#)
- [Attivazione di una regola SIP](#)
- [Disattivazione di una regola SIP](#)
- [Eliminazione di una regola SIP](#)

## Creazione di una regola SIP

Prima di poter creare una regola SIP, è necessario almeno un numero di telefono DID o gratuito con un tipo di prodotto impostato su SIP Media Application Dial-In nel tuo inventario Amazon Chime SDK o un nome host URI di richiesta associato a un Amazon Chime SDK Voice Connector e un'applicazione multimediale SIP. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni SIP, consulta [Creazione di un'applicazione multimediale SIP](#). Inoltre, è possibile utilizzare regole create da altri amministratori.

## Per creare una regola SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in Numeri di telefono, scegli Applicazioni multimediali SIP.
3. Scegli l'applicazione SIP per la quale desideri creare una regola, quindi scegli la scheda Regole.
4. Copia il numero di telefono o il valore del nome host in uscita, incolla il valore in Notepad o in un programma simile e mantieni il programma aperto per un uso successivo.
5. Nel riquadro di navigazione, scegli Regole SIP.

Viene visualizzata la pagina delle regole SIP.

6. Scegli Create (Crea) .

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea una regola SIP.

7. Nella casella Nome, inserite un nome per la regola, quindi effettuate una delle seguenti operazioni:

Crea una regola per un numero di telefono

A. Per impostazione predefinita, nell'elenco dei tipi di trigger viene visualizzato Al numero di telefono. In caso contrario, apri l'elenco e seleziona quel valore.

B. Per Numero di telefono, inserisci un numero di telefono o scegline uno dall'elenco. Se inserisci un numero, usa questo formato: **+1***ten-digit number*. Ad esempio: +15095551212.

Crea una regola per un nome host dell'URI di richiesta

A. Apri l'elenco dei tipi di trigger e scegli Request URI hostname.

B. Incolla il nome host che hai copiato nel passaggio 2 nella casella Request URI hostname.

8. Per utilizzare immediatamente la regola, lascia selezionata la casella di controllo Abilitato. Per disabilitare la regola, ad esempio finché non saranno disponibili un Amazon Chime SDK Voice Connector e il relativo nome host, deseleziona la casella di controllo.
9. Scegli Avanti e, nella pagina Step 2, apri l'elenco delle applicazioni multimediali SIP e seleziona l'applicazione multimediale SIP che desideri utilizzare.
10. Se necessario, scegliete Aggiungi un'applicazione multimediale SIP per utilizzare la regola con più applicazioni.
11. Scegli Create (Crea) .

Viene visualizzato un messaggio di successo. Se viene visualizzato un messaggio di errore, seguine le istruzioni.

## Visualizzazione di una regola SIP

Gli altri amministratori possono visualizzare le regole SIP, compresi i relativi dettagli, e tu puoi fare lo stesso con le loro regole.

Per visualizzare una regola SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli le regole SIP.

Viene visualizzata la pagina delle regole SIP che mostra tutte le regole dell'organizzazione.

3. Per visualizzare i dettagli di una regola, scegli il nome della regola.

## Aggiornamento di una regola SIP

L'unico aggiornamento che puoi apportare a una regola SIP è cambiarne il nome. In genere, si modifica il nome di una regola in modo che corrisponda al nome dell'applicazione multimediale SIP corrispondente.

Per aggiornare una regola SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli le regole SIP.
3. Scegliete il nome della regola che desiderate modificare.

Viene visualizzata la pagina relativa a quella regola.

4. Scegli Modifica.
5. In Nome, inserisci un nuovo nome per la regola, quindi scegli Salva.

## Attivazione di una regola SIP

È possibile abilitare qualsiasi regola SIP, anche le regole create da un altro amministratore. È consigliabile visualizzare i dettagli della regola prima di attivarla. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di una regola SIP](#).

Per abilitare una regola SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli le regole SIP.

Viene visualizzata la pagina delle regole SIP.

3. Se necessario, scorri verso il basso fino alla fine dell'elenco delle regole, quindi utilizza la barra di scorrimento orizzontale per visualizzare la colonna Stato.

Le regole disattivate hanno un'icona rossa Disabilitata.

4. Effettua una delle seguenti operazioni per abilitare una regola:

Usa l'elenco Azioni

- A. Scorri e scegli il pulsante di opzione accanto al nome della regola.
- B. Scorri verso l'alto, apri l'elenco Azioni e scegli Abilita, quindi vai al passaggio 5.

Usa il pulsante Abilita

- A. Scegli il nome della regola.
  - B. Scegli Abilita, che si trova accanto a Modifica, quindi vai al passaggio 5.
5. Quando scegliete Abilita utilizzando uno dei metodi descritti nel passaggio 4, viene visualizzata la finestra di dialogo Abilita regole. Seleziona Capisco che le regole elencate qui attiveranno l'applicazione multimediale SIP, quindi scegli Abilita.

## Disattivazione di una regola SIP

Disattiva le regole SIP quando non hai bisogno della connessione fornita dalla regola. Inoltre, è necessario disattivare una regola SIP prima di eliminare quella regola o un'applicazione multimediale SIP associata. È possibile disabilitare qualsiasi regola creata da qualsiasi amministratore. È consigliabile visualizzare i dettagli della regola prima di disattivarla e verificare che la disattivazione

della regola non interrompa il flusso di chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di una regola SIP](#)

Per disabilitare una regola SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli le regole SIP.

Viene visualizzata la pagina delle regole SIP.

3. Se necessario, scorri verso il basso fino alla fine dell'elenco delle regole, quindi utilizza la barra di scorrimento orizzontale per visualizzare la colonna Stato.

Le regole abilitate hanno un'icona verde Abilitata.

4. Effettua una delle seguenti operazioni per disabilitare una regola:

Usa l'elenco Azioni

- A. Scorri e scegli il pulsante di opzione accanto al nome della regola.
- B. Scorri verso l'alto, apri l'elenco Azioni e scegli Disabilita.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Disabilita regole. Andare al passaggio 5.

Usa il pulsante Disabilita


- A. Scorri e seleziona il nome della regola.
- B. Scegli Disabilita, situato accanto a Modifica.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Disabilita regole. Andare al passaggio 5.

5. Seleziona Capisco che questa azione interromperà l'attivazione dell'applicazione multimediale SIP da parte delle regole precedenti, quindi scegli Disabilita.

## Eliminazione di una regola SIP

In genere, elimini una regola SIP quando non hai bisogno del nome host o del numero di telefono dell'URI di richiesta associato. Inoltre, puoi eliminare una regola SIP quando commetti un errore durante la creazione.

 Note

È necessario disattivare una regola prima di eliminarla. Per ulteriori informazioni sulla disabilitazione delle regole, vedere [Disattivazione di una regola SIP](#).

Per eliminare una regola SIP

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, in PSTN Audio, scegli le regole SIP.

Viene visualizzata la pagina delle regole SIP.

3. Scegli il pulsante di opzione accanto al nome della regola.
4. Apri l'elenco Azioni e scegli Elimina.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina regole.

5. Seleziona Capisco che questa azione non può essere annullata, quindi scegli Elimina.

# Gestione delle impostazioni globali per l'SDK Amazon Chime

Gestisci le impostazioni dei record dei dettagli delle chiamate per l'SDK Amazon Chime.

## Configurazione dei record di dettaglio delle chiamate

Prima di poter configurare le impostazioni dei record dei dettagli delle chiamate per il tuo account amministrativo Amazon Chime SDK, devi prima creare un bucket Amazon Simple Storage Service. Il bucket Amazon S3 viene utilizzato come destinazione dei log per i record dei dettagli delle chiamate. Quando configuri le impostazioni del record dei dettagli delle chiamate, concedi all'SDK Amazon Chime l'accesso in lettura e scrittura al bucket Amazon S3 per salvare e gestire i tuoi dati. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un bucket Amazon S3, consulta la sezione [Guida introduttiva ad Amazon Simple Storage Service](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Puoi configurare le impostazioni di registrazione dei dettagli delle chiamate per Amazon Chime SDK Voice Connectors. Per ulteriori informazioni sui connettori vocali Amazon Chime SDK, consulta [Gestione dei numeri di telefono in Amazon Chime SDK](#)

Per configurare le impostazioni del record di dettaglio delle chiamate

1. Crea un bucket Amazon S3 seguendo i passaggi indicati nella Guida per l'utente di [Amazon Simple Storage Service nella Guida per l'utente](#) di Amazon Simple Storage Service.
2. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
3. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, seleziona Record di dettaglio delle chiamate.
4. Apri l'elenco delle destinazioni del registro e scegli un bucket S3.
5. Scegli Save (Salva).

È possibile interrompere la registrazione dei dettagli delle chiamate in qualsiasi momento.

Per interrompere la registrazione dei record dei dettagli delle chiamate

1. [Apri la console Amazon Chime SDK da casa. https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/](https://console.aws.amazon.com/chime-sdk/)
2. Nel pannello di navigazione, sotto SIP Trunking, seleziona Record di dettaglio delle chiamate.
3. Scegli Disabilita la registrazione.

# Record dei dettagli delle chiamate di Amazon Chime SDK Voice Connector

Quando scegli di ricevere i record dei dettagli delle chiamate per il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector, questi vengono inviati al tuo bucket Amazon S3. L'esempio seguente mostra il formato generale del nome del record di dettaglio delle chiamate di Amazon Chime SDK Voice Connector.

```
Amazon-Chime-Voice-Connector-CDRs/  
json/abcdef1ghij2klmno3pqr4/2019/03/01/17.10.00.020_123abc4d-efg5-6789-h012-  
j3456789k012
```

Nell'esempio seguente vengono illustrati i dati rappresentati nel nome del record di dettaglio della chiamata.

```
Amazon-Chime-Voice-Connector-CDRs/json/voiceConnectorID/year/month/  
day/callStartTime-voiceConnectorTransactionID
```

L'esempio seguente mostra il formato generale di un record di dettagli delle chiamate di Amazon Chime SDK Voice Connector.

```
{  
  "AwsAccountId": "111122223333",  
  "TransactionId": "123abc4d-efg5-6789-h012-j3456789k012",  
  "CallId": "123a4b567890123c456789012d3456e7@203.0.113.9:8080",  
  "VoiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",  
  "Status": "Completed",  
  "StatusMessage": "OK",  
  "SipAuthUser": "XXXX",  
  "BillableDurationSeconds": 6,  
  "BillableDurationMinutes": 0.1,  
  "SchemaVersion": "2.0",  
  "SourcePhoneNumber": "+12065550100",  
  "SourcePhoneNumberName": "North Campus Reception",  
  "SourceCountry": "US",  
  "DestinationPhoneNumber": "+12065550101",  
  "DestinationPhoneNumberName": "South Campus Reception",  
  "DestinationCountry": "US",  
  "UsageType": "USE1-US-US-outbound-minutes",  
  "ServiceCode": "AmazonChimeVoiceConnector",  
  "Direction": "Outbound",
```

```

"StartTimeEpochSeconds": 1565399625,
"EndTimeEpochSeconds": 1565399629,
"Region": "us-east-1",
"Streaming": true
}

```

## Record di dettagli relativi allo streaming di Amazon Chime SDK Voice Connector

Quando scegli di ricevere i record dei dettagli delle chiamate per il tuo Amazon Chime SDK Voice Connector e trasmetti contenuti multimediali su Kinesis Video Streams o invii richieste SIPREC, i record dei dettagli dello streaming vengono inviati al tuo bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Streaming dei contenuti multimediali di Amazon Chime SDK Voice Connector su Kinesis](#).

Nell'esempio seguente viene illustrato il formato generale di un nome di record di dettaglio in streaming.

```

Amazon-Chime-Voice-Connector-SDRs/
json/abcdefghijklmno3pqr4/2019/03/01/17.10.00.020_123abc4d-efg5-6789-h012-
j3456789k012

```

Nell'esempio seguente vengono illustrati i dati rappresentati nel nome del record di dettaglio dello streaming.

```

Amazon-Chime-Voice-Connector-SDRs/json/voiceConnectorID/year/month/
day/callStartTime-voiceConnectorTransactionID

```

Nell'esempio seguente viene illustrato il formato generale di un record di dettaglio in streaming.

```

{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "AwsAccountId": "111122223333",
  "TransactionId": "123abc4d-efg5-6789-h012-j3456789k012",
  "CallId": "123a4b567890123c456789012d3456e7@203.0.113.9:8080",
  "VoiceConnectorId": "abcdefghijklmno3pqr4",
  "StartTimeEpochSeconds": 1565399625,
  "EndTimeEpochSeconds": 1565399629,
  "Status": "Completed",
  "StatusMessage": "Streaming succeeded",
}

```

```
"ServiceCode": "AmazonChime",  
"UsageType": "USE1-VC-kinesis-audio-streaming",  
"BillableDurationSeconds": 6,  
"Region": "us-east-1"  
}
```

## Requisiti di larghezza di banda e di configurazione di rete

L'SDK Amazon Chime richiede le destinazioni e le porte descritte in questo argomento per supportare vari servizi. Se il traffico in entrata o in uscita è bloccato, questo potrebbe pregiudicare la possibilità di utilizzare diversi servizi, tra cui audio, video, condivisione dello schermo o chat.

L'SDK Amazon Chime utilizza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e altri AWS servizi sulla porta TCP/443. [Se il firewall blocca la porta TCP/443, devi inserire un elenco di indirizzi IP consentiti o inserire \\*.amazonaws.com intervalli di indirizzi IP per i seguenti servizi:AWSRiferimenti generali di AWS](#)

- Amazon EC2
- Amazon CloudFront
- Amazon Route 53

## Informazioni

Le seguenti destinazioni e porte sono necessarie per eseguire l'SDK Amazon Chime nel tuo ambiente.

Destinazione	Porte
*.chime.aws	TCP:443
*.amazonaws.com	TCP:443

## Sessioni multimediali WebRTC SDK Amazon Chime

Domain	Sottorete	Porte
*.chime.aws	99.77.128.0/18	TCP:443 UDP:3478
*.sdkassets.chime.aws		TCP:443

## Connettore vocale SDK Amazon Chime

Le seguenti destinazioni e porte sono consigliate se utilizzi i connettori vocali SDK di Amazon Chime.

### Segnalazione SIP

Regione AWS	IPv4 Sottorete	IPv6 Sottorete	Porte
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	3.80.16.0/23	2600:f0f0:c040: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
US West (Oregon)	99.77.253.0/24	2600:f0f0:c041: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Asia Pacifico (Seoul)	99,77,242,0/24	2600:f0f0:c046: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Asia Pacifico (Singapore)	99,77,240,0/24	2600:f0f0:c048: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Asia Pacifico (Sydney)	99,77239,0/24	2600:f0f0:c049: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Asia Pacifico (Tokyo)	99,77244,0/24	2600:f0f0:c047: :/48	UDP/5060 TCP/5060

Regione AWS	IPv4 Sottorete	IPv6 Sottorete	Porte
			TLS/5061
Canada (Centrale)	99,77233,0/24	2600:f0f0:c042: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Europa (Francoforte)	99,77247,0/24	2600:f0f0:c044: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Europa (Irlanda)	99,77250,0/24	2600:f0f0:c043: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Europa (Londra)	99,77249,0/24	2600:f0f0:c045: :/48	UDP/5060 TCP/5060 TLS/5061
Globale		2600: f0f0:c040: :/42	

## Media

AWS Regione	IPv4 Sottorete	IPv6 Sottorete	Porte
Asia Pacifico (Seoul)	99.77.242,0/24	2600:f0f0:c046: :/48	UDP/5000:65000
Asia Pacifico (Singapore)	99,77,240,0/24	2600:f0f0:c048: :/48	UDP/5000:65000

AWS Regione	IPv4 Sottorete	IPv6 Sottorete	Porte
Asia Pacifico (Sydney)	99,77239,0/24	2600:f0f0:c049: :/48	UDP/5000:65000
Asia Pacifico (Tokyo)	99,77244,0/24	2600:f0f0:c047: :/48	UDP/5000:65000
Canada (Centrale)	99,77233,0/24	2600:f0f0:c042: :/48	UDP/5000:65000
Europa (Francoforte)	99,77247,0/24	2600:f0f0:c044: :/48	UDP/5000:65000
Europa (Irlanda)	99,77250,0/24	2600:f0f0:c043: :/48	UDP/5000:65000
Europa (Londra)	99,77249,0/24	2600:f0f0:c045: :/48	UDP/5000:65000
Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale)	3.80.16.0/23	2600:f0f0:c040: :/48	UDP/5000:65000
Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale)	52.55.62.128/25	2600:f0f0:c040: :/48	UDP/1024:65535
Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale)	52.55.63.0/25	2600:f0f0:c040: :/48	UDP/1024:65535
Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale)	34.212.95.128/25	2600:f0f0:c040: :/48	UDP/1024:65535
Stati Uniti orientali (Virginia settentri onale)	34.223.21.0/25	2600:f0f0:c040: :/48	UDP/1024:65535
US West (Oregon)	99.77.253.0/24	2600:f0f0:c041: :/48	UDP/5000:65000
Globale		2600:f0f0:c040: :/42	UDP/5000:65000

## Amazon Voice Focus per operatori, destinazioni e porti multimediali

AWS Regione	Destinazione	Porte
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)	99.77.254,0/24	UDP/5000:65000
US West (Oregon)	99,77,232,0/24	UDP/5000:65000

## Requisiti di larghezza di banda

L'SDK Amazon Chime ha i seguenti requisiti di larghezza di banda per i supporti che fornisce:

- Audio
  - Chiamata 1:1: 54 kbps in upload e in download
  - Chiamata con più utenti: non più di 32 kbps extra in download per 50 chiamanti
- Video
  - Chiamata 1:1: 650 kbps in upload e in download
  - Modalità HD: 1400 kbps in upload e in download
  - 3-4 utenti: 450 kbps in upload e  $(N-1)*400$  kbps in download
  - 5-16 utenti: 184 kbps in upload e  $(N-1)*134$  kbps in download
  - La larghezza di banda in upload e download si adatta al valore più basso in base alle condizioni di rete
- Schermo
  - 1,2 mbps in upload (durante la presentazione) e in download (durante la visualizzazione) per alta qualità. Si adatta a diminuire a 320 kbps in base alle condizioni di rete.
  - Telecomando: 800 kbps fissi

I connettori vocali Amazon Chime SDK hanno i seguenti requisiti di larghezza di banda:

- Audio
  - Chiamata: ~90 kbps in upload e in download. Include payload multimediale e overhead pacchetto.
- T.38 fax

- Con V.34: ~ 40 kbps. Include payload multimediale e overhead pacchetto.
- Senza V.34: ~20 kbps. Include payload multimediale e overhead pacchetto.

## Supporto amministrativo per l'SDK Amazon Chime

Se sei un amministratore e devi contattare l'assistenza per l'SDK Amazon Chime, scegli una delle seguenti opzioni:

- Se disponi di un account di AWS supporto, vai al [Centro assistenza](#) e invia un ticket.
- Altrimenti, apri [Console di gestione AWS](#) e scegli Amazon Chime SDK, Support, Invia richiesta.

È consigliabile fornire le informazioni riportate di seguito:

- Una descrizione dettagliata del problema.
- L'ora in cui si è verificato il problema, compreso il fuso orario.

# Cronologia dei documenti per la Guida all'amministrazione dell'SDK di Amazon Chime

La tabella seguente descrive le modifiche importanti alla Guida all'amministrazione dell'SDK di Amazon Chime, a partire da marzo 2022. Iscriviti a un feed RSS per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa documentazione.

Modifica	Descrizione	Data
<a href="#">Chiamate «Alexa in-skill» rimosse</a>	A causa delle modifiche apportate dal team di Amazon Alexa, non puoi più aggiungere e chiamate Alexa alle applicazioni multimediali SIP. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina <a href="#">Alexa Smart Properties</a> .	1 aprile 2024
<a href="#">Politica aggiornata sui ruoli collegati ai servizi</a>	L'autorizzazione AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRolePolicy aggiunta che consente di CloudWatch fornire metriche da utilizzare nei dashboard di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali dell'SDK Amazon Chime</a> e la policy gestita da <a href="#">AWS: AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRolePolicy</a>	8 dicembre 2023
<a href="#">Politica aggiornata sui ruoli collegati ai servizi, nuove regioni di riunione</a>	Le autorizzazioni AmazonChimeSDKMediaPipelineServiceLinkedRole	25 settembre 2023

Policy aggiuntive che consentono a Kinesis Video Streams di trasmettere dati audio, video e condivisione dello schermo alle riunioni dell'SDK Amazon Chime. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei ruoli con le pipeline multimediali dell'SDK Amazon Chime](#) e la policy gestita da [AWS: AmazonChimeSDKMediaPipelinesServiceLinkedRole Policy](#).

### Miglioramento della voce

Gli amministratori possono ora abilitare il miglioramento della voce con attivazione delle chiamate, una funzionalità che migliora la qualità audio delle chiamate PSTN. [Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Comprendere il miglioramento della voce in Creazione di una configurazione di analisi delle chiamate.](#)

31 agosto 2023

## [Politica aggiornata sui ruoli collegati ai servizi](#)

Le autorizzazioni AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy aggiunte che consentono l'accesso a [GetMediaInsightsPipelineConfigurationAPI](#). I connettori vocali di Amazon Chime richiedono tali autorizzazioni per ottenere le configurazioni della pipeline di Media Insights. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dei connettori vocali](#) per utilizzare l'analisi delle chiamate.

14 aprile 2023

## [Etichettatura per i connettori vocali](#)

Gli amministratori possono ora assegnare tag ai connettori vocali SDK di Amazon Chime. I tag assegnano i metadati sotto forma di coppie chiave-valore definite dall'utente. Per ulteriori informazioni, consultate [Uso dei tag con i connettori vocali](#).

13 aprile 2023

[Criteri nuovi e aggiornati relativi ai ruoli collegati ai servizi](#)

Gli sviluppatori possono utilizzare il ruolo collegato al AmazonChime SDKEvents servizio per accedere a servizi di streaming come Kinesis Firehose. Per ulteriori informazioni, consulta [Using the AmazonChime SDKEvents service-linked role](#). Abbiamo anche aggiunto il AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy nome a [Utilizzo dei ruoli collegati al servizio](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy](#).

27 marzo 2023

[Analisi delle chiamate e analisi vocali](#)

Gli amministratori e gli sviluppatori con autorizzazioni amministrative possono configurare i connettori vocali da utilizzare con l'analisi delle chiamate. Se necessario, puoi anche abilitare l'analisi vocale. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dell'analisi delle chiamate dell'SDK Amazon Chime](#) e [Configurazione dei connettori vocali per utilizzare l'analisi delle chiamate](#) in questa guida.

27 marzo 2023

---

<a href="#">Politica di sicurezza aggiornata</a>	La <a href="#">policy AWS gestita di Amazon Chime SDK</a> ha aggiunto nuove autorizzazioni che consentono di utilizzare <a href="#">Amazon Chime SDK Media Pipeline APIs per creare, leggere ed eliminare Media Pipeline</a> .	10 gennaio 2023
<a href="#">Nuove regioni per la segnalazione SIP AWS</a>	Gli amministratori possono ora associare le applicazioni multimediali SIP alle AWS regioni di Asia, Canada ed Europa. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Configurazione di rete e requisiti di larghezza di banda</a> .	18 novembre 2022
<a href="#">Chiamate in-skill con Alexa</a>	Gli sviluppatori di Alexa Skill potrebbero abilitare le chiamate direttamente dalle proprie competenze. Questa funzionalità è stata rimossa.	18 novembre 2022
<a href="#">Chiamate di emergenza aggiornate al 911</a>	Abbiamo aggiornato il processo di chiamata di emergenza. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Configurazione delle chiamate di emergenza</a> .	4 agosto 2022

[Nuovi ruoli collegati al servizio](#)

Un nuovo ruolo collegato ai servizi consente agli sviluppatori di utilizzare le pipeline multimediali nelle riunioni di Amazon Chime SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS managed policy: AmazonChime SDKMedia PipelinesServiceLinkedRolePolicy](#).

26 aprile 2022

[Pubblicata la guida all'amministrazione dell'SDK Amazon Chime](#)

È stata pubblicata la Amazon Chime SDK Administration Guide. Per le modifiche prima di marzo 2022, consulta la [cronologia dei documenti per Amazon Chime nella Amazon Chime Administrator Guide](#).

24 marzo 2022

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.