



Guida per l'utente

Amazon Security Lake



Amazon Security Lake: Guida per l'utente

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà dei rispettivi proprietari, che possono o meno essere affiliati, collegati o sponsorizzati da Amazon.

Table of Contents

Cos'è Amazon Security Lake?	1
Panoramica di Security Lake	1
Caratteristiche di Security Lake	2
Accesso a Security Lake	3
Servizi correlati	4
Concetti e terminologia	6
Nozioni di base	7
Configurare il Account AWS	7
Registrati per un Account AWS	7
Crea un utente con accesso amministrativo	8
Identifica l'account che utilizzerai per abilitare Security Lake	9
Considerazioni sull'abilitazione di Security Lake	10
Utilizzo della console	11
Fase 1: Configurare le fonti	11
Fase 2: Definizione delle impostazioni di archiviazione e delle regioni di rollup (opzionale)	13
Fase 3: Rivedi e crea un data lake	13
Passaggio 4: Visualizza e interroga i tuoi dati	14
Fase 5: Creare abbonati	14
Utilizzo dell'API or AWS CLI	14
Fase 1: Creare ruoli IAM	15
Passaggio 2: abilitare Amazon Security Lake	15
Fase 3: Configurare le fonti	17
Fase 4: Configurazione delle impostazioni di archiviazione e delle regioni di rollup (opzionale)	18
Passaggio 5: Visualizza e interroga i tuoi dati	19
Fase 6: Creare abbonati	19
Gestione di più account	20
Considerazioni importanti per gli amministratori delegati di Security Lake	21
Autorizzazioni IAM necessarie per designare l'amministratore delegato	22
Designazione dell'amministratore delegato di Security Lake e aggiunta degli account dei membri	23
Modifica della configurazione di un nuovo account nella console	25
Rimozione dell'amministratore delegato di Security Lake	26
Accesso affidabile a Security Lake	27

Gestione delle aree	29
Verifica dello stato della Regione	29
Modifica delle impostazioni della regione	30
Configurazione delle regioni di rollup	32
Ruolo IAM per la replica dei dati	32
Ruolo IAM per registrare le partizioni AWS Glue	36
Aggiungere regioni di rollup	36
Aggiornamento o rimozione delle regioni di rollup	38
Gestione delle fonti	40
Raccolta di dati da Servizi AWS	40
Prerequisito: verificare le autorizzazioni	41
Aggiungere un Servizio AWS file come fonte	42
Ottenere lo stato della raccolta dei sorgenti	44
Aggiornamento delle autorizzazioni dei ruoli	45
Rimozione di un file Servizio AWS come fonte	46
CloudTrail registri degli eventi	48
Registri di controllo di Amazon EKS	49
Log delle query di Route 53 Resolver	50
Risultati CSPM di Security Hub	50
Log di flusso VPC	51
AWS WAF registri	51
Rimuovere un file come fonte Servizio AWS	46
Raccolta di dati da fonti personalizzate	54
Requisiti di partizionamento per l'importazione di sorgenti personalizzate	55
Prerequisiti per aggiungere una fonte personalizzata	56
Aggiungere una fonte personalizzata	60
Eliminazione di una fonte personalizzata	64
Gestione degli abbonati	66
Accesso ai dati degli abbonati	67
Prerequisiti	67
Creazione di un abbonato con accesso ai dati	70
Aggiornamento di un abbonato ai dati	74
Rimozione di un abbonato ai dati	75
Accesso alle query degli abbonati	76
Prerequisiti	77
Creazione di un sottoscrittore con accesso alle query	79

Modifica di un sottoscrittore con accesso tramite interrogazione	82
Domande su Security Lake	87
Security Lake interroga la versione sorgente 1	87
Tabella dei sorgenti dei log	88
Regione del database	89
Data della partizione	90
Query per i dati CloudTrail	91
Interrogazioni per i log delle query del resolver Route 53	94
Interrogazioni per i risultati CSPM di Security Hub	96
Query per i flussi di log Amazon VPC	99
Security Lake interroga la versione sorgente 2	102
Tabella dei sorgenti dei log	88
Regione del database	89
Data della partizione	90
Interrogazione degli osservabili di Security Lake	106
Interrogazioni per i dati CloudTrail	107
Interrogazioni per i log delle query del resolver Route 53	109
Interrogazioni per i risultati CSPM di Security Hub	111
Query per i flussi di log Amazon VPC	114
Interrogazioni per i log di controllo di Amazon EKS	117
Interrogazioni per i log v2 AWS WAF	119
Gestione del ciclo di vita	122
Gestione della conservazione	122
Considerazioni importanti per le impostazioni di conservazione in Security Lake	122
Configurazione delle impostazioni di conservazione quando si abilita Security Lake	123
Aggiornamento delle impostazioni di conservazione	124
Regioni di rollup	126
Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF)	127
Che cos'è OCSF?	127
Classi di eventi OCSF	127
Identificazione della fonte OCSF	127
Integrazioni	131
Servizio AWS integrazioni	131
Integrazione con Amazon Bedrock	133
Integrazione con Amazon Detective	134
Integrazione con Amazon OpenSearch Service	134

Integrazione della pipeline di Amazon OpenSearch Service Ingestion	135
Integrazione OpenSearch di query dirette Zero-ETL con Amazon Service	135
Integrazione rapida	136
Integrazione con Amazon SageMaker AI	137
Integrazione di AWS AppFabric	137
AWS Security Hub CSPM integrazione	138
Integrazioni con terze parti	139
Integrazione delle query	140
Accenture – MxDR	141
Aqua Security	141
Barracuda – Email Protection	141
Booz Allen Hamilton	141
Bosch Software and Digital Solutions – AIShield	142
ChaosSearch	142
Cisco Security – Secure Firewall	142
Claroty – xDome	142
CMD Solutions	143
Confluent – Amazon S3 Sink Connector	143
Contrast Security	143
Cribl – Search	143
Cribl – Stream	144
CrowdStrike – Falcon Data Replicator	144
CrowdStrike – Next Gen SIEM	144
CyberArk – Unified Identify Security Platform	144
Cyber Security Cloud – Cloud Fastener	145
DataBahn	145
Darktrace – Cyber AI Loop	145
Datadog	145
Deloitte – MXDR Cyber Analytics and AI Engine (CAE)	145
Devo	146
DXC – SecMon	146
Eviden— Alsaac (in precedenzaAtos)	146
ExtraHop – Reveal(x) 360	147
Falcosidekick	147
Fortinet - Cloud Native Firewall	147
Gigamon – Application Metadata Intelligence	147

Hoop Cyber	147
HTCD – AI-First Cloud Security Platform	148
IBM – QRadar	148
Infosys	148
Insbuilt	148
Kyndryl – AIOps	149
Lacework – Polygraph	149
Laminar	149
MegazoneCloud	149
Monad	150
NETSCOUT – Omnis Cyber Intelligence	150
Netskope – CloudExchange	150
New Relic ONE	150
Okta – Workforce Identity Cloud	151
Orca – Cloud Security Platform	151
Palo Alto Networks – Prisma Cloud	151
Palo Alto Networks – XSOAR	151
Panther	152
Ping Identity – PingOne	152
PwC – Fusion center	152
Query.AI – Query Federated Search	152
Rapid7 – InsightIDR	153
RipJar – Labyrinth for Threat Investigations	153
Sailpoint	153
Securonix	153
SentinelOne	154
Sentra – Data Lifecycle Security Platform	154
SOC Prime	154
Splunk	154
Stellar Cyber	155
Sumo Logic	155
Swimlane – Turbine	155
Sysdig Secure	155
Talon	156
Tanium	156
TCS	156

Tego Cyber	156
Tines – No-code security automation	157
Torq – Enterprise Security Automation Platform	157
Trellix – XDR	157
Trend Micro – CloudOne	157
Uptycs – Uptycs XDR	158
Vectra AI – Vectra Detect for AWS	158
VMware Aria Automation for Secure Clouds	158
Wazuh	158
Wipro	159
Wiz – CNAPP	159
Zscaler – Zscaler Posture Control	159
Sicurezza	160
Gestione dell'identità e degli accessi	161
Destinatari	161
Autenticazione con identità	161
Gestione dell'accesso tramite policy	163
Come funziona Security Lake con IAM	165
Esempi di policy basate su identità	173
AWS politiche gestite	178
Uso di ruoli collegati ai servizi	187
Protezione dei dati	195
Crittografia dei dati a riposo	196
Crittografia dei dati in transito	199
Rifiuto esplicito all'utilizzo dei dati volto al miglioramento del servizio	199
Convalida della conformità	200
Le migliori pratiche di sicurezza per Security Lake	200
Concedi agli utenti di Security Lake le autorizzazioni minime possibili	200
Visualizza la pagina di riepilogo	201
Integrazione con Security Hub CSPM	201
Eliminare AWS Lambda	201
Monitora gli eventi di Security Lake	201
Resilienza	202
Sicurezza dell'infrastruttura	203
Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in Security Lake	203
Endpoint VPC (AWS PrivateLink)	203

Considerazioni sugli endpoint VPC di Security Lake	204
Creazione di un endpoint VPC di interfaccia per Security Lake	204
Creazione di una policy per gli endpoint VPC per Security Lake	205
Sottoreti condivise	205
Monitoraggio	206
CloudWatch metriche per Amazon Security Lake	206
Registrazione di chiamate API	209
Informazioni su Security Lake in CloudTrail	209
Informazioni sulle voci dei file di registro di Security Lake	210
Applicazione di tag alle risorse	212
Nozioni fondamentali sull'etichettatura	212
Utilizzo di tag nelle policy IAM	214
Aggiunta di tag alle risorse	215
Modifica dei tag per le risorse	217
Revisione dei tag relativi alle risorse	220
Rimozione dei tag dalle risorse	222
Risoluzione dei problemi	225
Risoluzione dei problemi relativi allo stato del data lake	225
Risoluzione dei problemi relativi a Lake Formation	226
Tabella non trovata	226
400 AccessDenied	227
SYNTAX_ERROR	227
Impossibile aggiungere l'ARN principale del chiamante a Lake Formation	227
CreateSubscriber with Lake Formation non ha creato un nuovo invito alla condivisione di risorse RAM	228
Risoluzione dei problemi relativi alle interrogazioni in Amazon Athena	228
L'interrogazione non restituisce nuovi oggetti nel data lake	228
Impossibile accedere alle AWS Glue tabelle	229
Risoluzione dei problemi di Organizations	229
Errore di accesso negato	230
Risoluzione dei problemi relativi a IAM	230
Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Security Lake	230
Voglio ampliare le autorizzazioni oltre la politica gestita	230
Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole	231
Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse di Security Lake	231

Prezzi di Security Lake	233
Analisi dell'utilizzo e dei costi stimati	234
Regioni ed endpoint supportati	237
Disattivazione di Security Lake	238
Cronologia dei documenti	241
.....	ccxlviii

Cos'è Amazon Security Lake?


Amazon Security Lake è un servizio di data lake di sicurezza completamente gestito. Puoi utilizzare Security Lake per centralizzare automaticamente i dati di sicurezza provenienti da AWS ambienti, provider SaaS, locali, fonti cloud e fonti di terze parti in un data lake appositamente progettato e archiviato nel tuo. Account AWS Security Lake ti aiuta ad analizzare i dati di sicurezza, in modo da ottenere una comprensione più completa del tuo livello di sicurezza in tutta l'organizzazione. Con Security Lake, puoi anche migliorare la protezione di carichi di lavoro, applicazioni e dati.

Il data lake è supportato da bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e tu mantieni la proprietà dei tuoi dati.

Security Lake automatizza la raccolta di log ed eventi relativi alla sicurezza da servizi integrati e di terze parti. Servizi AWS Inoltre, consente di gestire il ciclo di vita dei dati con impostazioni di conservazione e replica personalizzabili. Security Lake converte i dati acquisiti in formato Apache Parquet e in uno schema open source standard chiamato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF). Con il supporto OCSF, Security Lake normalizza e combina i dati di sicurezza provenienti da un'ampia gamma di fonti di dati di sicurezza aziendali. AWS

Altri servizi Servizi AWS e di terze parti possono abbonarsi ai dati archiviati in Security Lake per la risposta agli incidenti e l'analisi dei dati di sicurezza.

Panoramica di Security Lake



Caratteristiche di Security Lake

Ecco alcuni dei modi principali in cui Security Lake consente di centralizzare, gestire e sottoscrivere i dati relativi ai registri e agli eventi relativi alla sicurezza.

Aggregazione dei dati nel tuo account

Security Lake crea un data lake di sicurezza appositamente creato nel tuo account. Security Lake raccoglie dati di log ed eventi dal cloud, on-premise e da fonti di dati personalizzate tra account e regioni. Il data lake è supportato da bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e tu mantieni la proprietà dei tuoi dati.

Varietà di fonti di log ed eventi supportate

Security Lake raccoglie registri ed eventi di sicurezza da più fonti, inclusi servizi locali e di terze parti. Dopo aver importato i log, indipendentemente dalla fonte, è possibile accedervi centralmente e gestirne il ciclo di vita. Per informazioni dettagliate sulle fonti da cui i log e gli eventi vengono raccolti da Security Lake, consulta [Gestione del codice sorgente in Security Lake](#)

Trasformazione e normalizzazione dei dati

Security Lake partiziona automaticamente i dati in entrata dai dati supportati nativamente Servizi AWS e li converte in un formato Parquet efficiente in termini di storage e query. Trasforma inoltre i dati dal supporto nativo Servizi AWS allo schema open source Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF). Ciò rende i dati compatibili con altri fornitori Servizi AWS e di terze parti senza la necessità di post-elaborazione. Poiché Security Lake normalizza i dati, molte soluzioni di sicurezza possono utilizzare questi dati in parallelo.

Livelli di accesso multipli per gli abbonati

Gli abbonati utilizzano i dati archiviati in Security Lake. Puoi scegliere il livello di accesso dell'abbonato ai tuoi dati. Gli abbonati possono utilizzare i dati solo dalle fonti e nei formati Regioni AWS specificati. Gli abbonati possono ricevere automaticamente notifiche sui nuovi oggetti non appena vengono scritti nel data lake. In alternativa, gli abbonati possono interrogare i dati dal data lake. Security Lake crea e scambia automaticamente le credenziali necessarie tra Security Lake e l'abbonato.

Gestione dei dati su più account e più regioni

Puoi abilitare Security Lake a livello centrale in tutte le regioni in cui è disponibile e in più aree geografiche. Account AWS In Security Lake, puoi anche designare regioni di rollup per

consolidare i registri di sicurezza e i dati degli eventi provenienti da più regioni. Questo può aiutarti a rispettare i requisiti di conformità in materia di residenza dei dati.

Configurabile e personalizzabile

Security Lake è un servizio configurabile e personalizzabile. È possibile specificare per quali fonti, account e regioni si desidera configurare la raccolta dei registri. È inoltre possibile specificare il livello di accesso di un abbonato al data lake.

Gestione e ottimizzazione del ciclo di vita dei dati

Security Lake gestisce il ciclo di vita dei dati con impostazioni di conservazione personalizzabili e costi di storage con storage automatizzato su più livelli. Security Lake partiziona e converte automaticamente i dati di sicurezza in ingresso in un formato Apache Parquet efficiente in termini di archiviazione e interrogazione.

Accesso a Security Lake

Per un elenco delle regioni in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta [Regioni ed endpoint di Security Lake](#). Per ulteriori informazioni sulle regioni, consulta gli [endpoint di AWS servizio](#) nel Riferimenti generali di AWS.

In ogni regione, puoi accedere a Security Lake in uno dei seguenti modi:

Console di gestione AWS

Console di gestione AWS È un'interfaccia basata su browser che è possibile utilizzare per creare e gestire AWS risorse. La console Security Lake fornisce l'accesso all'account e alle risorse di Security Lake. È possibile eseguire la maggior parte delle attività di Security Lake utilizzando la console Security Lake.

API Security Lake

Per accedere a Security Lake in modo programmatico, utilizza l'API Security Lake ed invia richieste HTTPS direttamente al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta il [Security Lake API Reference](#).

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Con AWS CLI, è possibile impartire comandi dalla riga di comando del sistema per eseguire attività e AWS attività di Security Lake. L'utilizzo della riga di comando può essere più rapido e

comodo rispetto all'utilizzo della console. Gli strumenti a riga di comando sono inoltre utili per creare script che eseguono le attività di . Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di AWS CLI, vedere [AWS Command Line Interface](#).

AWS SDKs

AWS fornisce SDKs che consistono in librerie e codice di esempio per vari linguaggi e piattaforme di programmazione, come Java, Go, Python, C++ e .NET. SDKs Forniscono un accesso comodo e programmatico a Security Lake e ad altri. Servizi AWS Gestiscono anche attività come la firma crittografica delle richieste, la gestione degli errori e il ritentativo automatico delle richieste. Per informazioni sull'installazione e l'utilizzo di AWS SDKs, consulta [Tools to Build on. AWS](#)

Servizi correlati

Di seguito sono riportati altri Servizi AWS elementi utilizzati da Security Lake:

- [Amazon EventBridge](#) — Security Lake lo utilizza EventBridge per notificare agli abbonati quando gli oggetti vengono scritti nel data lake.
- [AWS Glue](#)— Security Lake utilizza AWS Glue i crawler per creare le AWS Glue Data Catalog tabelle e inviare i nuovi dati scritti al Data Catalog. Security Lake memorizza anche i metadati delle partizioni per le AWS Lake Formation tabelle nel Data Catalog.
- [AWS Lake Formation](#)— Security Lake crea una tabella Lake Formation separata per ogni fonte che fornisce dati a Security Lake. Le tabelle di Lake Formation contengono informazioni sui dati di ciascuna fonte, incluse informazioni sullo schema, sulla partizione e sulla posizione dei dati. Gli abbonati hanno la possibilità di consumare dati interrogando le tabelle di Lake Formation.
- [AWS Lambda](#)— Security Lake utilizza le funzioni Lambda per supportare i processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) su dati grezzi e per registrare le partizioni per i dati di origine.
AWS Glue
- [Amazon S3](#) — Security Lake archivia i dati come oggetti Amazon S3. Le classi di storage e le impostazioni di conservazione si basano sulle offerte di Amazon S3. Security Lake non supporta Amazon S3 Select.
- [Amazon Simple Queue Service](#) — Security Lake utilizza Amazon SQS per abilitare l'elaborazione basata sugli eventi e gestire le notifiche.

Security Lake raccoglie dati da fonti personalizzate oltre a quanto segue: Servizi AWS

- AWS CloudTrail gestione ed eventi relativi ai dati (S3, Lambda)

- Registri di controllo di Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Log di query di Amazon Route 53 Resolver
- AWS Security Hub CSPM risultati
- Log di flusso Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- AWS WAF registri v2

Per ulteriori informazioni su queste fonti, vedere. [Raccolta di dati da Servizi AWS Security Lake](#)

Puoi utilizzare gli oggetti Amazon S3 nel tuo data lake di sicurezza creando un abbonato in grado di leggere i dati nello schema OCSF. Puoi anche interrogare i dati utilizzando Amazon Athena, Amazon Redshift e servizi in abbonamento di terze parti che si integrano con. AWS Glue

Concetti e terminologia

Questa sezione descrive i concetti e i termini chiave per aiutarti a usare Amazon Security Lake.

Regione contributrice

Una o più Regioni AWS che forniscono dati a una regione cumulativa.

Lago di dati

I tuoi dati persistenti archiviati in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e gestiti da Security Lake. Security Lake lo utilizza AWS Glue per inviare dati appena scritti al Data Catalog. Security Lake crea anche una AWS Lake Formation tabella per ogni fonte che fornisce dati al data lake. Un data lake in genere memorizza quanto segue:

- Dati strutturati e non strutturati
- Dati grezzi e trasformati

Security Lake è un servizio di data lake progettato per raccogliere log ed eventi relativi alla sicurezza.

Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF)

Uno [schema open source](#) standardizzato per i registri e gli eventi di sicurezza. È stato sviluppato da AWS e da altri leader del settore della sicurezza in vari domini della sicurezza. Security Lake converte automaticamente i log e gli eventi da cui raccoglie Servizi AWS nello schema OCSF. Le fonti personalizzate convertono i registri e gli eventi in OCSF prima di inviarli a Security Lake.

Regione di rollup

E Regione AWS che consolida i registri di sicurezza e gli eventi di una o più regioni contribuenti. Specificare una o più regioni di rollup può aiutarvi a rispettare i requisiti di conformità regionali.

Origine

[Un insieme di log ed eventi generati da un singolo sistema che corrisponde a una classe di eventi specifica in OCSF.](#) Security Lake può raccogliere dati da una fonte. Una fonte può essere un altro servizio Servizio AWS o un servizio di terze parti. Per le fonti di terze parti, è necessario convertire i dati nello schema OCSF prima di inviarli a Security Lake.

Sottoscrittore

Un servizio che utilizza i log e gli eventi di Security Lake. Un abbonato può essere un altro servizio Servizio AWS o un servizio di terze parti.

Guida introduttiva ad Amazon Security Lake

Gli argomenti di questa sezione spiegano come abilitare e iniziare a utilizzare Security Lake. Imparerai come configurare le impostazioni del data lake e configurare la raccolta dei log. Puoi abilitare e utilizzare Security Lake tramite Console di gestione AWS o a livello di codice. Indipendentemente dal metodo utilizzato, è necessario innanzitutto configurare un utente Account AWS e un utente amministrativo. I passaggi successivi variano in base al metodo di accesso.

La console Security Lake offre un processo semplificato per iniziare e crea tutti i ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) necessari per creare il data lake.

Se accedi a Security Lake in modo programmatico, è necessario creare alcuni ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) per configurare il data lake.

Important

Security Lake non supporta il riempimento degli eventi di origine dei log non AWS elaborati esistenti generati prima dell'attivazione di Security Lake.

Argomenti

- [Configurare il Account AWS](#)
- [Considerazioni sull'abilitazione di Security Lake](#)
- [Abilitazione di Security Lake tramite la console](#)
- [Attivazione di Security Lake a livello di codice](#)

Configurare il Account AWS

Prima di poter abilitare Amazon Security Lake, devi disporre di un Account AWS. Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [Console di gestione AWS](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Accedere come utente root](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita il Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione del AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Nel Centro identità IAM, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accesso come utente amministratore

- Per accedere come utente del Centro identità IAM, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente del Centro identità IAM.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegnazione dell'accesso ad altri utenti

1. Nel Centro identità IAM, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice per l'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Identifica l'account che utilizzerai per abilitare Security Lake

Security Lake si integra AWS Organizations per gestire la raccolta dei log su più account di un'organizzazione. Se si desidera utilizzare Security Lake per un'organizzazione, è necessario utilizzare l'account di gestione Organizations per designare un amministratore delegato di Security Lake. Quindi, è necessario utilizzare le credenziali dell'amministratore delegato per abilitare Security Lake, aggiungere account membro e abilitare Security Lake per tali account. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di più account con AWS Organizations Security Lake](#).

In alternativa, puoi utilizzare Security Lake senza l'integrazione Organizations per un account autonomo che non fa parte di un'organizzazione.

Considerazioni sull'abilitazione di Security Lake

Prima di abilitare Security Lake, considera quanto segue:

- Security Lake offre funzionalità di gestione interregionale, il che significa che puoi creare il tuo data lake e configurare la raccolta dei log in tutto Regioni AWS il mondo. Per abilitare Security Lake in [tutte le regioni supportate](#), puoi scegliere qualsiasi endpoint regionale supportato. Puoi anche aggiungere [regioni di rollup](#) per aggregare i dati di più regioni in un'unica regione.
- Ti consigliamo di attivare Security Lake in tutte le piattaforme supportate. Regioni AWS In questo modo, Security Lake può raccogliere dati collegati ad attività non autorizzate o insolite anche nelle regioni che non utilizzi attivamente. Se Security Lake non è attivato in tutte le regioni supportate, la sua capacità di raccogliere dati da altri servizi utilizzati in più regioni è ridotta.
- Quando abiliti Security Lake per la prima volta in qualsiasi regione, vengono creati i seguenti ruoli collegati ai servizi per il tuo account:
 - [AWSServiceRoleForSecurityLake](#): Questo ruolo include le autorizzazioni per chiamare altre persone per tuo Servizi AWS conto e gestire il security data lake. Se abiliti Security Lake come [amministratore delegato di Security Lake](#), Security Lake crea il [ruolo collegato al servizio](#) in ogni account membro dell'organizzazione.
 - [AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement](#): Security Lake utilizza questo ruolo per eseguire il monitoraggio continuo e il miglioramento delle prestazioni, che possono potenzialmente ridurre latenza e costi. Questo ruolo collegato al servizio si fida che il `resource-management.securitylake.amazonaws.com` servizio assuma il ruolo. L'abilitazione di questo ruolo di servizio gli garantirà anche l'accesso a Lake Formation.

Per informazioni sull'impatto di ciò sugli account esistenti che hanno abilitato Security Lake prima del 17 aprile 2025, consulta [Update for existing accounts](#).

Per informazioni su come funzionano i ruoli collegati ai servizi, consulta [Using service-linked role permissions](#) nella IAM User Guide.

- Security Lake non supporta Amazon S3 Object Lock. Quando vengono creati i bucket di data lake, S3 Object Lock è disabilitato per impostazione predefinita. L'abilitazione di Object Lock su un bucket interrompe la consegna di dati di log normalizzati al data lake.

- Se si riattiva Security Lake in una regione, è necessario eliminare il AWS Glue database corrispondente della regione dal precedente utilizzo di Security Lake.

Abilitazione di Security Lake tramite la console


Questo tutorial spiega come abilitare e configurare Security Lake tramite Console di gestione AWS. Come parte di Console di gestione AWS, la console Security Lake offre un processo semplificato per iniziare e crea tutti i ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) necessari per creare il data lake.

Fase 1: Configurare le fonti

Security Lake raccoglie dati di log ed eventi da una varietà di fonti e da tutto il tuo Account AWS territorio. Regioni AWS Segui queste istruzioni per identificare quali dati vuoi che Security Lake raccolga. Puoi usare queste istruzioni solo per aggiungere una fonte supportata nativamente Servizio AWS . Per informazioni sull'aggiunta di una fonte personalizzata, consulta. [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)


Per configurare la raccolta di sorgenti di log

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona una regione. Puoi abilitare Security Lake nella regione corrente e in altre regioni durante l'onboarding.
3. Scegli Avvia.
4. Per Seleziona sorgenti di log ed eventi, scegli una delle seguenti opzioni per la selezione della sorgente:
 - a. Inserisci AWS fonti predefinite: quando scegli l'opzione consigliata, per impostazione predefinita, CloudTrail gli eventi e i dati S3 non AWS WAF sono inclusi per l'ingestione. Questo perché l'ingestione di volumi elevati di entrambi i tipi di fonti potrebbe avere un impatto significativo sui costi di utilizzo. Per importare queste fonti, seleziona prima l'opzione Inserisci AWS fonti specifiche, quindi seleziona queste fonti dall'elenco Sorgenti di log ed eventi.
 - b. Inserisci AWS fonti specifiche: con questa opzione, puoi selezionare una o più fonti di log ed eventi che desideri importare.

 Note

Quando abiliti Security Lake in un account per la prima volta, tutte le fonti di log ed eventi selezionate faranno parte di un periodo di prova gratuito di 15 giorni. Per ulteriori informazioni sulle statistiche di utilizzo, vedere [Analisi dell'utilizzo e dei costi stimati](#).

5. Per Versioni, scegli la versione dell'origine dati da cui desideri importare le fonti di registro e di eventi. Per ulteriori informazioni sulle versioni, consulta [Identificazione della fonte OCSF](#).

 Important

Se non disponi delle autorizzazioni di ruolo necessarie per abilitare la nuova versione dell'origine del AWS registro nella regione specificata, contatta l'amministratore di Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornare le autorizzazioni dei ruoli](#).

6. Per Select Regions, scegli se importare le fonti di log ed eventi da tutte le regioni supportate o da regioni specifiche. Se scegli Regioni specifiche, seleziona le regioni da cui importare i dati.
7. Per gli account Select, procedi nel seguente modo:
 1. Scegli se Security Lake inserirà i dati da Tutti gli account o Account specifici della tua organizzazione. Security Lake verrà abilitato per questi account con le impostazioni scelte durante questa configurazione.
 2. La casella di controllo Abilita automaticamente Security Lake per i nuovi account dell'organizzazione è selezionata per impostazione predefinita. Queste impostazioni di attivazione automatica verranno applicate a Account AWS quando entrano a far parte della tua organizzazione. Puoi modificare le impostazioni di attivazione automatica in qualsiasi momento.

 Note

Le impostazioni di attivazione automatica si applicheranno solo agli account che entrano a far parte dell'organizzazione, non agli account esistenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della configurazione di un nuovo account nella console](#).

8. Per accedere al servizio, crea un nuovo ruolo IAM o utilizza un ruolo IAM esistente che autorizzi Security Lake a raccogliere dati dalle tue fonti e aggiungerli al tuo data lake. Un ruolo viene utilizzato in tutte le regioni in cui abiliti Security Lake.
9. Scegli Next (Successivo).

Fase 2: Definizione delle impostazioni di archiviazione e delle regioni di rollup (opzionale)

Puoi specificare la classe di storage Amazon S3 in cui desideri che Security Lake memorizzi i tuoi dati e per quanto tempo. Puoi anche specificare una regione di rollup per consolidare i dati provenienti da più regioni. Questi sono passaggi facoltativi. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del ciclo di vita in Security Lake](#).

Per configurare le impostazioni di archiviazione e rollup

1. Se desideri consolidare i dati di più regioni contribuenti in una regione di rollup, per Seleziona regioni di rollup, scegli Aggiungi regione di rollup. Specificate la regione di rollup e le regioni che vi contribuiranno. È possibile configurare una o più regioni di rollup.
2. Per le classi di storage Select, scegli una classe di storage Amazon S3. La classe di storage predefinita è S3 Standard. Fornisci un periodo di conservazione (in giorni) se desideri che i dati passino a un'altra classe di archiviazione dopo tale periodo e scegli Aggiungi transizione. Al termine del periodo di conservazione, gli oggetti scadono e Amazon S3 li elimina. Per ulteriori informazioni sulle classi di storage e sulla conservazione di Amazon S3, consulta [Gestione della conservazione](#).
3. Se hai selezionato una regione di rollup nel primo passaggio, per l'accesso al servizio, crea un nuovo ruolo IAM o utilizza un ruolo IAM esistente che autorizzi Security Lake a replicare i dati su più regioni.
4. Scegli Next (Successivo).

Fase 3: Rivedi e crea un data lake

Controlla le fonti da cui Security Lake raccoglierà i dati, le tue regioni di rollup e le tue impostazioni di conservazione. Quindi, crea il tuo data lake.

Per rivedere e creare il data lake

1. Durante l'attivazione di Security Lake, esamina le sorgenti di log ed eventi, le regioni, le regioni di rollup e le classi di archiviazione.
2. Scegli Create (Crea).

Dopo aver creato il data lake, verrà visualizzata la pagina di riepilogo sulla console di Security Lake. Questa pagina fornisce una panoramica del numero di regioni e aree di rollup, informazioni sugli abbonati e sui problemi.

Il menu Problemi mostra un riepilogo dei problemi degli ultimi 14 giorni che hanno avuto un impatto sul servizio Security Lake o sui bucket Amazon S3. Per ulteriori dettagli su ogni problema, puoi andare alla pagina Problemi della console Security Lake.

Passaggio 4: Visualizza e interroga i tuoi dati

Dopo aver creato il tuo data lake, puoi utilizzare Amazon Athena o servizi simili per visualizzare e interrogare i tuoi dati da AWS Lake Formation database e tabelle. Quando usi la console, Security Lake concede automaticamente le autorizzazioni di visualizzazione del database al ruolo che utilizzi per abilitare Security Lake. Come minimo, il ruolo deve disporre delle autorizzazioni di analista dei dati. Per ulteriori informazioni sui livelli di autorizzazione, consulta [Lake Formation personas e IAM permissions reference](#). Per istruzioni sulla concessione *SELECT* delle autorizzazioni, consulta [Concessione delle autorizzazioni di Data Catalog utilizzando il metodo della risorsa denominata nella Guida per gli sviluppatori](#).AWS Lake Formation

Fase 5: Creare abbonati

Dopo aver creato il data lake, puoi aggiungere abbonati per utilizzare i tuoi dati. Gli abbonati possono utilizzare i dati accedendo direttamente agli oggetti nei bucket Amazon S3 o interrogando il data lake. Per ulteriori informazioni sugli abbonati, consulta [Gestione degli abbonati in Security Lake](#)

Attivazione di Security Lake a livello di codice

Questo tutorial spiega come abilitare e iniziare a utilizzare Security Lake a livello di codice. L'API Amazon Security Lake ti offre un accesso completo e programmatico all'account, ai dati e alle risorse di Security Lake. In alternativa, puoi utilizzare gli strumenti da riga di AWS comando, [AWS Command Line Interface](#) ovvero gli [AWS strumenti per PowerShell](#), o per accedere [AWS SDKs](#) a Security Lake.

Fase 1: Creare ruoli IAM

Se accedi a Security Lake in modo programmatico, è necessario creare alcuni ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) per configurare il data lake.

Important

Non è necessario creare questi ruoli IAM se si utilizza la console Security Lake per abilitare e configurare Security Lake.

Devi creare ruoli in IAM se intendi intraprendere una o più delle seguenti azioni (scegli i link per visualizzare ulteriori informazioni sui ruoli IAM per ciascuna azione):

- [Creazione di una fonte personalizzata](#): le fonti personalizzate sono fonti diverse da quelle supportate nativamente Servizi AWS che inviano dati a Security Lake.
- [Creazione di un abbonato con accesso ai dati](#): gli abbonati con autorizzazioni possono accedere direttamente agli oggetti S3 dal data lake.
- [Creazione di un abbonato con accesso tramite query](#): gli abbonati con autorizzazioni possono interrogare i dati da Security Lake utilizzando servizi come Amazon Athena.
- [Configurazione di una regione di rollup: una regione di rollup consolida](#) i dati provenienti da più regioni. Regioni AWS

Dopo aver creato i ruoli menzionati in precedenza, collega la policy

[AmazonSecurityLakeAdministrator](#) AWS gestita al ruolo che stai utilizzando per abilitare Security Lake. Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono a un preside di accedere a Security Lake e accedere a tutte le azioni di Security Lake.

Allega la policy [AmazonSecurityLakeMetaStoreManager](#) AWS gestita per creare il tuo data lake o interrogare i dati da Security Lake. Questa policy è necessaria affinché Security Lake supporti i processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) su dati non elaborati di log ed eventi che riceve dalle fonti.

Passaggio 2: abilitare Amazon Security Lake

Per abilitare Security Lake a livello di codice, utilizza il [CreateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando. [create-data-lake](#) Nella richiesta, utilizzate il

region campo dell'configurationsoggetto per specificare il codice regionale per la regione in cui abilitare Security Lake. Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

Esempio 1

Il comando di esempio seguente abilita Security Lake nelle us-east-2 regioni us-east-1 e. In entrambe le regioni, questo data lake è crittografato con chiavi gestite di Amazon S3. Gli oggetti scadono dopo 365 giorni e gli oggetti passano alla classe di storage ONEZONE_IA S3 dopo 60 giorni. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-data-lake \
--configurations '[{"encryptionConfiguration":
{"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration":
{"expiration":{"days":365},"transitions":[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}},
{"encryptionConfiguration": {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-
east-2","lifecycleConfiguration": {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}] ' \
--meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-role/
AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

Esempio 2

Il comando di esempio seguente abilita Security Lake nella us-east-2 regione. Questo data lake è crittografato con una chiave gestita dal cliente creata in AWS Key Management Service (AWS KMS). Gli oggetti scadono dopo 500 giorni e gli oggetti passano alla classe di storage GLACIER S3 dopo 30 giorni. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-data-lake \
--configurations '[{"encryptionConfiguration":
{"kmsKeyId":"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"},"region":"us-
east-2","lifecycleConfiguration": {"expiration":{"days":500},"transitions":
[{"days":30,"storageClass":"GLACIER"}]}] ' \
--meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-role/
AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

Note

Se hai già abilitato Security Lake e desideri aggiornare le impostazioni di configurazione per una regione o una fonte, usa l'[UpdateDataLake](#) operazione o, se usi il AWS CLI, il [update-data-lake](#) comando. Non utilizzare l'[CreateDataLake](#) operazione.

Fase 3: Configurare le fonti

Security Lake raccoglie dati di log ed eventi da una varietà di fonti e da tutto il tuo Account AWS territorio. Regioni AWS Segui queste istruzioni per identificare quali dati vuoi che Security Lake raccolga. Puoi usare queste istruzioni solo per aggiungere una fonte supportata nativamente Servizio AWS . Per informazioni sull'aggiunta di una fonte personalizzata, consulta. [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)

Per definire una o più fonti di raccolta a livello di codice, utilizzate il [CreateAwsLogSource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Per ogni fonte, specificate un valore unico a livello regionale per il parametro. `sourceName` Facoltativamente, utilizzate parametri aggiuntivi per limitare l'ambito della fonte a account specifici (`accounts`) o a una versione specifica (`sourceVersion`).

Note

Se non includi un parametro opzionale nella richiesta, Security Lake applica la richiesta a tutti gli account o a tutte le versioni della fonte specificata, a seconda del parametro che escludi. Ad esempio, se sei l'amministratore delegato di Security Lake di un'organizzazione ed escludi il `accounts` parametro, Security Lake applica la richiesta a tutti gli account dell'organizzazione. Analogamente, se si esclude il `sourceVersion` parametro, Security Lake applica la richiesta a tutte le versioni della fonte specificata.

Se la richiesta specifica una regione in cui non hai abilitato Security Lake, si verifica un errore. Per risolvere questo errore, assicurati che l'`regionsarray` specifichi solo le regioni in cui hai abilitato Security Lake. In alternativa, puoi abilitare Security Lake nella regione e quindi inviare nuovamente la richiesta.

Quando abiliti Security Lake in un account per la prima volta, tutte le fonti di registro ed eventi selezionate faranno parte di un periodo di prova gratuito di 15 giorni. Per ulteriori informazioni sulle statistiche di utilizzo, vedere [Analisi dell'utilizzo e dei costi stimati](#).

Fase 4: Configurazione delle impostazioni di archiviazione e delle regioni di rollup (opzionale)

Puoi specificare la classe di storage Amazon S3 in cui desideri che Security Lake memorizzi i tuoi dati e per quanto tempo. Puoi anche specificare una regione di rollup per consolidare i dati provenienti da più regioni. Questi sono passaggi facoltativi. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del ciclo di vita in Security Lake](#).

Per definire un obiettivo a livello di codice quando abiliti Security Lake, utilizza il [CreateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se hai già abilitato Security Lake e desideri definire un obiettivo target, usa l'[UpdateDataLake](#) operazione, non l'[CreateDataLake](#) operazione.

Per entrambe le operazioni, utilizzate i parametri supportati per specificare le impostazioni di configurazione desiderate:

- Per specificare una regione di rollup, utilizzate il `region` campo per specificare la regione alla quale desiderate aggiungere dati alle regioni di rollup. Nell'`regionsarray` dell'`replicationConfiguration` oggetto, specificate il codice regionale per ogni regione di rollup. Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.
- Per specificare le impostazioni di conservazione dei dati, utilizza i `lifecycleConfiguration` parametri:
 - Per `transitions`, specifica il numero totale di giorni (`days`) in cui desideri archiviare gli oggetti S3 in una particolare classe `storageClass` di storage Amazon S3 (`storageClass`).
 - Per `expiration`, specifica il numero totale di giorni in cui desideri archiviare gli oggetti in Amazon S3, utilizzando qualsiasi classe di storage, dopo la creazione degli oggetti. Al termine di questo periodo di conservazione, gli oggetti scadono e Amazon S3 li elimina.

Security Lake applica le impostazioni di conservazione specificate alla regione specificata nel `region` campo dell'oggetto `configurations`

Ad esempio, il comando seguente crea un data lake con `ap-northeast-2` come regione di rollup. La `us-east-1` regione fornirà dati alla `ap-northeast-2` regione. Questo esempio stabilisce anche un periodo di scadenza di 10 giorni per gli oggetti che vengono aggiunti al data lake.

```
$ aws securitylake create-data-lake \  
--configurations '[{"encryptionConfiguration":  
{"kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY", "region": "us-east-1", "replicationConfiguration":  
{"regions": ["ap-northeast-2"], "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-  
role/AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole"}, "lifecycleConfiguration": {"expiration":  
{"days": 10}}}]' \  
--meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/  
AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

Ora hai creato il tuo data lake. Utilizza il [ListDataLakes](#) funzionamento dell'API Security Lake per verificare l'abilitazione di Security Lake e delle impostazioni del data lake in ogni regione.

Se si verificano problemi o errori nella creazione del data lake, è possibile visualizzare un elenco di eccezioni utilizzando l'[ListDataLakeExceptions](#) operazione e notificare agli utenti le eccezioni durante l'operazione. [CreateDataLakeExceptionSubscription](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi allo stato del data lake](#).

Passaggio 5: Visualizza e interroga i tuoi dati

Dopo aver creato il tuo data lake, puoi utilizzare Amazon Athena o servizi simili per visualizzare e interrogare i tuoi dati da AWS Lake Formation database e tabelle. Quando abiliti Security Lake a livello di codice, le autorizzazioni di visualizzazione del database non vengono concesse automaticamente. L'account amministratore del data lake in AWS Lake Formation deve concedere `SELECT` le autorizzazioni al ruolo IAM che desideri utilizzare per interrogare i database e le tabelle pertinenti. Come minimo, il ruolo deve disporre delle autorizzazioni di analista dei dati. Per ulteriori informazioni sui livelli di autorizzazione, consulta [Lake Formation personas e IAM permissions reference](#). Per istruzioni sulla concessione `SELECT` delle autorizzazioni, consulta [Concessione delle autorizzazioni di Data Catalog utilizzando il metodo della risorsa denominata nella Guida per gli sviluppatori](#). AWS Lake Formation

Fase 6: Creare abbonati

Dopo aver creato il data lake, puoi aggiungere abbonati per utilizzare i tuoi dati. Gli abbonati possono utilizzare i dati accedendo direttamente agli oggetti nei bucket Amazon S3 o interrogando il data lake. Per ulteriori informazioni sugli abbonati, consulta [Gestione degli abbonati in Security Lake](#)

Gestione di più account con AWS Organizations Security Lake

Puoi utilizzare Amazon Security Lake per raccogliere log di sicurezza ed eventi da più Account AWS fonti. Per aiutare ad automatizzare e semplificare la gestione di più account, ti consigliamo vivamente di integrare Security Lake con [AWS Organizations](#)

In Organizations, l'account utilizzato per creare l'organizzazione è chiamato account di gestione. Per integrare Security Lake con Organizations, l'account di gestione deve designare un account amministratore delegato di Security Lake per l'organizzazione.

L'amministratore delegato di Security Lake può abilitare Security Lake e configurare le impostazioni di Security Lake per gli account dei membri. L'amministratore delegato può raccogliere registri ed eventi in tutta l'organizzazione Regioni AWS ovunque sia abilitato Security Lake (indipendentemente dall'endpoint regionale attualmente utilizzato). L'amministratore delegato può anche configurare Security Lake per raccogliere automaticamente i dati di log ed eventi per i nuovi account dell'organizzazione.

L'amministratore delegato di Security Lake ha accesso ai dati di registro ed eventi per gli account dei membri associati. Di conseguenza, può configurare Security Lake per raccogliere i dati di proprietà degli account dei membri associati. Possono inoltre concedere agli abbonati il permesso di utilizzare i dati di proprietà degli account dei membri associati.

Per abilitare Security Lake per più account in un'organizzazione, l'account di gestione dell'organizzazione deve prima designare un account amministratore delegato di Security Lake per l'organizzazione. L'amministratore delegato può quindi abilitare e configurare Security Lake per l'organizzazione.

Important

Utilizza l'[RegisterDataLakeDelegatedAdministrator](#) API di Security Lake per consentire a Security Lake di accedere alla tua organizzazione e registrare l'amministratore delegato dell'organizzazione.

Se si utilizza Organizations APIs per registrare un amministratore delegato, è possibile che i ruoli collegati ai servizi per le Organizzazioni non vengano creati correttamente. Per garantire la piena funzionalità, utilizza Security Lake. APIs

Per informazioni sulla configurazione di Organizations, vedere [Creating and managing an organization](#) nella AWS Organizations User Guide.

i Per gli account Security Lake esistenti

Se hai abilitato Security Lake prima del 17 aprile 2025, ti consigliamo di abilitare [il ruolo SLR \(Service-Linked Role\) per la gestione delle risorse](#). Utilizzando questa reflex, puoi continuare a eseguire un monitoraggio continuo e miglioramenti delle prestazioni, che possono potenzialmente ridurre latenza e costi. Per informazioni sulle autorizzazioni associate a questa reflex, vedere [Autorizzazioni SLR \(Service-Linked Role\) per la gestione delle risorse](#)

Se utilizzi la console Security Lake, riceverai una notifica che ti chiederà di abilitare il `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement`. Se lo utilizzi AWS CLI, vedi [Creazione del ruolo collegato al servizio Security Lake](#).

Considerazioni importanti per gli amministratori delegati di Security Lake

Prendi nota dei seguenti fattori che definiscono il comportamento di un amministratore delegato in Security Lake:

L'amministratore delegato è lo stesso in tutte le regioni.

Quando si crea l'amministratore delegato, questo diventa l'amministratore delegato per ogni regione in cui si abilita Security Lake.

Si consiglia di impostare l'account Log Archive come amministratore delegato di Security Lake.

L'account Log Archive è dedicato all'acquisizione e all'archiviazione di tutti i log relativi alla sicurezza. Account AWS L'accesso a questo account è in genere limitato a pochi utenti, come revisori e team di sicurezza per le indagini di conformità. Si consiglia di impostare l'account Log Archive come amministratore delegato di Security Lake in modo da poter visualizzare i log e gli eventi relativi alla sicurezza con un cambio di contesto minimo.

Inoltre, consigliamo che solo un numero minimo di utenti abbia accesso diretto all'account Log Archive. Al di fuori di questo gruppo selezionato, se un utente deve accedere ai dati raccolti da Security Lake, è possibile aggiungerlo come abbonato a Security Lake. Per informazioni sull'aggiunta di un abbonato, consulta [Gestione degli abbonati in Security Lake](#)

Se non utilizzi il AWS Control Tower servizio, potresti non avere un account Log Archive. Per ulteriori informazioni sull'account Log Archive, vedere [Security OU — Log Archive account](#) nella AWS Security Reference Architecture.

Un'organizzazione può avere un solo amministratore delegato.

È possibile avere un solo amministratore delegato di Security Lake per ogni organizzazione.

L'account di gestione dell'organizzazione non può essere l'amministratore delegato.

In base alle migliori pratiche di AWS sicurezza e al principio del privilegio minimo, l'account di gestione dell'organizzazione non può essere l'amministratore delegato.

L'amministratore delegato deve far parte di un'organizzazione attiva.

Quando si elimina un'organizzazione, l'account amministratore delegato non può più gestire Security Lake. È necessario designare un amministratore delegato di un'altra organizzazione o utilizzare Security Lake con un account autonomo che non fa parte di un'organizzazione.

Autorizzazioni IAM necessarie per designare l'amministratore delegato

Quando si designa l'amministratore delegato di Security Lake, è necessario disporre delle autorizzazioni per abilitare Security Lake e utilizzare determinate operazioni AWS Organizations API elencate nella seguente dichiarazione politica.

È possibile aggiungere la seguente dichiarazione alla fine di una policy AWS Identity and Access Management(IAM) per concedere queste autorizzazioni.

```
{
  "Sid": "Grant permissions to designate a delegated Security Lake administrator",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "securitylake:RegisterDataLakeDelegatedAdministrator",
    "organizations:EnableAWSServiceAccess",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListAccounts",
    "organizations:ListDelegatedAdministrators",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
    "organizations:DescribeAccount",
```

```
    "organizations:DescribeOrganization"  
  ],  
  "Resource": "*" }  
}
```

Designazione dell'amministratore delegato di Security Lake e aggiunta degli account dei membri

Scegliete il metodo di accesso per designare l'account amministratore delegato di Security Lake per la vostra organizzazione. Solo l'account di gestione dell'organizzazione può designare l'account amministratore delegato per la propria organizzazione. L'account di gestione dell'organizzazione non può essere l'account amministratore delegato dell'organizzazione.

Note

- L'account di gestione dell'organizzazione deve utilizzare l'operazione `RegisterDataLakeDelegatedAdministrator` Security Lake per designare l'account amministratore delegato di Security Lake. La designazione dell'amministratore delegato di Security Lake tramite Organizations non è supportata.
- Se si desidera modificare l'amministratore delegato dell'organizzazione, è necessario prima [rimuovere l'amministratore delegato corrente](#). È quindi possibile designare un nuovo amministratore delegato.

Console

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>

Accedi utilizzando le credenziali dell'account di gestione dell'organizzazione.

2.
 - Se Security Lake non è ancora abilitato, seleziona Inizia, quindi designa l'amministratore delegato di Security Lake nella pagina Abilita Security Lake.
 - Se Security Lake è già abilitato, designa l'amministratore delegato di Security Lake nella pagina Impostazioni.
3. In Delega l'amministrazione a un altro account, inserisci l'Account AWS ID a 12 cifre del tuo account Log Archive.

Consigliamo di utilizzare Log Archive come amministratore delegato di Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni importanti per gli amministratori delegati di Security Lake](#).

4. Scegli Delega. Se Security Lake non è già abilitato, la designazione dell'amministratore delegato abiliterà Security Lake per quell'account nella regione corrente.

API

Per designare l'amministratore delegato a livello di codice, utilizza il [RegisterDataLakeDelegatedAdministrator](#) funzionamento dell'API Security Lake. È necessario richiamare l'operazione dall'account di gestione dell'organizzazione. Se utilizzi il AWS CLI, esegui il [register-data-lake-delegated-administrator](#) comando dall'account di gestione dell'organizzazione. Nella richiesta, utilizza il `accountId` parametro per specificare l'ID account a 12 cifre dell'account Account AWS da designare come amministratore delegato per l'organizzazione.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente designa l'amministratore delegato. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake register-data-lake-delegated-administrator \  
--account-id 123456789012
```

L'amministratore delegato può anche scegliere di automatizzare la raccolta di dati di AWS registro ed eventi per i nuovi account dell'organizzazione. Con questa configurazione, Security Lake viene automaticamente abilitato nei nuovi account quando gli account vengono aggiunti all'organizzazione in AWS Organizations. In qualità di amministratore delegato, puoi abilitare questa configurazione utilizzando l'[CreateDataLakeOrganizationConfiguration](#) operazione dell'API Security Lake o, se utilizzi la CLI AWS, [create-data-lake-organization-configuration](#) eseguendo il comando. Nella richiesta, puoi anche specificare determinate impostazioni di configurazione per nuovi account.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente abilita automaticamente Security Lake e la raccolta di log di query del resolver Amazon Route 53, AWS Security Hub CSPM risultati e log di flusso di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) nei nuovi account dell'organizzazione. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-data-lake-organization-configuration \
--auto-enable-new-account '[{"region":"us-east-1","sources":
[{"sourceName":"ROUTE53"}, {"sourceName":"SH_FINDINGS"}, {"sourceName":"VPC_FLOW"}]}'
```

Dopo che l'account di gestione dell'organizzazione ha designato l'amministratore delegato, l'amministratore può abilitare e configurare Security Lake per l'organizzazione. Ciò include l'abilitazione e la configurazione di Security Lake per raccogliere dati di AWS log ed eventi per i singoli account dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Raccolta di dati da Servizi AWS Security Lake](#).

È possibile utilizzare l'[GetDataLakeOrganizationConfiguration](#) operazione per ottenere dettagli sulla configurazione corrente dell'organizzazione per gli account dei nuovi membri.

Modifica della configurazione di attivazione automatica per i nuovi account dell'organizzazione

Un amministratore delegato di Security Lake può visualizzare e modificare le impostazioni di attivazione automatica per gli account quando entrano a far parte dell'organizzazione. Security Lake inserisce i dati in base a queste impostazioni solo per i nuovi account, non per gli account esistenti.

Utilizza i seguenti passaggi per modificare la configurazione dei nuovi account dell'organizzazione:

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Dal riquadro di navigazione, selezionare Accounts (Account).
3. Nella pagina Account, espandi la sezione Configurazione del nuovo account. È possibile visualizzare quali Sources Security Lake acquisisce da ciascuna regione.
4. Scegli Modifica per modificare questa configurazione.
5. Nella pagina Modifica nuova configurazione dell'account, procedi nel seguente modo:
 - a. Per Seleziona regioni, seleziona una o più regioni per le quali desideri aggiornare le fonti da cui importare i dati. Quindi, seleziona Successivo.
 - b. Per Seleziona fonti, scegli una delle seguenti opzioni per la selezione della fonte:
 - i. Inserisci AWS fonti predefinite: quando scegli l'opzione consigliata, per impostazione predefinita, CloudTrail gli eventi di dati S3 non AWS WAF sono inclusi per l'inserimento. Questo perché l'ingestione di volumi elevati di entrambi i tipi di fonti potrebbe avere

- un impatto significativo sui costi di utilizzo. Per importare queste fonti, seleziona prima l'opzione Inserisci AWS fonti specifiche, quindi seleziona queste fonti dall'elenco Sorgenti di log ed eventi.
- ii. Inserisci AWS fonti specifiche: con questa opzione, puoi selezionare una o più fonti di log ed eventi che desideri importare.
 - iii. Non importare alcuna fonte: selezionate questa opzione se non desiderate importare alcuna fonte dalle regioni selezionate nel passaggio precedente.
 - iv. Scegli Next (Successivo).

Note

Quando abiliti Security Lake in un account per la prima volta, tutte le fonti di log ed eventi selezionate faranno parte di un periodo di prova gratuito di 15 giorni. Per ulteriori informazioni sulle statistiche di utilizzo, vedere [Analisi dell'utilizzo e dei costi stimati](#).

- c. Dopo aver esaminato le modifiche, scegli Applica.

Quando un utente Account AWS entra a far parte della tua organizzazione, queste impostazioni verranno applicate a quell'account per impostazione predefinita.

Rimozione dell'amministratore delegato di Security Lake

Solo l'account di gestione dell'organizzazione può rimuovere l'amministratore delegato di Security Lake dalla propria organizzazione. Se si desidera modificare l'amministratore delegato dell'organizzazione, rimuovere l'amministratore delegato corrente e quindi designare il nuovo amministratore delegato.

Important

La rimozione dell'amministratore delegato di Security Lake elimina il data lake e disabilita Security Lake per gli account dell'organizzazione.

Non è possibile modificare o rimuovere l'amministratore delegato utilizzando la console Security Lake. Queste attività possono essere eseguite solo a livello di codice.

Per rimuovere l'amministratore delegato a livello di codice, utilizza il [DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator](#) funzionamento dell'API Security Lake. È necessario richiamare l'operazione dall'account di gestione dell'organizzazione. Se si utilizza il AWS CLI, eseguire il [deregister-data-lake-delegated-administrator](#) comando dall'account di gestione dell'organizzazione.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente rimuove l'amministratore delegato di Security Lake.

```
$ aws securitylake deregister-data-lake-delegated-administrator
```

Per mantenere la designazione di amministratore delegato ma modificare le impostazioni di configurazione automatica dei nuovi account membro, usa il [DeleteDataLakeOrganizationConfiguration](#) funzionamento dell'API Security Lake o, se stai usando il AWS CLI, il comando. [delete-data-lake-organization-configuration](#) Solo l'amministratore delegato può modificare queste impostazioni per l'organizzazione.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente interrompe la raccolta automatica dei risultati CSPM di Security Hub dai nuovi account membri che entrano a far parte dell'organizzazione. I nuovi account membro non contribuiranno ai risultati CSPM di Security Hub al data lake dopo che l'amministratore delegato avrà richiamato questa operazione. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake delete-data-lake-organization-configuration \  
--auto-enable-new-account '[{"region":"us-east-1","sources":  
[{"sourceName":"SH_FINDINGS"}]}'
```

Accesso affidabile a Security Lake

Dopo aver configurato Security Lake per un'organizzazione, l'account di AWS Organizations gestione può abilitare l'accesso affidabile con Security Lake. L'accesso affidabile consente a Security Lake di creare un ruolo collegato ai servizi IAM ed eseguire attività nell'organizzazione e nei relativi account per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Using AWS Organizations with other Servizi AWS nella Guida](#) per l'AWS Organizations utente.

Come utente dell'account di gestione dell'organizzazione, puoi disabilitare l'accesso affidabile per Security Lake in AWS Organizations. Per istruzioni sulla disabilitazione dell'accesso affidabile, consulta [Come abilitare o disabilitare l'accesso affidabile](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.

Ti consigliamo di disabilitare l'accesso affidabile se quello dell'amministratore delegato Account AWS è sospeso, isolato o chiuso.

Gestione delle regioni in Security Lake

Amazon Security Lake può raccogliere i log di sicurezza e gli eventi Regioni AWS in cui hai abilitato il servizio. Per ogni regione, i dati vengono archiviati in un bucket Amazon S3 diverso. Puoi specificare diverse configurazioni di data lake (ad esempio, diverse fonti e impostazioni di conservazione) per diverse regioni. È inoltre possibile definire una o più regioni di rollup per consolidare i dati provenienti da più regioni.

Verifica dello stato della Regione

Security Lake può raccogliere dati su più siti. Regioni AWS Per tenere traccia dello stato del tuo data lake, può essere utile capire come è attualmente configurata ogni regione. Scegli il metodo di accesso preferito e segui questi passaggi per ottenere lo stato attuale di una regione.

Console

Per verificare lo stato della regione

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Regioni. Viene visualizzata la pagina Regioni, che fornisce una panoramica delle regioni in cui Security Lake è attualmente abilitato.
3. Seleziona una regione, quindi scegli Modifica per visualizzare i dettagli di quella regione.

API

Per conoscere lo stato della raccolta dei log nella regione corrente, utilizza il [GetDataLakeSources](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando AWS CLI, esegui il [get-data-lake-sources](#) comando. Per il `accounts` parametro, specificane uno o più Account AWS IDs come elenco. Se la richiesta ha esito positivo, Security Lake restituisce un'istantanea per gli account nella regione corrente, incluse AWS le fonti da cui Security Lake raccoglie i dati e lo stato di ciascuna fonte. Se non si include il `accounts` parametro, la risposta include lo stato della raccolta dei log per tutti gli account in cui Security Lake è configurato nella regione corrente.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente recupera lo stato della raccolta dei registri per gli account specificati nella regione corrente. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake get-data-lake-sources \  
--accounts "123456789012" "111122223333"
```

Il AWS CLI comando seguente elenca lo stato della raccolta dei registri per tutti gli account e le fonti abilitate nella regione specificata. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake get-data-lake-sources \  
--regions "us-east-1" \  
--query 'dataLakeSources[].[account,sourceName]'
```

Per determinare se hai abilitato Security Lake per una regione, usa l'[ListDataLakes](#) operazione. Se stai usando AWS CLI, esegui il [list-data-lakes](#) comando. Per il `regions` parametro, specificate il codice regionale per la regione, `us-east-1` ad esempio per la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS. L'`ListDataLakes` operazione restituisce le impostazioni di configurazione del data lake per ogni regione specificata nella richiesta. Se non si specifica una regione, Security Lake restituisce lo stato e le impostazioni di configurazione del data lake in ogni regione in cui è disponibile Security Lake.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente mostra lo stato e le impostazioni di configurazione del data lake nella `eu-central-1` regione. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake list-data-lakes \  
--regions "us-east-1" "eu-central-1"
```

Modifica delle impostazioni della regione

Scegli il tuo metodo preferito e segui queste istruzioni per aggiornare le impostazioni del tuo data lake in uno o più Regioni AWS.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Regioni.
3. Seleziona una regione, quindi scegli Modifica.

4. Seleziona la casella di controllo Sostituisci le fonti per tutti gli account in per <Region>confermare che le tue selezioni qui sostituiscono le selezioni precedenti per questa regione.
5. Per Seleziona classi di archiviazione, scegli Aggiungi transizione per aggiungere nuove classi di archiviazione per i tuoi dati.
6. Per i tag, assegna o modifica facoltativamente i tag per la regione. Un tag è un'etichetta che puoi definire e assegnare a determinati tipi di AWS risorse, inclusa la configurazione del data lake per una particolare Account AWS regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura delle risorse di Security Lake](#).
7. Per trasformare una regione in una regione di rollup, scegli Regioni di rollup (in Impostazioni) nel pannello di navigazione. Quindi scegliere Modify (Modifica). Nella sezione Seleziona aree di rollup, scegli Aggiungi regione di rollup. Seleziona le regioni che contribuiscono e fornisci a Security Lake l'autorizzazione a replicare i dati su più regioni. Al termine, scegli Salva per salvare le modifiche.

API

Per aggiornare le impostazioni regionali per il tuo data lake a livello di codice, utilizza il [UpdateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando. [update-data-lake](#) Per il `region` parametro, specificate il codice regionale per la regione di cui desiderate modificare le impostazioni, `us-east-1` ad esempio per la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

Utilizza parametri aggiuntivi per specificare un nuovo valore per ogni impostazione che desideri modificare, ad esempio la chiave di crittografia (`encryptionConfiguration`) e le impostazioni di conservazione (`lifecycleConfiguration`).

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente aggiorna le impostazioni di scadenza dei dati e di transizione della classe di archiviazione per la regione. `us-east-1` Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ update-data-lake \
--configurations '[{"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration": {"expiration": {"days":500},"transitions":[{"days":45,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}]'
```

Configurazione delle regioni di rollup in Security Lake

Una regione di rollup consolida i dati di una o più regioni contribuenti. Specificare una regione di rollup può aiutarti a rispettare i requisiti di conformità regionali.

A causa delle limitazioni di Amazon S3, la replica dal data lake regionale crittografato con chiave gestita dal cliente (CMK) al data lake regionale con crittografia gestita da S3 (crittografia predefinita) non è supportata.

Important

[Se hai creato un'origine personalizzata, per garantire che i dati di origine personalizzati vengano replicati correttamente nella destinazione, Security Lake consiglia di seguire le migliori pratiche descritte nella sezione Best practice per l'importazione di fonti personalizzate.](#) La replica non può essere eseguita su dati che non seguono il formato del percorso dei dati della partizione S3, come descritto nella pagina.

Prima di aggiungere una regione di rollup, devi prima creare due ruoli diversi in AWS Identity and Access Management (IAM):

- [Ruolo IAM per la replica dei dati](#)
- [Ruolo IAM per registrare le partizioni AWS Glue](#)

Note

Security Lake crea questi ruoli IAM o utilizza ruoli esistenti per tuo conto quando usi la console Security Lake. Tuttavia, è necessario creare questi ruoli quando si utilizza l'API Security Lake o AWS CLI.

Ruolo IAM per la replica dei dati

Questo ruolo IAM concede l'autorizzazione ad Amazon S3 per replicare i log e gli eventi di origine in più regioni.

Per concedere queste autorizzazioni, crea un ruolo IAM che inizi con il prefisso SecurityLake e allega la seguente policy di esempio al ruolo. Avrai bisogno dell'Amazon Resource Name (ARN) del

ruolo quando crei una regione di rollup in Security Lake. In questa politica, `sourceRegions` ci sono regioni contributive e regioni `destinationRegions` cumulative.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowReadS3ReplicationSetting",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetReplicationConfiguration",
        "s3:GetObjectVersionForReplication",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectLegalHold"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-[[sourceRegions]]*",
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-[[sourceRegions]]*/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ResourceAccount": [
            "{{bucketOwnerAccountId}}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3Replication",
      "Action": [
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:ReplicateDelete",
        "s3:ReplicateTags",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
```

```

    "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-[[destinationRegions]]*/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "s3:ResourceAccount": [
        "{{bucketOwnerAccountId}}"
      ]
    }
  }
}
]
}

```

Allega la seguente politica di affidabilità al tuo ruolo per consentire ad Amazon S3 di assumere il ruolo:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowS3ToAssume",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Se utilizzi una chiave gestita dal cliente proveniente da AWS Key Management Service (AWS KMS) per crittografare il tuo data lake Security Lake, devi concedere le seguenti autorizzazioni oltre alle autorizzazioni previste dalla politica di replica dei dati.

```

{
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],

```

```

"Effect": "Allow",
"Condition": {
  "StringLike": {
    "kms:ViaService": [
      "s3.{sourceRegion1}.amazonaws.com",
      "s3.{sourceRegion2}.amazonaws.com"
    ],
    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": [
      "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-{sourceRegion1}*",
      "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-{sourceRegion2}*"
    ]
  }
},
"Resource": [
  "{sourceRegion1KmsKeyArn}",
  "{sourceRegion2KmsKeyArn}"
],
{
  "Action": [
    "kms:Encrypt"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:ViaService": [
        "s3.{destinationRegion1}.amazonaws.com",
      ],
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": [
        "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-{destinationRegion1}*",
      ]
    }
  },
  "Resource": [
    "{destinationRegionKmsKeyArn}"
  ]
}

```

Per ulteriori informazioni sui ruoli di replica, consulta [Configurazione delle autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Ruolo IAM per registrare le partizioni AWS Glue

Questo ruolo IAM concede le autorizzazioni per una AWS Lambda funzione di aggiornamento delle partizioni utilizzata da Security Lake per registrare AWS Glue le partizioni per gli oggetti S3 che sono stati replicati da altre regioni. Senza creare questo ruolo, i sottoscrittori non possono interrogare gli eventi da quegli oggetti.

Per concedere queste autorizzazioni, crea un ruolo denominato `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` (potresti aver già creato questo ruolo durante l'onboarding su Security Lake). Per ulteriori informazioni su questo ruolo, inclusa una policy di esempio, consulta [Fase 1: Creare ruoli IAM](#)

Nella console Lake Formation, devi anche concedere `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` le autorizzazioni come amministratore del data lake seguendo questi passaggi:

1. Apri la console Lake Formation all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lakeformation/>.
2. Accedi come utente amministrativo.
3. Se viene visualizzata la finestra Welcome to Lake Formation, scegli l'utente che hai creato o selezionato nel Passaggio 1, quindi scegli Inizia.
4. Se non vedi la finestra Welcome to Lake Formation, esegui i seguenti passaggi per configurare un Lake Formation Administrator.
 1. Nel pannello di navigazione, in Autorizzazioni, scegli Ruoli e attività amministrative. Nella sezione Amministratori di Data Lake della pagina della console, scegli Scegli amministratori.
 2. Nella finestra di dialogo Gestisci gli amministratori del data lake, per gli utenti e i ruoli IAM, scegli il ruolo `AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerIAM` che hai creato, quindi scegli Salva.

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle autorizzazioni per gli amministratori del data lake, consulta [Create a data lake administrator](#) nella Developer Guide.AWS Lake Formation

Aggiungere regioni di rollup

Scegli il tuo metodo di accesso preferito e segui questi passaggi per aggiungere una regione cumulativa.

Note

Una regione può fornire dati a più regioni di rollup. Tuttavia, una regione di rollup non può essere una regione contributrice per un'altra regione di rollup.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>
2. Nel pannello di navigazione, in Impostazioni, scegli Regioni di rollup.
3. Scegli Modifica, quindi scegli Aggiungi area di rollup.
4. Specificate la regione di rollup e le regioni contributive. Ripeti questo passaggio se desideri aggiungere più regioni di rollup.
5. Se è la prima volta che aggiungi una regione di rollup, per l'accesso al servizio, crea un nuovo ruolo IAM o utilizza un ruolo IAM esistente che autorizzi Security Lake a replicare i dati su più regioni.
6. Al termine, scegli Salva.

Puoi anche aggiungere una regione di rollup quando effettui l'onboarding su Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida introduttiva ad Amazon Security Lake](#).

API

Per aggiungere una regione di rollup a livello di codice, utilizza il [UpdateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando. [update-data-lake](#) Nella richiesta, utilizzate il `region` campo per specificare la regione in cui desiderate inserire i dati nella regione di rollup. Nella `regions` matrice del `replicationConfiguration` parametro, specifica il codice regionale per ogni regione di rollup. Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

Ad esempio, il comando seguente viene impostato `ap-northeast-2` come regione di rollup. La `us-east-1` Regione fornirà dati alla `ap-northeast-2` Regione. Questo esempio stabilisce anche un periodo di scadenza di 365 giorni per gli oggetti che vengono aggiunti al data lake. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake update-data-lake \
```

```
--configurations '[{"encryptionConfiguration":  
{"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","replicationConfiguration":  
{"regions": ["ap-northeast-2"],"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/service-  
role/AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole"},"lifecycleConfiguration": {"expiration":  
{"days":365}}}]'
```

Puoi anche aggiungere una regione di rollup quando accedi a Security Lake. Per fare ciò, usa l'[CreateDataLake](#) operazione (o, se usi il AWS CLI, il [create-data-lake](#) comando). Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle regioni di rollup durante l'onboarding, vedere [Guida introduttiva ad Amazon Security Lake](#)

Aggiornamento o rimozione delle regioni di rollup

Scegli il metodo di accesso preferito e segui questi passaggi per aggiornare o rimuovere le regioni di rollup in Security Lake.

Console

1. Apri la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Impostazioni, scegli Regioni di rollup.
3. Scegli Modifica.
4. Per modificare le regioni contributrici per una regione di rollup, specifica le regioni contributrici aggiornate nella riga relativa alla regione di rollup.
5. Per rimuovere una regione di rollup, scegli Rimuovi nella riga relativa all'area di rollup.
6. Al termine, scegli Salva.

API

Per configurare le regioni di rollup a livello di codice, utilizza il [UpdateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando [update-data-lake](#). Nella richiesta, utilizza i parametri supportati per specificare le impostazioni di rollup:

- Per aggiungere una regione contributtrice, utilizzate il `region` campo per specificare il codice regionale della regione da aggiungere. Nell'`regionsarray` dell'`replicationConfiguration` oggetto, specificate il codice regionale per ogni regione di rollup a cui fornire dati. Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

- Per rimuovere una regione contribuente, utilizza il `region` campo per specificare il codice regionale della regione da rimuovere. Per i `replicationConfiguration` parametri, non specificate alcun valore.

Ad esempio, il comando seguente configura entrambe `us-east-1` e `us-east-2` come regioni contribuenti. Entrambe le regioni forniranno dati alla regione di `ap-northeast-3` rollup. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake update-data-lake \  
--configurations '[{"encryptionConfiguration":  
  {"kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"}, "region": "us-east-1", "replicationConfiguration":  
  {"regions": ["ap-northeast-3"], "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-  
role/AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole"}, "lifecycleConfiguration": {"expiration":  
{"days": 365}}},  
{"encryptionConfiguration": {"kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"}, "region": "us-  
east-2", "replicationConfiguration": {"regions": ["ap-  
northeast-3"], "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/  
AmazonSecurityLakeS3ReplicationRole"}, "lifecycleConfiguration": {"expiration":  
{"days": 500}, "transitions": [{"days": 60, "storageClass": "ONEZONE_IA"}]}}]'
```

Gestione del codice sorgente in Security Lake

Le fonti sono log ed eventi generati da un singolo sistema che corrispondono a una classe di eventi specifica nello [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#) schema. Amazon Security Lake può raccogliere log ed eventi da diverse fonti, incluse fonti supportate nativamente Servizi AWS e fonti personalizzate di terze parti.

Security Lake esegue processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) su dati di origine non elaborati e converte i dati nel formato Apache Parquet e nello schema OCSF. Dopo l'elaborazione, Security Lake archivia i dati di origine in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) nel Account AWS tuo contenitore in cui Regione AWS i dati sono stati generati. Security Lake crea un bucket Amazon S3 diverso per ogni regione in cui abiliti il servizio. Ogni fonte riceve un prefisso separato nel bucket S3 e Security Lake organizza i dati di ciascuna fonte in un set separato di tabelle. AWS Lake Formation

Argomenti

- [Raccolta di dati da Servizi AWS Security Lake](#)
- [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)

Raccolta di dati da Servizi AWS Security Lake

Amazon Security Lake può raccogliere log ed eventi dai seguenti elementi supportati Servizi AWS nativamente:

- AWS CloudTrail gestione ed eventi relativi ai dati (S3, Lambda)
- Registri di controllo di Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Log di query di Amazon Route 53 Resolver
- AWS Security Hub CSPM risultati
- Log di flusso Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- AWS WAF registri v2

Security Lake trasforma automaticamente questi dati nel formato Apache [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#) Parquet.

i Tip

Per aggiungere uno o più dei servizi precedenti come origine di registro in Security Lake, non è necessario configurare separatamente la registrazione in questi servizi, ad eccezione degli eventi di gestione. CloudTrail Se la registrazione è configurata in questi servizi, non è necessario modificare la configurazione di registrazione per aggiungerli come sorgenti di registro in Security Lake. Security Lake estrae i dati direttamente da questi servizi attraverso un flusso di eventi indipendente e duplicato.

Prerequisito: verificare le autorizzazioni

Per aggiungere un file Servizio AWS come fonte in Security Lake, è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie. Verifica che la policy AWS Identity and Access Management (IAM) allegata al ruolo che utilizzi per aggiungere una fonte sia autorizzata a eseguire le seguenti azioni:

- `glue:CreateDatabase`
- `glue:CreateTable`
- `glue:GetDatabase`
- `glue:GetTable`
- `glue:UpdateTable`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`
- `s3:GetObject`
- `s3:PutObject`

È consigliabile che il ruolo soddisfi le condizioni e l'ambito di risorse seguenti per le `s3:PutObject` autorizzazioni `S3:getObject` e.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Sid": "AllowUpdatingSecurityLakeS3Buckets",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3::aws-security-data-lake*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
}
]
```

Queste azioni consentono di raccogliere registri ed eventi da un utente e inviarli al AWS Glue database Servizio AWS e alla tabella corretti.

Se utilizzi una AWS KMS chiave per la crittografia lato server del tuo data lake, ti serve anche l'autorizzazione per. `kms:DescribeKey`

Aggiungere un file Servizio AWS come fonte

Dopo aver aggiunto un file Servizio AWS come fonte, Security Lake inizia automaticamente a raccogliere i registri di sicurezza e gli eventi da esso. Queste istruzioni spiegano come aggiungere una sorgente supportata nativamente in Security Servizio AWS Lake. Per istruzioni sull'aggiunta di una fonte personalizzata, consulta. [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)

Console

Per aggiungere una fonte di AWS registro (console)

1. Aprire la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Scegli Sorgenti dal pannello di navigazione.
3. Seleziona Servizio AWS quello da cui desideri raccogliere i dati e scegli Configura.
4. Nella sezione Impostazioni della fonte, abilita la fonte e seleziona la versione dell'origine dati che desideri utilizzare per l'ingestione dei dati. Per impostazione predefinita, la versione più recente dell'origine dati viene acquisita da Security Lake.

⚠ Important

Se non disponi delle autorizzazioni di ruolo necessarie per abilitare la nuova versione dell'origine del AWS registro nella regione specificata, contatta l'amministratore di Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornare le autorizzazioni dei ruoli](#).

Affinché i tuoi abbonati possano importare la versione selezionata dell'origine dati, devi anche aggiornare le impostazioni degli abbonati. Per i dettagli su come modificare un abbonato, consulta [Gestione degli abbonati in Amazon Security Lake](#).

Facoltativamente, puoi scegliere di importare solo la versione più recente e disabilitare tutte le versioni di origine precedenti utilizzate per l'inserimento dei dati.

5. Nella sezione Regioni, seleziona le regioni in cui desideri raccogliere i dati per l'origine. Security Lake raccoglierà i dati dalla fonte da tutti gli account nelle regioni selezionate.
6. Scegli Abilita .

API

Per aggiungere una fonte di AWS registro (API)

Per aggiungere un file Servizio AWS come sorgente a livello di codice, utilizza il [CreateAwsLogSource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [create-aws-log-source](#) comando. I parametri `sourceName` e `regions` sono obbligatori. Facoltativamente, puoi limitare l'ambito della fonte a uno specifico `accounts` o a uno specifico `sourceVersion`.

⚠ Important

Quando non si fornisce un parametro nel comando, Security Lake presuppone che il parametro mancante si riferisca all'intero set. Ad esempio, se non si fornisce il `accounts` parametro, il comando si applica all'intero set di account dell'organizzazione.

L'esempio seguente aggiunge i log di flusso VPC come origine negli account e nelle regioni designati. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

Note

Se applichi questa richiesta a una regione in cui non hai abilitato Security Lake, riceverai un errore. Puoi risolvere l'errore abilitando Security Lake in quella regione o utilizzando il `regions` parametro per specificare solo le regioni in cui hai abilitato Security Lake.

```
$ aws securitylake create-aws-log-source \  
--sources sourceName=VPC_FLOW,accounts='["123456789012",  
"111122223333"]',regions=["us-east-2"],sourceVersion="2.0"
```

Ottenere lo stato della raccolta dei sorgenti

Scegli il tuo metodo di accesso e segui i passaggi per ottenere un'istantanea degli account e delle fonti per i quali è abilitata la raccolta dei log nella regione corrente.

Console

Per conoscere lo stato della raccolta dei log nella regione corrente

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Account.
3. Posiziona il cursore sul numero nella colonna Sorgenti per vedere quali registri sono abilitati per l'account selezionato.

API

Per conoscere lo stato della raccolta dei log nella regione corrente, utilizza il [GetDataLakeSources](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando AWS CLI, esegui il [get-data-lake-sources](#) comando. Per il `accounts` parametro, puoi specificarne uno o più Account AWS IDs come elenco. Se la richiesta ha esito positivo, Security Lake restituisce un'istantanea per gli account nella regione corrente, incluse AWS le fonti da cui Security Lake raccoglie i dati e

lo stato di ciascuna fonte. Se non si include il `accounts` parametro, la risposta include lo stato della raccolta dei log per tutti gli account in cui Security Lake è configurato nella regione corrente.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente recupera lo stato della raccolta dei registri per gli account specificati nella regione corrente. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake get-data-lake-sources \
--accounts "123456789012" "111122223333"
```

Aggiornamento delle autorizzazioni dei ruoli in Security Lake

Se non disponi delle autorizzazioni o delle risorse necessarie (nuova AWS Lambda funzione e coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) per importare dati da una nuova versione dell'origine dati, devi aggiornare le autorizzazioni del ruolo e creare un nuovo set di risorse per elaborare i dati dalle `AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2` tue fonti.

Scegli il tuo metodo preferito e segui le istruzioni per aggiornare le autorizzazioni del ruolo e creare nuove risorse per elaborare i dati da una nuova versione di un'origine di AWS registro in una regione specificata. Si tratta di un'azione unica, poiché le autorizzazioni e le risorse vengono applicate automaticamente alle future versioni delle fonti di dati.

Console

Per aggiornare le autorizzazioni dei ruoli (console)

1. Aprire la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

Accedi con le credenziali dell'amministratore delegato di Security Lake.

2. Nel riquadro di navigazione, in Settings (Impostazioni), scegliere General (Generali).
3. Scegli **Aggiorna le autorizzazioni del ruolo**.
4. Nella sezione **Accesso al servizio**, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Creare e utilizzare un nuovo ruolo di servizio: è possibile utilizzare il ruolo `AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2` creato da Security Lake.
 - Usa un ruolo di servizio esistente: puoi scegliere un ruolo di servizio esistente dall'elenco dei nomi del ruolo di servizio.
5. Scegli **Applica**.

API

Per aggiornare le autorizzazioni dei ruoli (API)

Per aggiornare le autorizzazioni a livello di codice, utilizza il [UpdateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Per aggiornare le autorizzazioni utilizzando AWS CLI, esegui il comando. [update-data-lake](#)

Per aggiornare le autorizzazioni del ruolo, è necessario allegare la [AmazonSecurityLakeMetaStoreManager](#) policy al ruolo.

Eliminazione del ruolo AmazonSecurityLakeMetaStoreManager

Important

Dopo aver aggiornato le autorizzazioni del ruolo `AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2`, verifica che il data lake funzioni correttamente prima di rimuovere il vecchio `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` ruolo. Si consiglia di attendere almeno 4 ore prima di rimuovere il ruolo.

Se decidi di rimuovere il ruolo, devi prima eliminare il `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` ruolo da AWS Lake Formation.

Segui questi passaggi per rimuovere il `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` ruolo dalla console di Lake Formation.

1. Accedi a Console di gestione AWS, e apri la console Lake Formation all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lakeformation/>.
2. Nella console di Lake Formation, dal riquadro di navigazione, scegli Ruoli e attività amministrative.
3. Rimuovi `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` da ogni regione.

Rimozione di un file Servizio AWS come sorgente da Security Lake

Scegli il tuo metodo di accesso e segui questi passaggi per rimuovere una fonte Security Lake supportata Servizio AWS nativamente. Puoi rimuovere una fonte per una o più regioni. Quando rimuovi la fonte, Security Lake interrompe la raccolta di dati da tale fonte nelle regioni e negli account

specificati e gli abbonati non possono più consumare nuovi dati dalla fonte. Tuttavia, gli abbonati possono comunque utilizzare i dati raccolti da Security Lake dalla fonte prima della rimozione. È possibile utilizzare queste istruzioni solo per rimuovere una fonte supportata in modo nativo Servizio AWS . Per informazioni sulla rimozione di una fonte personalizzata, consulta [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)

Console

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Scegli Sorgenti dal pannello di navigazione.
3. Seleziona una fonte e scegli Disattiva.
4. Seleziona una o più regioni in cui desideri interrompere la raccolta di dati da questa fonte. Security Lake smetterà di raccogliere dati dalla fonte da tutti gli account nelle regioni selezionate.

API

Per rimuovere un file Servizio AWS come fonte a livello di codice, utilizza il [DeleteAwsLogSource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [delete-aws-log-source](#) comando. I parametri `sourceName` e `regions` sono obbligatori. Facoltativamente, puoi limitare l'ambito della rimozione a uno specifico `accounts` o a uno specifico `sourceVersion`.

Important

Quando non si fornisce un parametro nel comando, Security Lake presuppone che il parametro mancante si riferisca all'intero set. Ad esempio, se non si fornisce il `accounts` parametro, il comando si applica all'intero set di account dell'organizzazione.

L'esempio seguente rimuove i log di flusso VPC come origine negli account e nelle regioni designati.

```
$ aws securitylake delete-aws-log-source \
--sources sourceName=VPC_FLOW,accounts='["123456789012",
"111122223333"]',regions='["us-east-1", "us-east-2"]',sourceVersion="2.0"
```

L'esempio seguente rimuove Route 53 come origine nell'account e nelle regioni designati.

```
$ aws securitylake delete-aws-log-source \  
--sources sourceName=ROUTE53,accounts='["123456789012"]',regions='["us-east-1", "us-  
east-2"]',sourceVersion="2.0"
```

Gli esempi precedenti sono formattati per Linux, macOS o Unix e utilizzano il carattere di continuazione di riga rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

CloudTrail registri degli eventi in Security Lake

AWS CloudTrail fornisce una cronologia delle chiamate AWS API per l'account, incluse le chiamate API effettuate utilizzando gli Console di gestione AWS strumenti a riga di comando e determinati AWS servizi. AWS SDKs CloudTrail consente inoltre di identificare gli utenti e gli account che hanno richiesto AWS APIs i servizi supportati CloudTrail, l'indirizzo IP di origine da cui sono state effettuate le chiamate e quando sono state effettuate le chiamate. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudTrail](#).

Security Lake può raccogliere i log associati agli eventi di CloudTrail gestione e agli eventi relativi ai CloudTrail dati per S3 e Lambda. CloudTrail gli eventi di gestione, gli eventi sui dati S3 e gli eventi sui dati Lambda sono tre fonti separate in Security Lake. Di conseguenza, hanno valori diversi `sourceName` e ne aggiungi uno come fonte di log importata. Gli eventi di gestione, noti anche come eventi del piano di controllo, forniscono informazioni dettagliate sulle operazioni di gestione eseguite sulle risorse dell'azienda. Account AWS CloudTrail gli eventi relativi ai dati, noti anche come operazioni sul piano dati, mostrano le operazioni sulle risorse eseguite sulle risorse o all'interno di esse Account AWS. Queste operazioni sono spesso attività ad alto volume.

Per raccogliere eventi di CloudTrail gestione in Security Lake, è necessario disporre di almeno un percorso organizzativo CloudTrail multiregionale che raccolga gli eventi di gestione di lettura e scrittura CloudTrail . La registrazione deve essere abilitata per il percorso. Se la registrazione è configurata negli altri servizi, non è necessario modificare la configurazione di registrazione per aggiungerli come fonti di registro in Security Lake. Security Lake estrae i dati direttamente da questi servizi attraverso un flusso di eventi indipendente e duplicato.

Un percorso multiregionale fornisce file di log da più regioni a un singolo bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per un singolo bucket. Account AWS Se disponi già di un percorso multiregionale gestito tramite CloudTrail console oppure non sono AWS Control Tower necessarie ulteriori azioni.

- Per informazioni sulla creazione e la gestione di un itinerario CloudTrail, consulta [Creazione di un itinerario per un'organizzazione](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Per informazioni sulla creazione e la gestione di un percorso AWS Control Tower, consulta [Logging AWS Control Tower actions with AWS CloudTrail](#) nella Guida per l'AWS Control Tower utente.

Quando aggiungi CloudTrail eventi come fonte, Security Lake inizia immediatamente a raccogliere i registri CloudTrail degli eventi. Utilizza gli eventi di CloudTrail gestione e dati direttamente da CloudTrail un flusso di eventi indipendente e duplicato.

Security Lake non gestisce gli CloudTrail eventi né influisce sulle configurazioni esistenti CloudTrail . Per gestire direttamente l'accesso e la conservazione degli CloudTrail eventi, è necessario utilizzare la console di CloudTrail servizio o l'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#) nella Guida AWS CloudTrail per l'utente.

L'elenco seguente fornisce i collegamenti del GitHub repository ai riferimenti di mappatura relativi al modo in cui Security Lake normalizza CloudTrail gli eventi in OCSF.

GitHub CloudTrail Archivio OCSF per eventi

- [Versione sorgente 1 \(v1.0.0-rc.2\)](#)
- [Versione sorgente 2 \(v1.1.0\)](#)

Registri di controllo di Amazon EKS in Security Lake

Quando aggiungi Amazon EKS Audit Logs come fonte, Security Lake inizia a raccogliere informazioni approfondite sulle attività eseguite sulle risorse Kubernetes in esecuzione nei cluster Elastic Kubernetes Service (EKS). I registri di controllo EKS ti aiutano a rilevare attività potenzialmente sospette nei tuoi cluster EKS all'interno di Amazon Elastic Kubernetes Service.

Security Lake utilizza gli eventi EKS Audit Log direttamente dalla funzionalità di registrazione del piano di controllo di Amazon EKS attraverso un flusso indipendente e duplicato di log di audit. Questo processo è progettato per non richiedere configurazioni aggiuntive né influire sulle configurazioni di registrazione del piano di controllo di Amazon EKS esistenti che potresti avere. Per ulteriori informazioni, consulta la [registrazione del piano di controllo di Amazon EKS](#) nella Guida per l'utente di Amazon EKS.

I log di controllo di Amazon EKS sono supportati solo in OCSF v1.1.0. Per informazioni su come Security Lake normalizza gli eventi EKS Audit Logs in OCSF, consulta il riferimento alla mappatura nel [GitHub repository OCSF per gli eventi di Amazon EKS Audit Logs \(v1.1.0\)](#).

Registri delle query del resolver Route 53 in Security Lake

I log delle query del resolver Route 53 tengono traccia delle query DNS effettuate dalle risorse all'interno del tuo Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Questo ti aiuta a capire come funzionano le tue applicazioni e a individuare le minacce alla sicurezza.

Quando aggiungete i log delle query del resolver Route 53 come origine in Security Lake, Security Lake inizia immediatamente a raccogliere i log delle query del resolver direttamente da Route 53 attraverso un flusso di eventi indipendente e duplicato.

Security Lake non gestisce i log di Route 53 né influisce sulle configurazioni di registrazione delle query del resolver esistenti. Per gestire i log delle interrogazioni del resolver, è necessario utilizzare la console di servizio Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta [Managing Resolver Query Logging configurations nella Amazon Route 53 Developer Guide](#).

L'elenco seguente fornisce collegamenti ai GitHub repository ai riferimenti di mappatura su come Security Lake normalizza i log di Route 53 in OCSF.

GitHub Archivio OCSF per i log di Route 53

- [Versione sorgente 1 \(v1.0.0-rc.2\)](#)
- [Versione sorgente 2 \(v1.1.0\)](#)

Risultati CSPM di Security Hub in Security Lake

I risultati del Security Hub CSPM ti aiutano a comprendere la tua posizione in materia di sicurezza AWS e ti consentono di verificare il tuo ambiente rispetto agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Security Hub CSPM raccoglie i risultati da varie fonti, comprese le integrazioni con altre Servizi AWS integrazioni di prodotti di terze parti e i controlli CSPM di Security Hub. Security Hub CSPM elabora i risultati in un formato standard chiamato AWS Security Finding Format (ASFF).

Quando aggiungi i risultati CSPM di Security Hub come fonte in Security Lake, Security Lake inizia immediatamente a raccogliere i risultati direttamente da Security Hub CSPM attraverso un flusso di eventi indipendente e duplicato. Security Lake trasforma anche i risultati da ASFF a (OCSF). [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#)

Security Lake non gestisce i risultati del CSPM di Security Hub né influisce sulle impostazioni CSPM di Security Hub. Per gestire i risultati CSPM di Security Hub, è necessario utilizzare la console del servizio Security Hub CSPM, l'API o AWS CLI. Per ulteriori informazioni, vedere [Findings AWS Security Hub CSPM nella Guida](#) per l'utente AWS Security Hub.

L'elenco seguente fornisce collegamenti al GitHub repository al riferimento di mappatura su come Security Lake normalizza i risultati CSPM di Security Hub in OCSF.

GitHub Archivio OCSF per i risultati CSPM di Security Hub

- [Versione sorgente 1 \(v1.0.0-rc.2\)](#)
- [Versione sorgente 2 \(v1.1.0\)](#)

Registri di flusso VPC in Security Lake

La funzionalità VPC Flow Logs di Amazon VPC acquisisce informazioni sul traffico IP da e verso le interfacce di rete all'interno del tuo ambiente.

Quando aggiungi i log di flusso VPC come origine in Security Lake, Security Lake inizia immediatamente a raccogliere i log di flusso VPC. Utilizza i log di flusso VPC direttamente da Amazon VPC attraverso un flusso indipendente e duplicato di Flow Logs.

Security Lake non gestisce i log di flusso VPC né influisce sulle configurazioni di Amazon VPC. Per gestire i tuoi Flow Logs, devi utilizzare la console di servizio Amazon VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Work with Flow Logs](#) nella Amazon VPC Developer Guide.

L'elenco seguente fornisce i collegamenti del GitHub repository al riferimento di mappatura su come Security Lake normalizza i log di flusso VPC in OCSF.

GitHub Archivio OCSF per i log di flusso VPC

- [Versione sorgente 1 \(v1.0.0-rc.2\)](#)
- [Versione sorgente 2 \(v1.1.0\)](#)

AWS WAF accede a Security Lake

Quando si aggiunge AWS WAF come fonte di log in Security Lake, Security Lake inizia immediatamente a raccogliere i log. AWS WAF è un firewall per applicazioni Web che puoi utilizzare

per monitorare le richieste Web inviate dagli utenti finali alle tue applicazioni e per controllare l'accesso ai tuoi contenuti. Le informazioni registrate includono l'ora in cui è AWS WAF stata ricevuta una richiesta Web dalla AWS risorsa, informazioni dettagliate sulla richiesta e dettagli sulle regole a cui la richiesta corrisponde.

Security Lake utilizza i AWS WAF log direttamente da un AWS WAF flusso di log indipendente e duplicato. Questo processo è progettato per non richiedere configurazioni aggiuntive o influire sulle configurazioni esistenti. AWS WAF I log di Security Lake recuperano solo i dati consentiti dalla configurazione della [lista di controllo degli accessi AWS WAF Web \(Web ACL\)](#). Se la [protezione dei dati](#) è abilitata per l'ACL Web negli account Security Lake, i dati generati verranno oscurati o sottoposti a hash in base alle impostazioni ACL Web. Per informazioni sull'utilizzo per AWS WAF proteggere le risorse dell'applicazione, consulta [How AWS WAF works](#) nella Developer Guide.AWS WAF

Important

Se utilizzi la CloudFront distribuzione Amazon come tipo di risorsa AWS WAF, devi selezionare Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) per importare i log globali in Security Lake.

AWS WAF i log sono supportati solo in OCSF v1.1.0. [Per informazioni su come Security Lake normalizza gli eventi di AWS WAF registro in OCSF, consultate il riferimento alla mappatura nel repository OCSF per i log \(v1.1.0\). GitHub AWS WAF](#)

Rimuovere un file come fonte Servizio AWS

Scegli il tuo metodo di accesso e segui questi passaggi per rimuovere una fonte Security Lake supportata Servizio AWS nativamente. Puoi rimuovere una fonte per una o più regioni. Quando rimuovi la fonte, Security Lake interrompe la raccolta di dati da tale fonte nelle regioni e negli account specificati e gli abbonati non possono più consumare nuovi dati dalla fonte. Tuttavia, gli abbonati possono comunque utilizzare i dati raccolti da Security Lake dalla fonte prima della rimozione. È possibile utilizzare queste istruzioni solo per rimuovere una fonte supportata in modo nativo Servizio AWS . Per informazioni sulla rimozione di una fonte personalizzata, consulta. [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)

Console

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

2. Scegli Sorgenti dal pannello di navigazione.
3. Seleziona una fonte e scegli Disattiva.
4. Seleziona una o più regioni in cui desideri interrompere la raccolta di dati da questa fonte. Security Lake smetterà di raccogliere dati dalla fonte da tutti gli account nelle regioni selezionate.

API

Per rimuovere un file Servizio AWS come fonte a livello di codice, utilizza il [DeleteAwsLogSource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [delete-aws-log-source](#) comando. I parametri `sourceName` e `regions` sono obbligatori. Facoltativamente, puoi limitare l'ambito della rimozione a uno specifico `accounts` o a uno specifico `sourceVersion`.

Important

Quando non si fornisce un parametro nel comando, Security Lake presuppone che il parametro mancante si riferisca all'intero set. Ad esempio, se non si fornisce il `accounts` parametro, il comando si applica all'intero set di account dell'organizzazione.

L'esempio seguente rimuove i log di flusso VPC come origine negli account e nelle regioni designati.

```
$ aws securitylake delete-aws-log-source \  
--sources sourceName=VPC_FLOW,accounts='["123456789012",  
"111122223333"]',regions='["us-east-1", "us-east-2"]',sourceVersion="2.0"
```

L'esempio seguente rimuove Route 53 come origine nell'account e nelle regioni designati.

```
$ aws securitylake delete-aws-log-source \  
--sources sourceName=ROUTE53,accounts='["123456789012"]',regions='["us-east-1", "us-  
east-2"]',sourceVersion="2.0"
```

Gli esempi precedenti sono formattati per Linux, macOS o Unix e utilizzano il carattere di continuazione di riga rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake

Amazon Security Lake può raccogliere log ed eventi da fonti personalizzate di terze parti. Una fonte personalizzata di Security Lake è un servizio di terze parti che invia log di sicurezza ed eventi ad Amazon Security Lake. Prima di inviare i dati, l'origine personalizzata deve convertire i log e gli eventi in Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) e soddisfare i requisiti di origine per Security Lake, inclusi il partizionamento, il formato dei file parquet e i requisiti di dimensione e frequenza degli oggetti.

Per ogni fonte personalizzata, Security Lake gestisce quanto segue:

- Fornisce un prefisso univoco per l'origine nel bucket Amazon S3.
- Crea un ruolo in AWS Identity and Access Management (IAM) che consente a una fonte personalizzata di scrivere dati nel data lake. Il limite delle autorizzazioni per questo ruolo è impostato da una politica AWS gestita denominata [AmazonSecurityLakePermissionsBoundary](#).
- Crea una AWS Lake Formation tabella per organizzare gli oggetti che l'origine scrive su Security Lake.
- Imposta un AWS Glue crawler per partizionare i dati di origine. Il crawler compila il file con la tabella. AWS Glue Data Catalog Inoltre, rileva automaticamente i nuovi dati di origine ed estrae le definizioni degli schemi.

Note

È possibile aggiungere fino a un massimo di 50 fonti di registro personalizzate in un account.

Per aggiungere una fonte personalizzata a Security Lake, deve soddisfare i seguenti requisiti. Il mancato rispetto di questi requisiti potrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni e potrebbe influire su casi d'uso di analisi come le interrogazioni.

- Destinazione: l'origine personalizzata deve essere in grado di scrivere dati su Security Lake come set di oggetti S3 sotto il prefisso assegnato all'origine. Per le fonti che contengono più categorie di dati, è necessario fornire ogni classe di eventi [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\)](#) unica come fonte separata. Security Lake crea un ruolo IAM che consente all'origine personalizzata di scrivere nella posizione specificata nel bucket S3.

- **Formato:** ogni oggetto S3 raccolto dall'origine personalizzata deve essere formattato come file Apache Parquet.
- **Schema:** la stessa classe di eventi OCSF deve essere applicata a ogni record all'interno di un oggetto in formato Parquet. Security Lake supporta le versioni 1.x e 2.x di Parquet. La dimensione della pagina dati deve essere limitata a 1 MB (non compressa). La dimensione del gruppo di righe non deve superare i 256 MB (compressi). Per la compressione all'interno dell'oggetto Parquet, è preferibile zstandard.
- **Partizionamento:** gli oggetti devono essere partizionati per regione, account, EventDay. AWS Gli oggetti devono avere il prefisso. *source location*/region=*region*/accountId=*accountID*/eventDay=*yyyyMMdd*/
- **Dimensione e frequenza degli oggetti:** i file inviati a Security Lake devono essere inviati con incrementi compresi tra 5 minuti e 1 giorno dell'evento. I clienti possono inviare file più spesso di 5 minuti se le dimensioni dei file superano i 256 MB. Il requisito di oggetto e dimensione è quello di ottimizzare Security Lake for Query Performance. Il mancato rispetto dei requisiti di origine personalizzati può avere un impatto sulle prestazioni di Security Lake.
- **Ordinamento:** all'interno di ogni oggetto in formato Parquet, i record devono essere ordinati per tempo per ridurre il costo dell'interrogazione dei dati.

Note

Utilizza lo [strumento di convalida OCSF](#) per verificare se l'origine personalizzata è compatibile con. OCSF Schema Per le fonti personalizzate, Security Lake supporta la versione OCSF 1.3 e precedenti.

Requisiti di partizionamento per l'acquisizione di sorgenti personalizzate in Security Lake

Per facilitare l'elaborazione e l'interrogazione efficienti dei dati, è necessario soddisfare i requisiti di partizionamento e di oggetti e dimensioni quando si aggiunge una fonte personalizzata a Security Lake:

Partizionamento

Gli oggetti devono essere partizionati per posizione di origine, Regione AWS, Account AWS e data.

- Il percorso dei dati della partizione è formattato come

```
/ext/custom-source-name/region=region/accountId=accountID/  
eventDay=YYYYMMDD.
```

Una partizione di esempio con il nome del bucket di esempio è. `aws-security-data-lake-us-west-2-lake-uid/ext/custom-source-name/region=us-west-2/
accountId=123456789012/eventDay=20230428/`

L'elenco seguente descrive i parametri utilizzati nella partizione del percorso S3:

- Il nome del bucket Amazon S3 in cui Security Lake archivia i dati di origine personalizzati.
- `source-location`— Prefisso per l'origine personalizzata nel tuo bucket S3. Security Lake archivia tutti gli oggetti S3 per una determinata fonte con questo prefisso e il prefisso è unico per quella determinata fonte.
- `region`— Regione AWS su cui vengono caricati i dati. Ad esempio, è necessario utilizzarli US East (N. Virginia) per caricare dati nel bucket Security Lake nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).
- `accountId`— Account AWS ID a cui appartengono i record nella partizione di origine. Per i record relativi ad account esterni a AWS, si consiglia di utilizzare una stringa come `external_external_externalAccountId`. Adottando questa convezione di denominazione, è possibile evitare ambiguità nella denominazione degli account esterni in IDs modo che non entrino in conflitto con l'account IDs o l' AWS account esterno IDs gestito da altri sistemi di gestione delle identità.
- `eventDay`— Timestamp UTC del record, troncato in ora formattato come stringa di otto caratteri (). `YYYYMMDD` Se i record specificano un fuso orario diverso nel timestamp dell'evento, è necessario convertire il timestamp in UTC per questa chiave di partizione.

Prerequisiti per aggiungere una fonte personalizzata in Security Lake

Quando si aggiunge un'origine personalizzata, Security Lake crea un ruolo IAM che consente alla fonte di scrivere i dati nella posizione corretta nel data lake. Il nome del ruolo segue il formato `AmazonSecurityLake-Provider-{name of the custom source}-{region}`, `region` dov'è il formato Regione AWS in cui stai aggiungendo l'origine personalizzata. Security Lake attribuisce una policy al ruolo che consente l'accesso al data lake. Se hai crittografato il data lake con una AWS KMS chiave gestita dal cliente, Security Lake allega anche una policy `kms:Decrypt`

e `kms:GenerateDataKey` autorizzazioni al ruolo. Il limite delle autorizzazioni per questo ruolo è impostato da una AWS politica gestita chiamata. [AmazonSecurityLakePermissionsBoundary](#)

Argomenti

- [Verificare le autorizzazioni](#)
- [Crea un ruolo IAM per consentire l'accesso in scrittura alla posizione del bucket di Security Lake \(API e passaggio solo AWS CLI\)](#)

Verificare le autorizzazioni

Prima di aggiungere una fonte personalizzata, verifica di disporre delle autorizzazioni necessarie per eseguire le seguenti azioni.

Per verificare le tue autorizzazioni, usa IAM per esaminare le policy IAM allegate alla tua identità IAM. Quindi, confronta le informazioni contenute in tali policy con il seguente elenco di azioni che devi essere autorizzato a eseguire per aggiungere una fonte personalizzata.

- `glue:CreateCrawler`
- `glue:CreateDatabase`
- `glue:CreateTable`
- `glue:StopCrawlerSchedule`
- `iam:GetRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam>DeleteRolePolicy`
- `iam:PassRole`
- `lakeformation:RegisterResource`
- `lakeformation:GrantPermissions`
- `s3:ListBucket`
- `s3:PutObject`

Queste azioni consentono di raccogliere log ed eventi da un'origine personalizzata, inviarli al AWS Glue database e alla tabella corretti e archivarli in Amazon S3.

Se utilizzi una AWS KMS chiave per la crittografia lato server del tuo data lake, hai bisogno anche dell'autorizzazione `perkms:CreateGrant`, e. `kms:DescribeKey` `kms:GenerateDataKey`

⚠ Important

Se prevedi di utilizzare la console Security Lake per aggiungere un'origine personalizzata, puoi saltare il passaggio successivo e procedere con. [Aggiungere una fonte personalizzata in Security Lake](#) La console Security Lake offre un processo semplificato per iniziare e crea tutti i ruoli IAM necessari o utilizza i ruoli esistenti per tuo conto.

Se prevedi di utilizzare l'API Security Lake o di AWS CLI aggiungere una fonte personalizzata, continua con il passaggio successivo per creare un ruolo IAM per consentire l'accesso in scrittura alla posizione del bucket di Security Lake.

Crea un ruolo IAM per consentire l'accesso in scrittura alla posizione del bucket di Security Lake (API e passaggio solo AWS CLI)

Se utilizzi l'API Security Lake o vuoi AWS CLI aggiungere una fonte personalizzata, aggiungi questo ruolo IAM per concedere l' AWS Glue autorizzazione alla scansione dei dati di origine personalizzati e identificare le partizioni nei dati. Queste partizioni sono necessarie per organizzare i dati e creare e aggiornare tabelle nel Data Catalog.

Dopo aver creato questo ruolo IAM, avrai bisogno dell'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo per aggiungere una fonte personalizzata.

È necessario allegare la policy `arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole` AWS gestita.

Per concedere le autorizzazioni necessarie, devi anche creare e incorporare la seguente politica in linea nel tuo ruolo Crawler di AWS Glue per consentire la lettura dei file di dati dall'origine personalizzata e dalle tabelle in AWS Glue Data create/update Catalog.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3WriteRead",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    ]
}
]
}

```

Allega la seguente politica di fiducia per consentire e Account AWS utilizzando la quale può assumere il ruolo in base all'ID esterno:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "glue.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Se il bucket S3 nella regione in cui stai aggiungendo la fonte personalizzata è crittografato con un file gestito dal cliente AWS KMS key, devi inoltre allegare la seguente politica al ruolo e alla tua politica chiave KMS:

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Condition": {
    "StringLike": {

```

```
    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": [
      "arn:aws:s3:::{{name of S3 bucket created by Security Lake}}"
    ]
  },
  "Resource": [
    "{{ARN of customer managed key}}"
  ]
}
```

Aggiungere una fonte personalizzata in Security Lake

Dopo aver creato il ruolo IAM per richiamare il AWS Glue crawler, segui questi passaggi per aggiungere una fonte personalizzata in Security Lake.

Console

1. Apri la console di Security Lake all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>
2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, selezionate la regione in cui desiderate creare l'origine personalizzata.
3. Scegli Origini personalizzate nel riquadro di navigazione, quindi scegli Crea fonte personalizzata.
4. Nella sezione Dettagli della fonte personalizzata, inserisci un nome univoco a livello globale per la tua fonte personalizzata. Quindi, selezionate una classe di eventi OCSF che descriva il tipo di dati che l'origine personalizzata invierà a Security Lake.
5. Se Account AWS sei autorizzato a scrivere dati, inserisci l'Account AWS ID e l'ID esterno dell'origine personalizzata che scriverà i log e gli eventi nel data lake.
6. Per Service Access, create e utilizzate un nuovo ruolo di servizio o utilizzate un ruolo di servizio esistente che autorizzi Security Lake a richiamare AWS Glue.
7. Scegli Create (Crea).

API

Per aggiungere una fonte personalizzata a livello di codice, utilizza il [CreateCustomLogSource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Usa l'operazione nel Regione AWS punto in cui desideri creare l'origine personalizzata. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [create-custom-log-source](#) comando.

Nella tua richiesta, usa i parametri supportati per specificare le impostazioni di configurazione per l'origine personalizzata:

- `sourceName`— Specificate un nome per la fonte. Il nome deve essere un valore unico a livello regionale.
- `eventClasses`— Specificare una o più classi di eventi OCSF per descrivere il tipo di dati che la fonte invierà a Security Lake. Per un elenco delle classi di eventi OCSF supportate come origine in Security Lake, vedere [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\)](#).
- `sourceVersion`— Facoltativamente, specificare un valore per limitare la raccolta dei log a una versione specifica dei dati di origine personalizzati.
- `crawlerConfiguration`— Specificate l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM che avete creato per richiamare il crawler. AWS Glue Per i passaggi dettagliati per creare un ruolo IAM, consulta [Prerequisiti](#) per aggiungere una fonte personalizzata
- `providerIdentity`— Specificare l'AWS identità e l'ID esterno che l'origine utilizzerà per scrivere log ed eventi nel data lake.

L'esempio seguente aggiunge un'origine personalizzata come origine di registro nell'account del provider di log designato nelle regioni designate. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-custom-log-source \  
--source-name EXAMPLE_CUSTOM_SOURCE \  
--event-classes ['DNS_ACTIVITY', 'NETWORK_ACTIVITY'] \  
--configuration crawlerConfiguration={"roleArn=arn:aws:iam::XXX:role/service-role/  
RoleName"}},providerIdentity={"externalId=ExternalId,principal=principal"} \  
--region=["ap-southeast-2"]
```

Mantenere aggiornati i dati di origine personalizzati in AWS Glue

Dopo aver aggiunto una fonte personalizzata in Security Lake, Security Lake crea un AWS Glue crawler. Il crawler si connette all'origine personalizzata, determina le strutture dei dati e popola il AWS Glue Data Catalog con tabelle.

Ti consigliamo di eseguire manualmente il crawler per mantenere aggiornato lo schema sorgente personalizzato e mantenere la funzionalità di interrogazione in Athena e in altri servizi di interrogazione. In particolare, è consigliabile eseguire il crawler se si verifica una delle seguenti modifiche nel set di dati di input per un'origine personalizzata:

- Il set di dati ha una o più nuove colonne di primo livello.
- Il set di dati contiene uno o più nuovi campi in una colonna con un tipo di `struct` dati.

Per istruzioni sull'esecuzione di un crawler, consulta [Scheduling an AWS Glue crawler](#) nella Developer Guide.AWS Glue

Security Lake non può eliminare o aggiornare i crawler esistenti nel tuo account. Se elimini un'origine personalizzata, ti consigliamo di eliminare il crawler associato se prevedi di creare un'origine personalizzata con lo stesso nome in futuro.

Classi di eventi OCSF supportate

Le classi di eventi Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) descrivono il tipo di dati che l'origine personalizzata invierà a Security Lake. L'elenco delle classi di eventi supportate è:

```
public enum OcsfEventClass {
    ACCOUNT_CHANGE,
    API_ACTIVITY,
    APPLICATION_LIFECYCLE,
    AUTHENTICATION,
    AUTHORIZE_SESSION,
    COMPLIANCE_FINDING,
    DATASTORE_ACTIVITY,
    DEVICE_CONFIG_STATE,
    DEVICE_CONFIG_STATE_CHANGE,
    DEVICE_INVENTORY_INFO,
    DHCP_ACTIVITY,
    DNS_ACTIVITY,
    DETECTION_FINDING,
    EMAIL_ACTIVITY,
    EMAIL_FILE_ACTIVITY,
    EMAIL_URL_ACTIVITY,
    ENTITY_MANAGEMENT,
    FILE_HOSTING_ACTIVITY,
    FILE_SYSTEM_ACTIVITY,
    FTP_ACTIVITY,
    GROUP_MANAGEMENT,
    HTTP_ACTIVITY,
    INCIDENT_FINDING,
    KERNEL_ACTIVITY,
    KERNEL_EXTENSION,
    MEMORY_ACTIVITY,
```

```
MODULE_ACTIVITY,  
NETWORK_ACTIVITY,  
NETWORK_FILE_ACTIVITY,  
NTP_ACTIVITY,  
PATCH_STATE,  
PROCESS_ACTIVITY,  
RDP_ACTIVITY,  
REGISTRY_KEY_ACTIVITY,  
REGISTRY_VALUE_ACTIVITY,  
SCHEDULED_JOB_ACTIVITY,  
SCAN_ACTIVITY,  
SECURITY_FINDING,  
SMB_ACTIVITY,  
SSH_ACTIVITY,  
USER_ACCESS,  
USER_INVENTORY,  
VULNERABILITY_FINDING,  
WEB_RESOURCE_ACCESS_ACTIVITY,  
WEB_RESOURCES_ACTIVITY,  
WINDOWS_RESOURCE_ACTIVITY,  
// 1.3 OCSF event classes  
ADMIN_GROUP_QUERY,  
DATA_SECURITY_FINDING,  
EVENT_LOG_ACTIVITY,  
FILE_QUERY,  
FILE_REMEDIATION_ACTIVITY,  
FOLDER_QUERY,  
JOB_QUERY,  
KERNEL_OBJECT_QUERY,  
MODULE_QUERY,  
NETWORK_CONNECTION_QUERY,  
NETWORK_REMEDIATION_ACTIVITY,  
NETWORKS_QUERY,  
PERIPHERAL_DEVICE_QUERY,  
PROCESS_QUERY,  
PROCESS_REMEDIATION_ACTIVITY,  
REMEDIATION_ACTIVITY,  
SERVICE_QUERY,  
SOFTWARE_INVENTORY_INFO,  
TUNNEL_ACTIVITY,  
USER_QUERY,  
USER_SESSION_QUERY,  
// 1.3 OCSF event classes (Win extension)  
PREFETCH_QUERY,
```

```
REGISTRY_KEY_QUERY,  
REGISTRY_VALUE_QUERY,  
WINDOWS_SERVICE_ACTIVITY  
}
```

Eliminazione di una fonte personalizzata da Security Lake

Eliminare una fonte personalizzata per interrompere l'invio di dati dalla sorgente a Security Lake. Quando si rimuove la fonte, Security Lake interrompe la raccolta di dati da tale fonte nelle regioni e negli account specificati e gli abbonati non possono più consumare nuovi dati dalla fonte. Tuttavia, gli abbonati possono comunque utilizzare i dati raccolti da Security Lake dalla fonte prima della rimozione. È possibile utilizzare queste istruzioni solo per rimuovere una fonte personalizzata. Per informazioni sulla rimozione di un file con supporto nativo, consulta [Servizio AWS Raccolta di dati da Servizi AWS Security Lake](#)

Quando si elimina una fonte personalizzata in Security Lake, è necessario disabilitare ogni fonte esterna alla console di Security Lake con la fonte. La mancata disabilitazione di un'integrazione può far sì che le integrazioni di origine continuino a inviare i log in Amazon S3.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>
2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione da cui desideri rimuovere la fonte personalizzata.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Fonti personalizzate.
4. Seleziona la fonte personalizzata che desideri rimuovere.
5. Scegli Annulla registrazione della fonte personalizzata, quindi scegli Elimina per confermare l'azione.

API

Per eliminare una fonte personalizzata a livello di codice, utilizza il [DeleteCustomLogSource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [delete-custom-log-source](#) comando. Utilizzate l'operazione nel Regione AWS punto in cui desiderate eliminare la fonte personalizzata.

Nella richiesta, utilizzate il `sourceName` parametro per specificare il nome dell'origine personalizzata da eliminare. Oppure specifica il nome dell'origine personalizzata e utilizza il

`sourceVersion` parametro per limitare l'ambito dell'eliminazione solo a una versione specifica dei dati dell'origine personalizzata.

L'esempio seguente elimina un'origine di registro personalizzata da Security Lake.

Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake delete-custom-log-source \  
--source-name EXAMPLE_CUSTOM_SOURCE
```

Gestione degli abbonati in Security Lake

Un abbonato ad Amazon Security Lake utilizza i log e gli eventi di Security Lake. Per controllare i costi e aderire alle migliori pratiche di accesso con privilegi minimi, fornisci agli abbonati l'accesso ai dati in base alla fonte. Per ulteriori informazioni sulle origini, consulta [Gestione del codice sorgente in Security Lake](#).

Security Lake supporta due tipi di accesso per gli abbonati:

- **Accesso ai dati** Gli abbonati con accesso ai dati di origine in Amazon Security Lake ricevono una notifica della presenza di nuovi oggetti per l'origine non appena i dati vengono scritti nel bucket S3. Per impostazione predefinita, gli abbonati ricevono notifiche sui nuovi oggetti tramite un endpoint HTTPS da loro fornito. In alternativa, gli abbonati possono ricevere notifiche sui nuovi oggetti eseguendo il polling di una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).
- **Accesso alle query:** gli abbonati con accesso alle query possono interrogare i dati raccolti da Security Lake. Questi abbonati interrogano direttamente le tabelle AWS Lake Formation nel tuo bucket S3 con servizi come Amazon Athena.

Gli abbonati hanno accesso solo ai dati di origine selezionati al momento della Regione AWS creazione dell'abbonato. Per consentire a un abbonato di accedere ai dati di più regioni, puoi specificare la regione in cui creare l'abbonato come regione di rollup e fare in modo che altre regioni forniscano i dati ad essa. Per ulteriori informazioni sulle regioni cumulative e sulle regioni contributrici, consulta [Gestione delle regioni in Security Lake](#)

Important

Il numero massimo di sorgenti che Security Lake consente di aggiungere per abbonato è 10. Potrebbe trattarsi di una combinazione di AWS fonti e fonti personalizzate.

Argomenti

- [Gestione dell'accesso ai dati per gli abbonati a Security Lake](#)
- [Gestione dell'accesso alle query per gli abbonati a Security Lake](#)

Gestione dell'accesso ai dati per gli abbonati a Security Lake

Gli abbonati con accesso ai dati di origine in Amazon Security Lake ricevono una notifica della presenza di nuovi oggetti per l'origine non appena i dati vengono scritti nel bucket S3. Per impostazione predefinita, gli abbonati ricevono notifiche sui nuovi oggetti tramite un endpoint HTTPS da loro fornito. In alternativa, gli abbonati possono ricevere notifiche sui nuovi oggetti eseguendo il polling di una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).

Gli abbonati ricevono una notifica dei nuovi oggetti Amazon S3 per una fonte non appena gli oggetti vengono scritti nel data lake Security Lake. Gli abbonati possono accedere direttamente agli oggetti S3 e ricevere notifiche di nuovi oggetti tramite un endpoint di sottoscrizione o eseguendo il polling di una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Questo tipo di abbonamento è identificato nel parametro dell'API. S3 accessTypes [CreateSubscriber](#)

Argomenti

- [Prerequisiti per creare un abbonato con accesso ai dati in Security Lake](#)
- [Creazione di un abbonato con accesso ai dati in Security Lake](#)
- [Aggiornamento di un abbonato ai dati in Security Lake](#)
- [Rimuovere un abbonato ai dati da Security Lake](#)

Prerequisiti per creare un abbonato con accesso ai dati in Security Lake

È necessario completare i seguenti prerequisiti prima di poter creare un abbonato con accesso ai dati in Security Lake.

Verificare le autorizzazioni

Per verificare le tue autorizzazioni, usa IAM per esaminare le policy IAM allegate alla tua identità IAM. Quindi, confronta le informazioni contenute in tali policy con il seguente elenco di azioni (autorizzazioni) necessarie per notificare agli abbonati quando vengono scritti nuovi dati nel data lake.

È necessaria l'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- iam:CreateRole
- iam>DeleteRolePolicy
- iam:GetRole

- iam:PutRolePolicy
- lakeformation:GrantPermissions
- lakeformation:ListPermissions
- lakeformation:RegisterResource
- lakeformation:RevokePermissions
- ram:GetResourceShareAssociations
- ram:GetResourceShares
- ram:UpdateResourceShare

Oltre all'elenco precedente, è necessaria anche l'autorizzazione per eseguire le seguenti azioni:

- events:CreateApiDestination
- events:CreateConnection
- events:DescribeRule
- events:ListApiDestinations
- events:ListConnections
- events:PutRule
- events:PutTargets
- s3:GetBucketNotification
- s3:PutBucketNotification
- sqs:CreateQueue
- sqs>DeleteQueue
- sqs:GetQueueAttributes
- sqs:GetQueueUrl
- sqs:SetQueueAttributes

Ottieni l'ID esterno dell'abbonato

Per creare un abbonato, oltre all' Account AWS ID dell'abbonato, dovrai anche ottenere il suo ID esterno. L'ID esterno è un identificatore univoco che l'abbonato ti fornisce. Security Lake aggiunge

l'ID esterno al ruolo IAM del sottoscrittore che crea. Si utilizza l'ID esterno quando si crea un abbonato nella console di Security Lake, tramite l'API, oppure. AWS CLI

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un ID esterno IDs, consulta [Come utilizzare un ID esterno per concedere l'accesso alle AWS risorse a una terza parte](#) nella Guida per l'utente IAM.

Important

Se prevedi di utilizzare la console Security Lake per aggiungere un abbonato, puoi saltare il passaggio successivo e procedere con. [Creazione di un abbonato con accesso ai dati in Security Lake](#) La console Security Lake offre un processo semplificato per iniziare e crea tutti i ruoli IAM necessari o utilizza i ruoli esistenti per tuo conto.

Se prevedi di utilizzare l'API Security Lake o di AWS CLI aggiungere un abbonato, continua con il passaggio successivo per creare un ruolo IAM per richiamare EventBridge le destinazioni API.

Crea un ruolo IAM per richiamare le destinazioni EventBridge API (API e AWS CLI-only step)

Se utilizzi Security Lake tramite API oppure AWS CLI crea un ruolo in AWS Identity and Access Management (IAM) che conceda ad Amazon EventBridge le autorizzazioni per richiamare destinazioni API e inviare notifiche di oggetti agli endpoint HTTPS corretti.

Dopo aver creato questo ruolo IAM, avrai bisogno dell'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo per creare il sottoscrittore. Questo ruolo IAM non è necessario se l'abbonato esegue il polling dei dati da una coda di Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) o interroga direttamente i dati da. AWS Lake Formation Per ulteriori informazioni su questo tipo di metodo di accesso ai dati (tipo di accesso), consulta. [Gestione dell'accesso alle query per gli abbonati a Security Lake](#)

Allega la seguente policy al tuo ruolo IAM:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowInvokeApiDestination",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "events:InvokeApiDestination"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:api-destination/
AmazonSecurityLake*/*"
        ]
    }
]
}

```

Allega la seguente policy di fiducia al tuo ruolo IAM per EventBridge consentirti di assumere il ruolo:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowEventBridgeToAssume",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Security Lake crea automaticamente un ruolo IAM che consente al sottoscrittore di leggere i dati dal data lake (o di interrogare gli eventi da una coda Amazon SQS se questo è il metodo di notifica preferito). Questo ruolo è protetto da una policy gestita chiamata [AWS AmazonSecurityLakePermissionsBoundary](#)

Creazione di un abbonato con accesso ai dati in Security Lake

Scegli uno dei seguenti metodi di accesso per creare un abbonato con accesso ai dati nella versione corrente. Regione AWS

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, selezionate la regione in cui desiderate creare l'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.
4. Nella pagina Iscritti, scegli Crea abbonato.
5. Per i dettagli dell'abbonato, inserisci il nome dell'abbonato e una descrizione opzionale.

La regione viene compilata automaticamente come quella attualmente selezionata Regione AWS e non può essere modificata.

6. Per le sorgenti di log ed eventi, scegli quali fonti l'abbonato è autorizzato a utilizzare.
7. Per il metodo di accesso ai dati, scegli S3 per configurare l'accesso ai dati per l'abbonato.
8. [Per le credenziali dell'abbonato, fornisci l'ID dell'abbonato e l'ID esterno. Account AWS](#)
9. (Facoltativo) Per i dettagli sulle notifiche, se desideri che Security Lake crei una coda Amazon SQS che l'abbonato possa controllare per le notifiche degli oggetti, seleziona la coda SQS. Se desideri che Security Lake invii notifiche a un endpoint HTTPS, seleziona EventBridge Endpoint di sottoscrizione.

Se selezioni Subscription endpoint, procedi anche come segue:

- a. Inserisci l'endpoint dell'abbonamento. Alcuni esempi di formati di endpoint validi includono. **http://example.com** Facoltativamente, puoi anche fornire un nome di chiave HTTPS e un valore di chiave HTTPS.
- b. Per Service Access, crea un nuovo ruolo IAM o utilizza un ruolo IAM esistente che EventBridge autorizzi a richiamare le destinazioni API e inviare notifiche sugli oggetti agli endpoint corretti.

Per informazioni sulla creazione di un nuovo ruolo IAM, consulta [Creare un ruolo IAM per richiamare EventBridge](#) le destinazioni API.

10. (Facoltativo) Per i tag, inserisci fino a 50 tag da assegnare al sottoscrittore.

Un tag è un'etichetta che puoi definire e assegnare a determinati tipi di risorse. AWS Ogni tag è composto da una chiave di tag obbligatoria e da un valore di tag facoltativo. I tag possono aiutarti a identificare, classificare e gestire le risorse in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura delle risorse di Security Lake](#).

11. Scegli Create (Crea).

API

Per creare un abbonato con accesso programmatico ai dati, utilizza il [CreateSubscriber](#) funzionamento dell'API Security Lake. [Se stai usando il AWS Command Line Interface \(AWS CLI\), esegui il comando create-subscriber.](#)

Nella richiesta, utilizzate questi parametri per specificare le seguenti impostazioni per l'abbonato:

- `Persources`, specifica ogni fonte a cui desideri che l'abbonato acceda.
- `PersubscriberIdentity`, specifica l'ID dell' AWS account e l'ID esterno che l'abbonato utilizzerà per accedere ai dati di origine.
- `Persubscriber-name`, specificare il nome del sottoscrittore.
- Per `accessTypes`, specificare `S3`.

Esempio 1

L'esempio seguente crea un sottoscrittore con accesso ai dati nella AWS regione corrente per l'identità di sottoscrittore specificata per un'origine. AWS

```
$ aws securitylake create-subscriber \  
--subscriber-identity {"accountID": 1293456789123,"externalId": 123456789012} \  
--sources [{"awsLogSource": {"sourceName": VPC_FLOW, "sourceVersion": 2.0}}] \  
--subscriber-name subscriber name \  
--access-types S3
```

Esempio 2

L'esempio seguente crea un abbonato con accesso ai dati nella AWS regione corrente per l'identità di sottoscrittore specificata per un'origine personalizzata.

```
$ aws securitylake create-subscriber \  
--subscriber-identity {"accountID": 1293456789123,"externalId": 123456789012} \  
--sources [{"customLogSource": {"sourceName": custom-source-name, \  
"sourceVersion": 2.0}}] \  
--subscriber-name subscriber name \  
--access-types S3
```

Gli esempi precedenti sono formattati per Linux, macOS o Unix e utilizzano il carattere di continuazione di riga (\) per migliorare la leggibilità.

(Facoltativo) Dopo aver creato un sottoscrittore, utilizzate l'[CreateSubscriberNotification](#) operazione per specificare come notificare al sottoscrittore quando vengono scritti nuovi dati nel data lake per le fonti a cui desiderate che l'abbonato acceda. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando. [create-subscriber-notification](#)

- Per sovrascrivere il metodo di notifica predefinito (endpoint HTTPS) e creare una coda Amazon SQS, specifica i valori per i parametri. `sqsNotificationConfiguration`
- Se preferisci la notifica con un endpoint HTTPS, specifica i valori per i parametri. `httpsNotificationConfiguration`
- Per il `targetRoleArn` campo, specifica l'ARN del ruolo IAM che hai creato per richiamare EventBridge le destinazioni API.

```
$ aws securitylake create-subscriber-notification \  
--subscriber-id "12345ab8-1a34-1c34-1bd4-12345ab9012" \  
--configuration  
httpsNotificationConfiguration={"targetRoleArn":"arn:aws:iam:XXX:role/service-  
role/RoleName", "endpoint":"https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/  
v1/dataLake"}
```

Per ottenere lo `subscriberID`, utilizza il [ListSubscribers](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando [list-subscriber](#).

```
$ aws securitylake list-subscribers
```

Per modificare successivamente il metodo di notifica (coda Amazon SQS o endpoint HTTPS) per l'abbonato, utilizza l'[UpdateSubscriberNotification](#) operazione o, se utilizzi il, esegui il AWS CLI comando. [update-subscriber-notification](#) Puoi anche modificare il metodo di notifica utilizzando la console Security Lake: seleziona l'abbonato nella pagina Sottoscrittori, quindi scegli Modifica.

Esempio di messaggio di notifica dell'oggetto

L'esempio seguente mostra la notifica degli eventi in formato di struttura JSON per l'[CreateSubscriberNotification](#) operazione.

```
{
  "source": "aws.s3",
  "time": "2021-11-12T00:00:00Z",
  "account": "123456789012",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
  ],
  "detail": {
    "bucket": {
      "name": "amzn-s3-demo-bucket"
    },
    "object": {
      "key": "example-key",
      "size": 5,
      "etag": "b57f9512698f4b09e608f4f2a65852e5"
    },
    "request-id": "N4N7GDK58NMKJ12R",
    "requester": "securitylake.amazonaws.com"
  }
}
```

Aggiornamento di un abbonato ai dati in Security Lake

È possibile aggiornare un abbonato modificando le fonti da cui l'abbonato consuma. Puoi anche assegnare o modificare i tag per un abbonato. Un tag è un'etichetta che puoi definire e assegnare a determinati tipi di AWS risorse, inclusi gli abbonati. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura delle risorse di Security Lake](#).

Scegli uno dei metodi di accesso e segui questi passaggi per definire nuove fonti per un abbonamento esistente.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.
3. Seleziona l'abbonato.
4. Scegli Modifica, quindi esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per aggiornare le fonti per l'abbonato, inserisci le nuove impostazioni nella sezione Registri e fonti di eventi.

- Per assegnare o modificare i tag per l'abbonato, modificali se necessario nella sezione Tag.
5. Al termine, scegli Salva.

API

Per aggiornare le fonti di accesso ai dati per un abbonato in modo programmatico, utilizza il [UpdateSubscriber](#) funzionamento dell'API Security Lake. [Se stai usando il AWS Command Line Interface \(AWS CLI\), esegui il comando update-subscriber.](#) Nella richiesta, utilizzate i `sources` parametri per specificare ogni fonte a cui desiderate che l'abbonato acceda.

```
$ aws securitylake update-subscriber --subscriber-id subscriber ID
```

Per un elenco di abbonati associati a una specifica Account AWS o organizzazione, usa l'[ListSubscribers](#) operazione. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando [list-subscribers](#).

```
$ aws securitylake list-subscribers
```

[Per rivedere le impostazioni correnti per un particolare abbonato, usa l'GetSubscriber operazione.](#) [Esegui il comando get-subscriber.](#) Security Lake restituisce quindi il nome e la descrizione dell'abbonato, l'ID esterno e informazioni aggiuntive. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando [get-subscriber](#).

Per aggiornare il metodo di notifica per un sottoscrittore, utilizzate l'operazione. [UpdateSubscriberNotification](#) Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [update-subscriber-notification](#) comando. Ad esempio, puoi specificare un nuovo endpoint HTTPS per l'abbonato o passare da un endpoint HTTPS a una coda Amazon SQS.

Rimuovere un abbonato ai dati da Security Lake

Se non desideri più che un abbonato utilizzi i dati di Security Lake, puoi rimuovere l'abbonato seguendo questi passaggi.

Console

1. Apri la console di Security Lake all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>

2. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.
3. Seleziona l'abbonato che desideri rimuovere.
4. Scegliere Elimina e confermare l'operazione. Questo eliminerà l'abbonato e tutte le impostazioni di notifica associate.

API

In base allo scenario, esegui una delle seguenti operazioni:

- Per eliminare il sottoscrittore e tutte le impostazioni di notifica associate, utilizza il [DeleteSubscriber](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando [delete-subscriber](#).
- Per mantenere l'abbonato ma interrompere le future notifiche all'abbonato, utilizza il [DeleteSubscriberNotification](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando run the [delete-subscriber-notification](#).

Gestione dell'accesso alle query per gli abbonati a Security Lake

Gli abbonati con accesso alle query possono interrogare i dati raccolti da Security Lake. Questi abbonati interrogano direttamente AWS Lake Formation le tabelle nel tuo bucket S3 con servizi come Amazon Athena. Sebbene il motore di query principale per Security Lake sia Athena, puoi utilizzare anche altri servizi, come [Amazon Redshift Spectrum](#) e Spark SQL, che si integrano con. AWS Glue Data Catalog

Gli abbonati interrogano i dati di origine dalle AWS Lake Formation tabelle del tuo bucket S3 utilizzando servizi come Amazon Athena. Questo tipo di abbonamento è identificato LAKEFORMATION nel accessTypes parametro dell'API. [CreateSubscriber](#)

Note

Questa sezione spiega come concedere l'accesso alle query a un abbonato di terze parti. Per informazioni sull'esecuzione di query sul tuo data lake, consulta. [Passaggio 4: Visualizza e interroga i tuoi dati](#)

Argomenti

- [Prerequisiti per creare un abbonato con accesso alle query in Security Lake](#)

- [Creazione di un abbonato con accesso alle query in Security Lake](#)
- [Modifica di un abbonato con accesso alle query in Security Lake](#)

Prerequisiti per creare un abbonato con accesso alle query in Security Lake

È necessario completare i seguenti prerequisiti prima di poter creare un abbonato con accesso ai dati in Security Lake.

Verificare le autorizzazioni

Prima di creare un abbonato con accesso tramite query, verificate di disporre dell'autorizzazione per eseguire il seguente elenco di azioni.

Per verificare le tue autorizzazioni, usa IAM per esaminare le policy IAM allegate alla tua identità IAM. Quindi, confronta le informazioni contenute in tali policy con il seguente elenco di azioni che devi essere autorizzato a eseguire per creare un abbonato con accesso tramite query.

- `glue:PutResourcePolicy`
- `glue>DeleteResourcePolicy`
- `iam:CreateRole`
- `iam>DeleteRolePolicy`
- `iam:GetRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `lakeformation:GrantPermissions`
- `lakeformation>ListPermissions`
- `lakeformation:RegisterResource`
- `lakeformation:RevokePermissions`
- `ram:GetResourceShareAssociations`
- `ram:GetResourceShares`
- `ram:UpdateResourceShare`

Important

Dopo aver verificato le autorizzazioni:

- Se prevedi di utilizzare la console Security Lake per aggiungere un abbonato con accesso alle query, puoi saltare il passaggio successivo e procedere con. [Concedi le autorizzazioni di amministratore di Lake Formation](#) Security Lake crea tutti i ruoli IAM necessari o utilizza i ruoli esistenti per tuo conto.
- Se prevedi di utilizzare l'API o la CLI di Security Lake per aggiungere un sottoscrittore con accesso alle query, continua con il passaggio successivo per creare un ruolo IAM per interrogare i dati di Security Lake.

Crea un ruolo IAM per interrogare i dati di Security Lake (API e fase solo AWS CLI)

Quando si utilizza l'API Security Lake o AWS CLI si concede l'accesso alle query a un abbonato, è necessario creare un ruolo denominato `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager`. Security Lake utilizza questo ruolo per registrare le AWS Glue partizioni e aggiornare AWS Glue le tabelle. Potresti aver già creato questo ruolo durante la [creazione dei ruoli IAM necessari](#).

Concedi le autorizzazioni di amministratore di Lake Formation

Dovrai anche aggiungere le autorizzazioni di amministratore di Lake Formation al ruolo IAM che usi per accedere alla console di Security Lake e aggiungere abbonati.

Puoi concedere le autorizzazioni di amministratore di Lake Formation per il tuo ruolo seguendo questi passaggi:

1. Apri la console Lake Formation all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lakeformation/>.
2. Accedi come utente amministrativo.
3. Se viene visualizzata la finestra Welcome to Lake Formation, scegli l'utente che hai creato o selezionato nel Passaggio 1, quindi scegli Inizia.
4. Se non vedi la finestra Welcome to Lake Formation, esegui i seguenti passaggi per configurare un Lake Formation Administrator.
 1. Nel pannello di navigazione, in Autorizzazioni, scegli Ruoli e attività amministrative. Nella sezione Amministratori di Data lake, scegli Scegli amministratori.
 2. Nella finestra di dialogo Gestisci gli amministratori del data lake, per gli utenti e i ruoli IAM, scegli il ruolo di amministratore utilizzato per accedere alla console di Security Lake, quindi scegli Salva.

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle autorizzazioni per gli amministratori del data lake, consulta [Create a data lake administrator](#) nella Developer Guide.AWS Lake Formation

Il ruolo IAM deve disporre di SELECT privilegi sul database e sulle tabelle a cui desideri concedere l'accesso a un sottoscrittore. Per istruzioni su come eseguire questa operazione, consulta [Concessione delle autorizzazioni di Data Catalog utilizzando il metodo della risorsa denominata](#) nella Guida per gli sviluppatori.AWS Lake Formation

Creazione di un abbonato con accesso alle query in Security Lake

Scegli il tuo metodo preferito per creare un abbonato con accesso alle query tra quelli correnti. Regione AWS Un sottoscrittore può interrogare i dati solo dai dati in Regione AWS cui è stato creato. Per creare un abbonato, è necessario disporre dell' Account AWS ID e dell'ID esterno dell'abbonato. L'ID esterno è un identificatore univoco che l'abbonato ti fornisce. Per ulteriori informazioni sugli elementi esterni IDs, consulta [Come utilizzare un ID esterno per concedere l'accesso alle AWS risorse a terzi nella Guida per l'utente IAM](#).

Note

Security Lake non supporta la versione 1 di condivisione dei dati tra account di Lake Formation. È necessario aggiornare la condivisione dei dati tra account di Lake Formation alla versione 2 o alla versione 3. Per i passaggi per aggiornare le impostazioni della versione di Cross Account tramite la AWS Lake Formation console o la AWS CLI, consulta [Abilitare la nuova versione](#) nella AWS Lake Formation Developer Guide.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
Accedere all'account amministratore delegato.
2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri creare l'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.
4. Nella pagina Iscritti, scegli Crea sottoscrittore.
5. Per i dettagli dell'abbonato, inserisci il nome dell'abbonato e una descrizione opzionale.

La regione viene compilata automaticamente come quella attualmente selezionata Regione AWS e non può essere modificata.

6. Per le sorgenti di log ed eventi, scegli quali fonti desideri che Security Lake includa quando restituisci i risultati delle query.
7. Per Metodo di accesso ai dati, scegli Lake Formation per creare l'accesso alle query per l'abbonato.
8. [Per le credenziali dell'abbonato, fornisci l' Account AWS ID dell'abbonato e l'ID esterno.](#)
9. (Facoltativo) Per i tag, inserisci fino a 50 tag da assegnare all'abbonato.

Un tag è un'etichetta che puoi definire e assegnare a determinati tipi di risorse. AWS Ogni tag è composto da una chiave di tag obbligatoria e da un valore di tag opzionale. I tag possono aiutarti a identificare, classificare e gestire le risorse in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura delle risorse di Security Lake](#).

10. Scegli Create (Crea).

API

Per creare un abbonato con accesso alle query a livello di codice, utilizza il [CreateSubscriber](#) funzionamento dell'API Security Lake. [Se stai usando il AWS Command Line Interface \(AWS CLI\), esegui il comando create-subscriber.](#)

Nella richiesta, utilizzate questi parametri per specificare le seguenti impostazioni per l'abbonato:

- Per `accessTypes`, specificare LAKEFORMATION.
- Per `sources`, specifica ogni fonte che desideri che Security Lake includa quando restituisce i risultati delle query.
- Per `subscriberIdentity`, specifica l' AWS identità e l'ID esterno utilizzati dal sottoscrittore per interrogare i dati di origine.

L'esempio seguente crea un sottoscrittore con accesso tramite query nella AWS regione corrente per l'identità di sottoscrittore specificata. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-subscriber \  
--subscriber-identity {"accountID": 129345678912,"externalId": 123456789012} \  
--sources [{"awsLogSource": {"sourceName": VPC_FLOW, "sourceVersion": 2.0}}] \  

```

```
--subscriber-name subscriber name \  
--access-types LAKEFORMATION
```

Configurazione della condivisione delle tabelle tra account (fase di sottoscrizione)

Security Lake utilizza la condivisione di tabelle tra account di Lake Formation per supportare l'accesso alle query degli abbonati. Quando si crea un sottoscrittore con accesso alle query nella console, nell'API o nell'API di Security Lake AWS CLI, Security Lake condivide le informazioni sulle tabelle pertinenti di Lake Formation con l'abbonato creando una [condivisione di risorse](#) in AWS Resource Access Manager (AWS RAM).

Quando si apportano determinati tipi di modifiche a un abbonato con accesso tramite query, Security Lake crea una nuova condivisione di risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un abbonato con accesso alle query in Security Lake](#).

L'abbonato deve seguire questi passaggi per consumare i dati dalle tabelle di Lake Formation:

1. Accetta la condivisione di risorse: il sottoscrittore deve accettare la condivisione di risorse che contiene `resourceShareArn` e `resourceShareName` che viene generata quando crei o modifichi il sottoscrittore. Scegli uno dei seguenti metodi di accesso:
 - Per console e AWS CLI, vedi [Accettazione di un invito alla condivisione di risorse da AWS RAM](#).
 - Per l'API, richiama l'[GetResourceShareInvitations](#) API. Filtra per `resourceShareArn` e `resourceShareName` per trovare la condivisione di risorse corretta. Accetta l'invito con l'[AcceptResourceShareInvitation](#) API.

L'invito alla condivisione delle risorse scade tra 12 ore, quindi devi convalidarlo e accettarlo entro 12 ore. Se l'invito scade, continui a vederlo in uno PENDING stato, ma accettandolo non avrai accesso alle risorse condivise. Trascorse più di 12 ore, elimina l'abbonato Lake Formation e ricrea l'abbonato per ricevere un nuovo invito alla condivisione di risorse.

2. Creare un collegamento di risorsa al database condiviso: l'abbonato deve creare un collegamento alla risorsa al database condiviso di Lake Formation AWS Lake Formation (se utilizza la console) o AWS Glue (se utilizza la API/AWS CLI). Questo collegamento alla risorsa indirizza l'account dell'abbonato al database condiviso. Scegliete uno dei seguenti metodi di accesso:
 - Per console e AWS CLI, [vedi Creazione di un collegamento di risorsa a un database Data Catalog condiviso](#), nella Guida per gli AWS Lake Formation sviluppatori.
 - Consigliamo agli abbonati di creare anche un database unico con l'[CreateDatabase](#) API per archiviare le tabelle dei link alle risorse.

3. Interroga le tabelle condivise: servizi come Amazon Athena possono fare riferimento direttamente alle tabelle e i nuovi dati raccolti da Security Lake sono automaticamente disponibili per le query. Le query vengono eseguite presso l'abbonato e i costi sostenuti per esse vengono fatturati all'abbonato. Account AWS Puoi controllare l'accesso in lettura alle risorse nel tuo account Security Lake.

Per ulteriori informazioni sulla concessione delle autorizzazioni su più account, consulta [Condivisione dei dati tra account in Lake Formation](#) nella Developer Guide.AWS Lake Formation

Modifica di un abbonato con accesso alle query in Security Lake

Security Lake supporta la modifica di un abbonato con accesso tramite query. È possibile modificare il nome, la descrizione, l'ID esterno, il principale (Account AWS ID) dell'abbonato e le fonti di registro che l'abbonato è in grado di utilizzare. Scegli il tuo metodo preferito e segui i passaggi per modificare un abbonato con accesso alle query tra quelli correnti. Regione AWS

Note

Security Lake non supporta la versione 1 di condivisione dei dati tra account di Lake Formation. È necessario aggiornare la condivisione dei dati tra account di Lake Formation alla versione 2 o alla versione 3. Per i passaggi per aggiornare le impostazioni della versione di Cross Account tramite la AWS Lake Formation console o la AWS CLI, consulta [Abilitare la nuova versione](#) nella AWS Lake Formation Developer Guide.

Console

In base ai dettagli che desideri modificare, segui i passaggi forniti solo per quell'azione.

Per modificare il nome dell'abbonato

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

Accedere all'account amministratore delegato.

2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri modificare i dettagli dell'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.

4. Nella pagina **Iscritti**, utilizza il pulsante di opzione per selezionare l'abbonato che desideri modificare. Il metodo di accesso ai dati per l'abbonato selezionato deve essere LAKEFORMATION.
5. Scegli **Modifica**.
6. Inserisci il nuovo nome del sottoscrittore e scegli **Salva**.

Per modificare la descrizione dell'abbonato

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

Accedere all'account amministratore delegato.

2. Utilizzando il **Regione AWS** selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri modificare l'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli **Abbonati**.
4. Nella pagina **Iscritti**, utilizza il pulsante di opzione per selezionare l'abbonato che desideri modificare. Il metodo di accesso ai dati per l'abbonato selezionato deve essere LAKEFORMATION.
5. Scegli **Modifica**.
6. Inserisci la nuova descrizione per l'abbonato e scegli **Salva**.

Per modificare un ID esterno

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

Accedere all'account amministratore delegato.

2. Utilizzando il **Regione AWS** selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri modificare i dettagli dell'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli **Abbonati**.
4. Nella pagina **Iscritti**, utilizza il pulsante di opzione per selezionare l'abbonato che desideri modificare. Il metodo di accesso ai dati per l'abbonato selezionato deve essere LAKEFORMATION.
5. Scegli **Modifica**.
6. Inserisci il nuovo ID esterno fornito dall'abbonato e scegli **Salva**.

Il salvataggio del nuovo ID esterno rimuove automaticamente la condivisione di AWS RAM risorse precedente e crea una nuova condivisione di risorse per l'abbonato.

7. Il sottoscrittore deve accettare la nuova condivisione di risorse seguendo il passaggio 1 di. [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#) Assicurati che l'Amazon Resource Name (ARN) visualizzato nei dettagli dell'abbonato sia lo stesso della console Lake Formation. Il collegamento della risorsa alle tabelle condivise rimane invariato, quindi l'abbonato non deve creare un nuovo collegamento alla risorsa.

Per modificare il principale (Account AWS ID)

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

Accedere all'account amministratore delegato.

2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri modificare i dettagli dell'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.
4. Nella pagina Iscritti, utilizza il pulsante di opzione per selezionare l'abbonato che desideri modificare. Il metodo di accesso ai dati per l'abbonato selezionato deve essere LAKEFORMATION.
5. Scegli Modifica.
6. Inserisci il nuovo Account AWS ID dell'abbonato e scegli Salva.

Il salvataggio del nuovo ID account rimuove automaticamente la condivisione di AWS RAM risorse precedente, in modo che il principale precedente non possa utilizzare i registri e le fonti degli eventi. Security Lake crea una nuova condivisione di risorse.

7. Utilizzando le credenziali del nuovo principale, il sottoscrittore deve accettare la nuova condivisione di risorse e creare un collegamento di risorsa alle tabelle condivise. Ciò consente al nuovo principale di accedere alle risorse condivise. Per istruzioni, vedere i passaggi 1 e 2 di seguito [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#). Assicurati che l'ARN visualizzato nei dettagli dell'abbonato sia lo stesso della console Lake Formation.

Per modificare le sorgenti di log ed eventi

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.

Accedere all'account amministratore delegato.

2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri modificare i dettagli dell'abbonato.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Abbonati.
4. Nella pagina Iscritti, utilizza il pulsante di opzione per selezionare l'abbonato che desideri modificare. Il metodo di accesso ai dati per l'abbonato selezionato deve essere LAKEFORMATION.
5. Scegli Modifica.
6. Deseleziona le fonti esistenti o seleziona le fonti che desideri aggiungere. Se deselezionate una fonte, non sono necessarie ulteriori azioni da parte vostra. Se si sceglie di aggiungere una fonte, non viene creato alcun nuovo invito alla condivisione delle risorse. Tuttavia, Security Lake aggiorna le tabelle condivise di Lake Formation in base alle fonti aggiunte. Il sottoscrittore deve creare un collegamento di risorsa alle tabelle condivise aggiornate in modo da poter interrogare i dati di origine. Per istruzioni, consulta la fase 2 di [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#).
7. Scegli Save (Salva).

API

Per modificare un sottoscrittore con accesso alle query a livello di programmazione, utilizza il [UpdateSubscriber](#) funzionamento dell'API Security Lake. [Se stai usando il AWS Command Line Interface \(AWS CLI\), esegui il comando update-subscriber](#). Nella richiesta, utilizzate i parametri supportati per specificare le seguenti impostazioni per l'abbonato:

- `PersubscriberName`, specifica il nome del nuovo abbonato.
- `PersubscriberDescription`, specifica la nuova descrizione.
- `PersubscriberIdentity`, specifica il principale (Account AWS ID) e l'ID esterno che il sottoscrittore utilizzerà per interrogare i dati di origine. È necessario fornire sia l'ID principale che l'ID esterno. Se vuoi mantenere invariato uno di questi valori, inserisci il valore corrente.

- Aggiornamento solo dell'ID esterno: questa azione rimuove la condivisione di AWS RAM risorse precedente e crea una nuova condivisione di risorse per l'abbonato. Il sottoscrittore deve accettare la nuova condivisione di risorse seguendo il passaggio 1 di [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#). Il collegamento della risorsa alle tabelle condivise rimane invariato, quindi il sottoscrittore non deve creare un nuovo collegamento alla risorsa.
- Aggiornamento solo del principale: questa azione rimuove la condivisione di AWS RAM risorse precedente in modo che il principale precedente non possa utilizzare i registri e le fonti degli eventi. Security Lake crea una nuova condivisione di risorse. Utilizzando le credenziali del nuovo principale, il sottoscrittore deve accettare la nuova condivisione di risorse e creare un collegamento di risorsa alle tabelle condivise. Ciò consente al nuovo principale di accedere alle risorse condivise. Per istruzioni, vedere i passaggi 1 e 2 di seguito [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#).

Per aggiornare l'ID esterno e il principale, segui i passaggi 1 e 2 di cui sopra [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#).

- `Persources`, rimuovi le fonti esistenti o specifica le fonti che desideri aggiungere. Se rimuovi una fonte, non sono necessarie ulteriori azioni da parte tua. Se aggiungi una fonte, non viene creato alcun nuovo invito alla condivisione delle risorse. Tuttavia, Security Lake aggiorna le tabelle condivise di Lake Formation in base alle fonti aggiunte. Il sottoscrittore deve creare un collegamento di risorsa alle tabelle condivise aggiornate in modo da poter interrogare i dati di origine. Per istruzioni, consulta la fase 2 di [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#).

Domande su Security Lake

È possibile interrogare i dati archiviati da Security Lake in AWS Lake Formation database e tabelle. Puoi anche creare abbonati di terze parti nella console, nell'API di Security Lake o AWS CLI. Gli abbonati di terze parti possono anche interrogare i dati di Lake Formation dalle fonti specificate.

L'amministratore del data lake Lake Formation deve concedere SELECT le autorizzazioni per i database e le tabelle pertinenti all'identità IAM che interroga i dati. È inoltre necessario creare un sottoscrittore in Security Lake prima di poter interrogare i dati. Per ulteriori informazioni su come creare un sottoscrittore con accesso alle query, vedere. [Gestione dell'accesso alle query per gli abbonati a Security Lake](#)

Interrogazione dei dati con impostazioni di conservazione

Le [impostazioni del ciclo di vita di Amazon S3](#) influiscono sulla durata di conservazione dei dati, che a sua volta influisce sulla distanza percorsa nel tempo in cui è possibile eseguire le query. Se hai configurato impostazioni di conservazione in Security Lake, devi includere un filtro basato sul tempo nelle tue query per garantire che i set di risultati siano limitati ai file di dati che non sono scaduti. Per ulteriori informazioni sulla conservazione dei dati in Security Lake, vedere. [Gestione del ciclo di vita](#)

Gli esempi di query riportati nelle sezioni seguenti includono filtri basati sul tempo, come `eventDay` o `time_dt`, per dimostrare questa best practice.

Argomenti

- [Interrogazioni Security Lake per la versione AWS sorgente 1 \(OCSF 1.0.0-rc.2\)](#)
- [Interrogazioni di Security Lake per la versione AWS sorgente 2 \(OCSF 1.1.0\)](#)

Interrogazioni Security Lake per la versione AWS sorgente 1 (OCSF 1.0.0-rc.2)

La sezione seguente fornisce indicazioni sull'interrogazione dei dati da Security Lake e include alcuni esempi di query per fonti supportate nativamente AWS per la versione di origine 1.AWS Queste query sono progettate per recuperare dati in uno specifico.Regione AWS Questi esempi utilizzano us-east-1 (Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)). Inoltre, le query di esempio utilizzano un LIMIT

25 parametro che restituisce fino a 25 record. È possibile omettere questo parametro o modificarlo in base alle proprie preferenze. Per altri esempi, consulta la directory delle [query GitHub OCSF di Amazon Security Lake](#).

Le seguenti query includono filtri basati sul tempo utilizzati eventDay per garantire che la query rientri nelle impostazioni di conservazione configurate. Per ulteriori informazioni, consulta [Querying data with retention settings](#).

Ad esempio, se i dati più vecchi di 60 giorni sono scaduti, le query devono includere vincoli di tempo per impedire l'accesso ai dati scaduti. Per un periodo di conservazione di 60 giorni, includi la seguente clausola nella tua query:

```
...
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_date - INTERVAL '59' day, '%Y%m%d') AS
  varchar)
      AND cast(date_format(current_date, '%Y%m%d') AS varchar)
...
```

Questa clausola utilizza 59 giorni (anziché 60) per evitare sovrapposizioni di dati o orari tra Amazon S3 e Apache Iceberg.

Tabella dei sorgenti dei log

Quando si interrogano i dati di Security Lake, è necessario includere il nome della tabella Lake Formation in cui risiedono i dati.

```
SELECT *
  FROM
amazon_security_lake_glue_db_<DB_Region>.amazon_security_lake_table_<DB_Region>_SECURITY_LAKE_TABL
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
  LIMIT 25
```

I valori comuni per la tabella delle sorgenti dei log includono quanto segue:

- `cloud_trail_mgmt_1_0`— eventi AWS CloudTrail di gestione
- `lambda_execution_1_0`— eventi CloudTrail relativi ai dati per Lambda

- `s3_data_1_0`— eventi CloudTrail relativi ai dati per S3
- `route53_1_0`— Registri delle query del resolver Amazon Route 53
- `sh_findings_1_0`— AWS Security Hub CSPM— risultati
- `vpc_flow_1_0`— Registri di flusso di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Esempio: tutti i risultati CSPM di Security Hub nella tabella della regione `sh_findings_1_0` us-east-1

```
SELECT *
  FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
  LIMIT 25
```

Regione del database

Quando si interrogano i dati di Security Lake, è necessario includere il nome della regione del database da cui si eseguono le query sui dati. Per un elenco completo delle regioni di database in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta [Amazon Security Lake endpoints](#).

Esempio: elenca AWS CloudTrail l'attività dall'IP di origine

L'esempio seguente elenca tutte le CloudTrail attività dell'IP di origine `192.0.2.1` che sono state registrate dopo `20230301` (1° marzo 2023), nella tabella `cloud_trail_mgmt_1_0` del `us-east-1`DB_Region.

```
SELECT *
  FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1_0
  WHERE eventDay > '20230301' AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
  ORDER BY time desc
  LIMIT 25
```

Data della partizione

Partizionando i dati, è possibile limitare la quantità di dati analizzati da ciascuna query, migliorando così le prestazioni e riducendo i costi. Security Lake implementa il partizionamento tramite, e parametri. eventDay region accountid eventDayle partizioni utilizzano il formato. YYYYMMDD

Questo è un esempio di query che utilizza la eventDay partizione:

```
SELECT *
  FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1
  WHERE eventDay > '20230301'
  AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
  ORDER BY time desc
```

I valori comuni eventDay includono quanto segue:

Eventi verificatisi nell'ultimo anno

```
> cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '1' year, '%Y%m%d%H') as
varchar)
```

Eventi verificatisi nell'ultimo mese

```
> cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '1' month, '%Y%m%d%H')
as varchar)
```

Eventi verificatisi negli ultimi 30 giorni

```
> cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '30' day, '%Y%m%d%H') as
varchar)
```

Eventi verificatisi nelle ultime 12 ore

```
> cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '12' hour, '%Y%m%d%H')
as varchar)
```

Eventi che si sono verificati negli ultimi 5 minuti

```
> cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '5' minute, '%Y%m%d%H')
as varchar)
```

Eventi avvenuti tra 7 e 14 giorni fa

```
BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '14' day, '%Y%m%d
%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7'
day, '%Y%m%d%H') as varchar)
```

Eventi che si verificano a partire da una data specifica

```
>= '20230301'
```

Esempio: elenco di tutte le CloudTrail attività dall'IP **192.0.2.1** di origine a partire dal 1° marzo 2023 o dopo tale data nella tabella **cloud_trail_mgmt_1_0**

```
SELECT *
  FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1_0
 WHERE eventDay >= '20230301'
 AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
 ORDER BY time desc
 LIMIT 25
```

Esempio: elenco di tutte le CloudTrail attività dall'IP di origine **192.0.2.1** negli ultimi 30 giorni nella tabella **cloud_trail_mgmt_1_0**

```
SELECT *
  FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1_0
 WHERE eventDay > cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '30' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
 AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
 ORDER BY time desc
 LIMIT 25
```

Esempio di query Security Lake per i dati CloudTrail

AWS CloudTrail tiene traccia dell'attività degli utenti e dell'utilizzo delle API in Servizi AWS. Gli abbonati possono interrogare CloudTrail i dati per conoscere i seguenti tipi di informazioni:

Ecco alcuni esempi di query di CloudTrail dati per la versione AWS sorgente 1:

Tentativi non autorizzati Servizi AWS negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    time,
    api.service.name,
    api.operation,
    api.response.error,
    api.response.message,
    unmapped['responseElements'],
    cloud.region,
    actor.user.uuid,
    src_endpoint.ip,
    http_request.user_agent
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1
    WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
    AND api.response.error in (
        'Client.UnauthorizedOperation',
        'Client.InvalidPermission.NotFound',
        'Client.OperationNotPermitted',
        'AccessDenied')
ORDER BY time desc
LIMIT 25
```

Elenco di tutte le CloudTrail attività effettuate dall'IP di origine **192.0.2.1** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    api.request.uid,
    time,
    api.service.name,
    api.operation,
    cloud.region,
    actor.user.uuid,
    src_endpoint.ip,
    http_request.user_agent
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1
```

```

WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
AND src_endpoint.ip = '127.0.0.1.'
ORDER BY time desc
LIMIT 25

```

Elenco di tutte le attività IAM negli ultimi 7 giorni

```

SELECT *
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
AND api.service.name = 'iam.amazonaws.com'
ORDER BY time desc
LIMIT 25

```

Istanze in cui la credenziale **AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE** è stata utilizzata negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
actor.user.uid,
actor.user.uuid,
actor.user.account_uid,
cloud.region
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
AND actor.user.credential_uid = 'AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE'
LIMIT 25

```

Elenco dei CloudTrail record non riusciti negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
actor.user.uid,
actor.user.uuid,
actor.user.account_uid,
cloud.region

```

```

FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1
WHERE status='failed' and eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp -
INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp -
INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
ORDER BY time DESC
LIMIT 25

```

Esempi di query Security Lake per i log delle query del resolver Route 53

I log delle query resolver di Amazon Route 53 tengono traccia delle query DNS effettuate dalle risorse all'interno del tuo Amazon VPC. Gli abbonati possono interrogare i log delle query del resolver Route 53 per conoscere i seguenti tipi di informazioni:

Ecco alcuni esempi di query sui log delle query del resolver Route 53 per la versione sorgente 1:AWS

Elenco delle query DNS degli ultimi 7 giorni CloudTrail

```

SELECT
    time,
    src_endpoint.instance_uid,
    src_endpoint.ip,
    src_endpoint.port,
    query.hostname,
    rcode
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_1_0
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
ORDER BY time DESC
LIMIT 25

```

Elenco delle query DNS corrispondenti **s3.amazonaws.com** negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
    time,
    src_endpoint.instance_uid,
    src_endpoint.ip,
    src_endpoint.port,
    query.hostname,

```

```
    rcode,
    answers
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_1_0
WHERE query.hostname LIKE 's3.amazonaws.com.' and eventDay BETWEEN
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
ORDER BY time DESC
LIMIT 25
```

Elenco di query DNS che non sono state risolte negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    time,
    src_endpoint.instance_uid,
    src_endpoint.ip,
    src_endpoint.port,
    query.hostname,
    rcode,
    answers
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_1_0
WHERE cardinality(answers) = 0 and eventDay BETWEEN
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
LIMIT 25
```

Elenco delle query DNS risolte **192.0.2.1** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    time,
    src_endpoint.instance_uid,
    src_endpoint.ip,
    src_endpoint.port,
    query.hostname,
    rcode,
    answer.rdata
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_1_0
CROSS JOIN UNNEST(answers) as st(answer)
WHERE answer.rdata='192.0.2.1' and eventDay BETWEEN
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
```

LIMIT 25

Esempi di query Security Lake per i risultati CSPM di Security Hub

Security Hub CSPM ti offre una visione completa dello stato di sicurezza AWS e ti aiuta a controllare il tuo ambiente rispetto agli standard e alle migliori pratiche del settore della sicurezza. Security Hub CSPM produce risultati per i controlli di sicurezza e riceve risultati da servizi di terze parti.

Ecco alcuni esempi di interrogazioni relative ai risultati CSPM di Security Hub:

Nuovi risultati con gravità maggiore o uguale **MEDIUM** a quella degli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    time,
    finding,
    severity
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0_fi
    WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
    AND severity_id >= 3
    AND state_id = 1
ORDER BY time DESC
LIMIT 25
```

Risultati duplicati negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    finding.uid,
    MAX(time) AS time,
    ARBITRARY(region) AS region,
    ARBITRARY(accountid) AS accountid,
    ARBITRARY(finding) AS finding,
    ARBITRARY(vulnerabilities) AS vulnerabilities
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d
%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H')
as varchar)
GROUP BY finding.uid
LIMIT 25
```

Tutti i risultati non informativi degli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    time,
    finding.title,
    finding,
    severity
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
WHERE severity != 'Informational' and eventDay BETWEEN
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and
cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
LIMIT 25
```

Risultati in cui la risorsa è un bucket Amazon S3 (nessuna limitazione di tempo)

```
SELECT *
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
WHERE any_match(resources, element -> element.type = 'amzn-s3-demo-bucket')
LIMIT 25
```

I risultati ottenuti con un Common Vulnerability Scoring System (CVSS) hanno ottenuto un punteggio superiore a (nessuna limitazione di tempo) **1**

```
SELECT *
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
WHERE any_match(vulnerabilities, element -> element.cve.cvss.base_score > 1.0)
LIMIT 25
```

Risultati che corrispondono a Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) (nessuna limitazione di tempo) **CVE-0000-0000**

```
SELECT *
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
WHERE any_match(vulnerabilities, element -> element.cve.uid = 'CVE-0000-0000')
LIMIT 25
```

Numero di prodotti che hanno inviato risultati dal CSPM di Security Hub negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
    metadata.product.feature.name,
    count(*)
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
    WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
    GROUP BY metadata.product.feature.name
    ORDER BY metadata.product.feature.name DESC
    LIMIT 25

```

Conteggio dei tipi di risorse rilevati negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
    count(*),
    resource.type
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0
    CROSS JOIN UNNEST(resources) as st(resource)
    WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
    GROUP BY resource.type
    LIMIT 25

```

Pacchetti vulnerabili in base ai risultati degli ultimi 7 giorni

```

SELECT
    vulnerability
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0,
    UNNEST(vulnerabilities) as t(vulnerability)
    WHERE vulnerabilities is not null
    LIMIT 25

```

Risultati che sono cambiati negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
    finding.uid,
    finding.created_time,

```

```
finding.first_seen_time,  
finding.last_seen_time,  
finding.modified_time,  
finding.title,  
state  
FROM  
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_1_0  
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m  
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d  
%H') as varchar)  
LIMIT 25
```

Esempi di query Security Lake per Amazon VPC Flow Logs

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) fornisce dettagli sul traffico IP da e verso le interfacce di rete nel tuo VPC.

Ecco alcuni esempi di query di Amazon VPC Flow Logs AWS per la versione sorgente 1:

Traffico specifico Regioni AWS negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *  
FROM  
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0  
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m  
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d  
%H') as varchar)  
AND region in ('us-east-1', 'us-east-2', 'us-west-2')  
LIMIT 25
```

Elenco delle attività dall'IP di origine **192.0.2.1** e dalla porta di origine **22** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *  
FROM  
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0  
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m  
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d  
%H') as varchar)  
AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'  
AND src_endpoint.port = 22  
LIMIT 25
```

Numero di indirizzi IP di destinazione distinti negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  COUNT(DISTINCT dst_endpoint.ip)
  FROM
  amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
  LIMIT 25
```

Traffico proveniente da 198.51.100.0/24 negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
  amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
  AND split_part(src_endpoint.ip, '.', 1)='198'AND split_part(src_endpoint.ip, '.', 2)='51'
  LIMIT 25
```

Tutto il traffico HTTPS negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  dst_endpoint.ip as dst,
  src_endpoint.ip as src,
  traffic.packets
  FROM
  amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
  AND dst_endpoint.port = 443
  GROUP BY
  dst_endpoint.ip,
  traffic.packets,
  src_endpoint.ip
  ORDER BY traffic.packets DESC
  LIMIT 25
```

Ordina per numero di pacchetti per le connessioni destinate alla porta **443** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    traffic.packets,
    dst_endpoint.ip
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
    AND dst_endpoint.port = 443
GROUP BY
    traffic.packets,
    dst_endpoint.ip
ORDER BY traffic.packets DESC
LIMIT 25
```

Tutto il traffico tra IP **192.0.2.1** e **192.0.2.2** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    start_time,
    end_time,
    src_endpoint.interface_uid,
    connection_info.direction,
    src_endpoint.ip,
    dst_endpoint.ip,
    src_endpoint.port,
    dst_endpoint.port,
    traffic.packets,
    traffic.bytes
FROM
    amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d%H') as varchar)
    AND(
        src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
        AND dst_endpoint.ip = '192.0.2.2')
    OR (
        src_endpoint.ip = '192.0.2.2'
        AND dst_endpoint.ip = '192.0.2.1')
ORDER BY start_time ASC
LIMIT 25
```

Tutto il traffico in entrata negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
  amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
  AND connection_info.direction = 'ingress'
  LIMIT 25
```

Tutto il traffico in uscita negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
  amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
  AND connection_info.direction = 'egress'
  LIMIT 25
```

Tutto il traffico rifiutato negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
  amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_1_0
  WHERE eventDay BETWEEN cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '7' day, '%Y%m
%d%H') as varchar) and cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '0' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
  AND type_uid = 400105
  LIMIT 25
```

Interrogazioni di Security Lake per la versione AWS sorgente 2 (OCSF 1.1.0)

La sezione seguente fornisce indicazioni sull'interrogazione dei dati da Security Lake e include alcuni esempi di query per fonti supportate nativamente per la versione sorgente 2 AWS. AWS Queste interrogazioni sono progettate per recuperare dati in un determinato ambiente. Regione AWS Questi

esempi utilizzano us-east-1 (Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)). Inoltre, le query di esempio utilizzano un LIMIT 25 parametro che restituisce fino a 25 record. È possibile omettere questo parametro o modificarlo in base alle proprie preferenze. Per altri esempi, consulta la [directory delle query GitHub OCSF di Amazon Security Lake](#).

Puoi interrogare i dati che Security Lake archivia in AWS Lake Formation database e tabelle. Puoi anche creare abbonati di terze parti nella console, nell'API di Security Lake o AWS CLI. Gli abbonati di terze parti possono anche interrogare i dati di Lake Formation dalle fonti specificate.

L'amministratore del data lake Lake Formation deve concedere SELECT le autorizzazioni per i database e le tabelle pertinenti all'identità IAM che interroga i dati. È inoltre necessario creare un sottoscrittore in Security Lake prima di poter interrogare i dati. Per ulteriori informazioni su come creare un sottoscrittore con accesso alle query, vedere. [Gestione dell'accesso alle query per gli abbonati a Security Lake](#)

Le seguenti query includono filtri basati sul tempo utilizzati eventDay per garantire che la query rientri nelle impostazioni di conservazione configurate. Per ulteriori informazioni, consulta [Querying data with retention settings](#).

Ad esempio, se i dati più vecchi di 60 giorni sono scaduti, le query devono includere vincoli di tempo per impedire l'accesso ai dati scaduti. Per un periodo di conservazione di 60 giorni, includi la seguente clausola nella tua query:

```
...  
WHERE time_dt > DATE_ADD('day', -59, CURRENT_TIMESTAMP)  
...
```

Questa clausola utilizza 59 giorni (anziché 60) per evitare sovrapposizioni di dati o orari tra Amazon S3 e Apache Iceberg.

Tabella dei sorgenti dei log

Quando si interrogano i dati di Security Lake, è necessario includere il nome della tabella Lake Formation in cui risiedono i dati.

```
SELECT *  
FROM  
  "amazon_security_lake_glue_db_DB_Region"."amazon_security_lake_table_DB_Region_SECURITY_LAKE_T  
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
```

```
LIMIT 25
```

I valori comuni per la tabella delle sorgenti dei log includono quanto segue:

- `cloud_trail_mgmt_2_0`— eventi AWS CloudTrail di gestione
- `lambda_execution_2_0`— eventi CloudTrail relativi ai dati per Lambda
- `s3_data_2_0`— eventi CloudTrail relativi ai dati per S3
- `route53_2_0`— Registri delle query del resolver Amazon Route 53
- `sh_findings_2_0`— AWS Security Hub CSPM— risultati
- `vpc_flow_2_0`— Registri di flusso di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
- `eks_audit_2_0`— Registri di controllo di Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- `waf_2_0`— AWS WAF— Registri v2

Esempio: tutti i risultati CSPM di Security Hub nella tabella della regione `sh_findings_2_0` `us-east-1`

```
SELECT *
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0"
  WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
 LIMIT 25
```

Regione del database

Quando si interrogano i dati di Security Lake, è necessario includere il nome della regione del database da cui si eseguono le query sui dati. Per un elenco completo delle regioni di database in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta [Amazon Security Lake endpoints](#).

Esempio: elenca l'attività di Amazon Virtual Private Cloud dall'IP di origine

L'esempio seguente elenca tutte le attività di Amazon VPC dall'IP di origine `192.0.2.1` che sono state registrate dopo `20230301` (1° marzo 2023), nella tabella `vpc_flow_2_0` del `us-west-2` `DB_Region`

```
SELECT *
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
  WHERE time_dt > TIMESTAMP '2023-03-01'
```

```
AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'  
ORDER BY time_dt desc  
LIMIT 25
```

Data della partizione

Partizionando i dati, è possibile limitare la quantità di dati analizzati da ciascuna query, migliorando così le prestazioni e riducendo i costi. Le partizioni funzionano in modo leggermente diverso in Security Lake 2.0 rispetto a Security Lake 1.0. Security Lake ora implementa il partizionamento tramite `time_dt`, e `region accountid` Security Lake 1.0 ha invece implementato il partizionamento tramite `eventDay`, e parametri `region accountid`

L'interrogazione `time_dt` produrrà automaticamente le partizioni di data da S3 e può essere interrogata proprio come qualsiasi campo basato sull'ora in Athena.

Questo è un esempio di query che utilizza la `time_dt` partizione per interrogare i log dopo il 1° marzo 2023:

```
SELECT *  
FROM  
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"  
WHERE time_dt > TIMESTAMP '2023-03-01'  
AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'  
ORDER BY time desc  
LIMIT 25
```

I valori comuni `time_dt` includono quanto segue:

Eventi verificatisi nell'ultimo anno

```
WHERE time_dt > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1' YEAR
```

Eventi verificatisi nell'ultimo mese

```
WHERE time_dt > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1' MONTH
```

Eventi verificatisi negli ultimi 30 giorni

```
WHERE time_dt > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '30' DAY
```

Eventi che si sono verificati nelle ultime 12 ore

```
WHERE time_dt > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '12' HOUR
```

Eventi che si sono verificati negli ultimi 5 minuti

```
WHERE time_dt > CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '5' MINUTE
```

Eventi avvenuti tra 7 e 14 giorni fa

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '14' DAY AND
CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY
```

Eventi che si verificano a partire da una data specifica

```
WHERE time_dt >= TIMESTAMP '2023-03-01'
```

Esempio: elenco di tutte le CloudTrail attività dall'IP **192.0.2.1** di origine a partire dal 1° marzo 2023 o dopo tale data nella tabella **cloud_trail_mgmt_1_0**

```
SELECT *
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1_0
WHERE eventDay >= '20230301'
AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
ORDER BY time desc
LIMIT 25
```

Esempio: elenco di tutte le CloudTrail attività dall'IP di origine **192.0.2.1** negli ultimi 30 giorni nella tabella **cloud_trail_mgmt_1_0**

```
SELECT *
FROM
amazon_security_lake_glue_db_us_east_1.amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgmt_1_0
WHERE eventDay > cast(date_format(current_timestamp - INTERVAL '30' day, '%Y%m%d
%H') as varchar)
AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
ORDER BY time desc
LIMIT 25
```

Interrogazione degli osservabili di Security Lake

Observables è una nuova funzionalità ora disponibile in Security Lake 2.0. L'oggetto osservabile è un elemento pivot che contiene informazioni correlate che si trovano in molti punti dell'evento. L'interrogazione degli osservabili consente agli utenti di ricavare informazioni di sicurezza di alto livello da tutti i loro set di dati.

Interrogando elementi specifici all'interno degli osservabili, puoi limitare i set di dati a cose come nomi utente specifici, risorse UIDs IPs, hash e altre informazioni di tipo IOC

Questa è una query di esempio che utilizza l'array observables per interrogare i log nelle tabelle VPC Flow e Route53 contenenti il valore IP '172.01.02.03'

```
WITH a AS
  (SELECT
    time_dt,
    observable.name,
    observable.value
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0",
    UNNEST(observables) AS t(observable)
  WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
  AND observable.value='172.01.02.03'
  AND observable.name='src_endpoint.ip'),
b as
  (SELECT
    time_dt,
    observable.name,
    observable.value
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_2_0",
    UNNEST(observables) AS t(observable)
  WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
  AND observable.value='172.01.02.03'
  AND observable.name='src_endpoint.ip')
SELECT * FROM a
LEFT JOIN b ON a.value=b.value and a.name=b.name
LIMIT 25
```

Esempi di query Security Lake per i dati CloudTrail

AWS CloudTrail tiene traccia dell'attività degli utenti e dell'utilizzo delle API in Servizi AWS. Gli abbonati possono interrogare CloudTrail i dati per conoscere i seguenti tipi di informazioni:

Ecco alcuni esempi di query relative ai CloudTrail dati per la versione AWS sorgente 2:

Tentativi non autorizzati Servizi AWS negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
```

```
    api.service.name,  
    api.operation,  
    api.response.error,  
    api.response.message,  
    api.response.data,  
    cloud.region,  
    actor.user.uid,  
    src_endpoint.ip,  
    http_request.user_agent  
FROM  
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgm  
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP  
AND api.response.error in (  
    'Client.UnauthorizedOperation',  
    'Client.InvalidPermission.NotFound',  
    'Client.OperationNotPermitted',  
    'AccessDenied')  
ORDER BY time desc  
LIMIT 25
```

Elenco di tutte le CloudTrail attività effettuate dall'IP di origine **192.0.2.1** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT  
    api.request.uid,  
    time_dt,  
    api.service.name,  
    api.operation,  
    cloud.region,  
    actor.user.uid,  
    src_endpoint.ip,  
    http_request.user_agent  
FROM  
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgm  
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP  
AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1.'  
ORDER BY time desc  
LIMIT 25
```

Elenco di tutte le attività IAM negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *  
FROM  
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgm
```

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND api.service.name = 'iam.amazonaws.com'
ORDER BY time desc
LIMIT 25
```

Istanze in cui la credenziale **AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE** è stata utilizzata negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    actor.user.uid,
    actor.user.uid_alt,
    actor.user.account.uid,
    cloud.region
FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgm
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND actor.user.credential_uid = 'AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE'
LIMIT 25
```

Elenco dei CloudTrail record non riusciti negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    actor.user.uid,
    actor.user.uid_alt,
    actor.user.account.uid,
    cloud.region
FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_cloud_trail_mgm
WHERE status='failed' and time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND
CURRENT_TIMESTAMP
ORDER BY time DESC
LIMIT 25
```

Query di esempio per i log delle query del resolver Route 53

I log delle query resolver di Amazon Route 53 tengono traccia delle query DNS effettuate dalle risorse all'interno del tuo Amazon VPC. Gli abbonati possono interrogare i log delle query del resolver Route 53 per conoscere i seguenti tipi di informazioni:

Ecco alcuni esempi di query per i log delle query reesolver di Route 53 per la versione sorgente 2:AWS

Elenco delle query DNS degli ultimi 7 giorni CloudTrail

```
SELECT
  time_dt,
  src_endpoint.instance_uid,
  src_endpoint.ip,
  src_endpoint.port,
  query.hostname,
  rcode
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
ORDER BY time DT DESC
LIMIT 25
```

Elenco delle query DNS corrispondenti **s3.amazonaws.com** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  src_endpoint.instance_uid,
  src_endpoint.ip,
  src_endpoint.port,
  query.hostname,
  rcode,
  answers
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_2_0"
WHERE query.hostname LIKE 's3.amazonaws.com.' and time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP -
  INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
ORDER BY time DT DESC
LIMIT 25
```

Elenco di query DNS che non sono state risolte negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  src_endpoint.instance_uid,
  src_endpoint.ip,
  src_endpoint.port,
  query.hostname,
  rcode,
  answers
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_2_0"
```

```
WHERE cardinality(answers) = 0 and time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY
AND CURRENT_TIMESTAMP
LIMIT 25
```

Elenco delle query DNS risolte **192.0.2.1** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  src_endpoint.instance_uid,
  src_endpoint.ip,
  src_endpoint.port,
  query.hostname,
  rcode,
  answer.rdata
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_route53_2_0",
  UNNEST(answers) as st(answer)
WHERE answer.rdata='192.0.2.1'
AND time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
LIMIT 25
```

Esempi di query Security Lake per i risultati CSPM di Security Hub

Security Hub CSPM ti offre una visione completa dello stato di sicurezza AWS e ti aiuta a controllare il tuo ambiente rispetto agli standard e alle migliori pratiche del settore della sicurezza. Security Hub CSPM produce risultati per i controlli di sicurezza e riceve risultati da servizi di terze parti.

Ecco alcuni esempi di query relative ai risultati CSPM di Security Hub per la versione AWS sorgente 2:

Nuovi risultati con gravità maggiore o uguale **MEDIUM** a quella degli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  finding_info,
  severity_id,
  status
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND severity_id >= 3
AND status = 'New'
```

```
ORDER BY time DESC
LIMIT 25
```

Risultati duplicati negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  finding_info.uid,
  MAX(time_dt) AS time,
  ARBITRARY(region) AS region,
  ARBITRARY(accountid) AS accountid,
  ARBITRARY(finding_info) AS finding,
  ARBITRARY(vulnerabilities) AS vulnerabilities
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
GROUP BY finding_info.uid
LIMIT 25
```

Tutti i risultati non informativi degli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  finding_info.title,
  finding_info,
  severity
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
WHERE severity != 'Informational' and time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7'
  DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
LIMIT 25
```

Risultati in cui la risorsa è un bucket Amazon S3 (nessuna limitazione di tempo)

```
SELECT *
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
WHERE any_match(resources, element -> element.type = 'amzn-s3-demo-bucket')
LIMIT 25
```

I risultati ottenuti con un Common Vulnerability Scoring System (CVSS) hanno ottenuto un punteggio superiore a (nessuna limitazione di tempo) **1**

```

SELECT
  DISTINCT finding_info.uid
  time_dt,
  metadata,
  finding_info,
  vulnerabilities,
  resource
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
UNNEST(vulnerabilities) AS t(vulnerability),
UNNEST(vulnerability.cve.cvss) AS t(cvss)
WHERE cvs.base_score > 1.0
AND vulnerabilities is NOT NULL
LIMIT 25

```

Risultati che corrispondono a Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) (nessuna limitazione di tempo) **CVE-0000-0000**

```

SELECT *
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
WHERE any_match(vulnerabilities, element -> element.cve.uid = 'CVE-0000-0000')
LIMIT 25

```

Numero di prodotti che hanno inviato risultati dal CSPM di Security Hub negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
  metadata.product.name,
  count(*)
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
GROUP BY metadata.product.name
ORDER BY metadata.product.name DESC
LIMIT 25

```

Conteggio dei tipi di risorse rilevati negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
  count(*) AS "Total",
  resource.type

```

```
FROM
```

```
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
```

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
```

```
GROUP BY resource.type
```

```
ORDER BY count(*) DESC
```

```
LIMIT 25
```

Pacchetti vulnerabili in base ai risultati degli ultimi 7 giorni

```
SELECT
```

```
    vulnerabilities
```

```
FROM
```

```
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
```

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
```

```
AND vulnerabilities is NOT NULL
```

```
LIMIT 25
```

Risultati che sono cambiati negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
```

```
    status,
```

```
    finding_info.title,
```

```
    finding_info.created_time_dt,
```

```
    finding_info,
```

```
    finding_info.uid,
```

```
    finding_info.first_seen_time_dt,
```

```
    finding_info.last_seen_time_dt,
```

```
    finding_info.modified_time_dt
```

```
FROM
```

```
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_sh_findings_2_0
```

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
```

```
LIMIT 25
```

Esempi di query Security Lake per Amazon VPC Flow Logs

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) fornisce dettagli sul traffico IP da e verso le interfacce di rete nel tuo VPC.

Ecco alcuni esempi di query per Amazon VPC Flow Logs AWS per la versione sorgente 2:

Traffico specifico Regioni AWS negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
 WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
 AND region in ('us-east-1','us-east-2','us-west-2')
 LIMIT 25
```

Elenco delle attività dall'IP di origine **192.0.2.1** e dalla porta di origine **22** negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
 WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
 AND src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
 AND src_endpoint.port = 22
 LIMIT 25
```

Numero di indirizzi IP di destinazione distinti negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  COUNT(DISTINCT dst_endpoint.ip) AS "Total"
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
 WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
 LIMIT 25
```

Traffico proveniente da 198.51.100.0/24 negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
  FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
 WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
 AND split_part(src_endpoint.ip, '.', 1)='198'AND split_part(src_endpoint.ip, '.', 2)='51'
 LIMIT 25
```

Tutto il traffico HTTPS negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  dst_endpoint.ip as dst,
  src_endpoint.ip as src,
  traffic.packets
```

```

FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND dst_endpoint.port = 443
GROUP BY
  dst_endpoint.ip,
  traffic.packets,
  src_endpoint.ip
ORDER BY traffic.packets DESC
LIMIT 25

```

Ordina per numero di pacchetti per le connessioni destinate alla porta **443** negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
  traffic.packets,
  dst_endpoint.ip
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND dst_endpoint.port = 443
GROUP BY
  traffic.packets,
  dst_endpoint.ip
ORDER BY traffic.packets DESC
LIMIT 25

```

Tutto il traffico tra IP **192.0.2.1** e **192.0.2.2** negli ultimi 7 giorni

```

SELECT
  start_time_dt,
  end_time_dt,
  src_endpoint.interface_uid,
  connection_info.direction,
  src_endpoint.ip,
  dst_endpoint.ip,
  src_endpoint.port,
  dst_endpoint.port,
  traffic.packets,
  traffic.bytes
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND(

```

```
src_endpoint.ip = '192.0.2.1'
AND dst_endpoint.ip = '192.0.2.2')
OR (
src_endpoint.ip = '192.0.2.2'
AND dst_endpoint.ip = '192.0.2.1')
ORDER BY start_time_dt ASC
LIMIT 25
```

Tutto il traffico in entrata negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
FROM
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND connection_info.direction = 'Inbound'
LIMIT 25
```

Tutto il traffico in uscita negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
FROM
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND connection_info.direction = 'Outbound'
LIMIT 25
```

Tutto il traffico rifiutato negli ultimi 7 giorni

```
SELECT *
FROM
"amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_vpc_flow_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND action = 'Denied'
LIMIT 25
```

Esempi di query Security Lake per i log di controllo di Amazon EKS

I log di Amazon EKS tracciano l'attività del piano di controllo fornisce log di audit e diagnostica direttamente dal piano di controllo di Amazon CloudWatch EKS ai log del tuo account. Questi log consentono di semplificare la protezione e l'esecuzione dei cluster. Gli abbonati possono interrogare i log EKS per conoscere i seguenti tipi di informazioni.

Ecco alcuni esempi di query per i log di controllo di Amazon EKS per la versione AWS sorgente 2:

Richieste a un URL specifico negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    time_dt,
    actor.user.name,
    http_request.url.path,
    activity_name
FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_eks_audit_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND activity_name = 'get'
and http_request.url.path = '/apis/coordination.k8s.io/v1/'
LIMIT 25
```

Richieste di aggiornamento provenienti da '10.0.97.167' negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    activity_name,
    time_dt,
    api.request,
    http_request.url.path,
    src_endpoint.ip,
    resources
FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_eks_audit_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND src_endpoint.ip = '10.0.97.167'
AND activity_name = 'Update'
LIMIT 25
```

Richieste e risposte associate alla risorsa 'kube-controller-manager' negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
    activity_name,
    time_dt,
    api.request,
    api.response,
    resource.name
FROM
    "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_eks_audit_2_0",
    UNNEST(resources) AS t(resource)
```

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND resource.name = 'kube-controller-manager'
LIMIT 25
```

Esempi di query Security Lake per i log della AWS WAF versione 2

AWS WAF è un firewall per applicazioni Web che è possibile utilizzare per monitorare le richieste Web inviate dagli utenti finali alle applicazioni e per controllare l'accesso ai contenuti.

Ecco alcuni esempi di query per i log AWS WAF v2 per la versione AWS sorgente 2:

Pubblica richieste da un IP di origine specifico negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  activity_name,
  src_endpoint.ip,
  http_request.url.path,
  http_request.url.hostname,
  http_request.http_method,
  http_request.http_headers
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_waf_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND src_endpoint.ip = '100.123.123.123'
AND activity_name = 'Post'
LIMIT 25
```

Richieste che corrispondevano a un tipo di firewall MANAGED_RULE_GROUP negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  activity_name,
  src_endpoint.ip,
  http_request.url.path,
  http_request.url.hostname,
  http_request.http_method,
  firewall_rule.uid,
  firewall_rule.type,
  firewall_rule.condition,
  firewall_rule.match_location,
  firewall_rule.match_details,
```

```
    firewall_rule.rate_limit
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_waf_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND firewall_rule.type = 'MANAGED_RULE_GROUP'
LIMIT 25
```

Richieste che corrispondevano a un REGEX in una regola del firewall negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  activity_name,
  src_endpoint.ip,
  http_request.url.path,
  http_request.url.hostname,
  http_request.http_method,
  firewall_rule.uid,
  firewall_rule.type,
  firewall_rule.condition,
  firewall_rule.match_location,
  firewall_rule.match_details,
  firewall_rule.rate_limit
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_waf_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND firewall_rule.condition = 'REGEX'
LIMIT 25
```

Richieste di AWS credenziali di accesso negate che hanno attivato la AWS WAF regola negli ultimi 7 giorni

```
SELECT
  time_dt,
  activity_name,
  action,
  src_endpoint.ip,
  http_request.url.path,
  http_request.url.hostname,
  http_request.http_method,
  firewall_rule.uid,
  firewall_rule.type
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_waf_2_0"
```

```
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY AND CURRENT_TIMESTAMP
AND http_request.url.path = '/.aws/credentials'
AND action = 'Denied'
LIMIT 25
```

Ricevi richieste di AWS credenziali, raggruppate per Paese negli ultimi 7 giorni

```
SELECT count(*) as Total,
       src_endpoint.location.country AS Country,
       activity_name,
       action,
       src_endpoint.ip,
       http_request.url.path,
       http_request.url.hostname,
       http_request.http_method
FROM
  "amazon_security_lake_glue_db_us_east_1"."amazon_security_lake_table_us_east_1_waf_2_0"
WHERE time_dt BETWEEN CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '7' DAY
      AND CURRENT_TIMESTAMP
      AND activity_name = 'Get'
      AND http_request.url.path = '/.aws/credentials'
GROUP BY src_endpoint.location.country,
         activity_name,
         action,
         src_endpoint.ip,
         http_request.url.path,
         http_request.url.hostname,
         http_request.http_method
```

Gestione del ciclo di vita in Security Lake

Puoi personalizzare Security Lake per archiviare i dati nella tua cartella preferita Regioni AWS per il periodo di tempo che preferisci. La gestione del ciclo di vita può aiutarti a rispettare diversi requisiti di conformità.

Gestione della conservazione

Per gestire i dati in modo che vengano archiviati a costi contenuti, puoi configurare la conservazione dei dati utilizzando le impostazioni del ciclo di vita in Security Lake. Queste impostazioni di conservazione ti aiutano a specificare la tua [classe di storage Amazon S3](#) preferita e il periodo di tempo in cui gli oggetti Amazon S3 devono rimanere in quella classe di storage prima che scadano la transizione a una classe di storage diversa.

Warning

Consigliamo di gestire le impostazioni di conservazione tramite la console, l'API o la CLI di Security Lake. Questo perché la modifica delle impostazioni del ciclo di vita di Amazon S3 direttamente nel servizio Amazon S3 può potenzialmente eliminare i metadati e impedire l'accesso ai dati.

Considerazioni importanti per le impostazioni di conservazione in Security Lake

Esamina le seguenti considerazioni sulla gestione della conservazione dei dati in Security Lake:

- Security Lake non supporta [Amazon S3 Object Lock](#). Quando vengono creati i bucket di data lake, S3 Object Lock è disabilitato per impostazione predefinita. L'abilitazione di S3 Object Lock con la modalità di conservazione predefinita interrompe la consegna dei dati di registro normalizzati al data lake.
- La classe di storage predefinita di Amazon S3 è S3 Standard. Se non configuri le impostazioni di conservazione, Security Lake utilizza le impostazioni predefinite per una configurazione del ciclo di vita di Amazon S3: archivia i dati a tempo indeterminato utilizzando la classe di storage S3 Standard.

- In Security Lake, si specificano le impostazioni di conservazione a livello di regione. Ad esempio, è possibile configurare tutti gli oggetti S3 in modo specifico Regione AWS per la transizione alla classe di storage S3 Standard-IA 30 giorni dopo la loro scrittura nel data lake.
- Sebbene le impostazioni di conservazione vengano applicate solo ai dati archiviati nel bucket S3, i metadati di Apache Iceberg sono esclusi dalla politica di conservazione.

Configurazione delle impostazioni di conservazione quando si abilita Security Lake

Segui queste istruzioni per configurare le impostazioni di conservazione per una o più regioni durante l'onboarding su Security Lake.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>
2. Quando raggiungi la Fase 2: Definisci l'obiettivo del flusso di lavoro di onboarding, scegli Aggiungi transizione in Seleziona classi di archiviazione. Quindi scegli la classe di storage Amazon S3 a cui desideri trasferire gli oggetti S3. (La classe di storage predefinita non in elenco è S3 Standard.) Specificate anche un periodo di conservazione (in giorni) per quella classe di archiviazione. Per trasferire gli oggetti in un'altra classe di archiviazione dopo tale periodo, scegli Aggiungi transizione e inserisci le impostazioni per la classe di archiviazione e il periodo di conservazione successivi.
3. Per specificare quando vuoi che gli oggetti S3 scadano, scegli Aggiungi transizione. Quindi, per la classe di archiviazione, scegli Scadenza. Per il periodo di conservazione, inserisci il numero totale di giorni in cui desideri archiviare gli oggetti in Amazon S3, utilizzando qualsiasi classe di storage, dopo la creazione degli oggetti. Al termine di questo periodo di tempo, gli oggetti scadono e Amazon S3 li elimina.
4. Al termine, selezionare Next (Avanti).

Le modifiche verranno applicate a tutte le regioni in cui hai abilitato Security Lake durante le precedenti fasi di onboarding.

API

Per configurare le impostazioni di conservazione in modo programmatico durante l'onboarding su Security Lake, utilizza il [CreateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando,

esegui il comando AWS CLI. [create-data-lake](#) Specificate le impostazioni di conservazione desiderate nei `lifecycleConfiguration` parametri come segue:

- Per `transitions`, specifica il numero totale di giorni (days) in cui desideri archiviare gli oggetti S3 in una particolare classe `storageClass` di storage Amazon S3 ().
- Per `expiration`, specifica il numero totale di giorni in cui desideri archiviare gli oggetti in Amazon S3, utilizzando qualsiasi classe di storage, dopo la creazione degli oggetti. Al termine di questo periodo di tempo, gli oggetti scadono e Amazon S3 li elimina.

Security Lake applica le impostazioni alla regione specificata nel `region` campo dell'oggetto. `configurations`

Ad esempio, il comando seguente abilita Security Lake nella `us-east-1` regione. In questa regione, gli oggetti scadono dopo 365 giorni e gli oggetti passano alla classe di storage `ONEZONE_IA` S3 dopo 60 giorni. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-data-lake \
--configurations '[{"encryptionConfiguration":
{"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration":
{"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}]' \
--meta-store-manager-role-arn "arn:aws:securitylake:ap-
northeast-2:123456789012:data-lake/default"
```

Aggiornamento delle impostazioni di conservazione

Segui queste istruzioni per aggiornare le impostazioni di conservazione per una o più regioni dopo aver abilitato Security Lake.

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Regioni
3. Seleziona una regione, quindi scegli Modifica.
4. Nella sezione Seleziona le classi di archiviazione, inserisci le impostazioni desiderate. Per la classe di storage, scegli la classe di storage Amazon S3 a cui vuoi trasferire gli

oggetti S3. (La classe di storage predefinita non in elenco è S3 Standard.) Per il periodo di conservazione, inserisci il numero di giorni in cui desideri archiviare gli oggetti in quella classe di archiviazione. È possibile specificare più transizioni.

Per specificare anche quando vuoi che gli oggetti S3 scadano, scegli Scadenza per la classe di archiviazione. Quindi, per il periodo di conservazione, inserisci il numero totale di giorni in cui desideri archiviare gli oggetti in Amazon S3, utilizzando qualsiasi classe di storage, dopo la creazione degli oggetti. Al termine di questo periodo di tempo, gli oggetti scadono e Amazon S3 li elimina.

5. Al termine, scegli Salva.

API

Per aggiornare le impostazioni di conservazione a livello di codice, utilizza il [UpdateDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando. [update-data-lake](#) Nella richiesta, usa il `lifecycleConfiguration` parametro per specificare le nuove impostazioni:

- Per modificare le impostazioni di transizione, utilizza i `transitions` parametri per specificare ogni nuovo periodo di tempo in giorni (`days`) in cui desideri archiviare gli oggetti S3 in una particolare classe `storageClass` di storage Amazon S3 (`.`).
- Per modificare il periodo di conservazione complessivo, utilizza il `expiration` parametro per specificare il numero totale di giorni in cui desideri archiviare gli oggetti S3, utilizzando qualsiasi classe di storage, dopo la creazione degli oggetti. Al termine di questo periodo di conservazione, gli oggetti scadono e Amazon S3 li elimina.

Security Lake applica le impostazioni alla regione specificata nel `region` campo dell'oggetto. `configurations`

L'`UpdateDataLake` operazione dell'API Security Lake funziona come un'operazione di «upsert» che esegue un inserimento se l'elemento o il record specificato non esiste o come aggiornamento se esiste già. Security Lake archivia in modo sicuro i dati archiviati utilizzando AWS soluzioni di crittografia.

L'omissione della chiave `encryptionConfiguration` da una regione inclusa in una chiamata di aggiornamento che attualmente utilizza KMS lascerà invariata la chiave KMS di quella regione, ma specificando una chiave si ripristinerà la chiave nella stessa regione.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente aggiorna le impostazioni di scadenza dei dati e le impostazioni di transizione di archiviazione per la regione. `us-east-1` In questa regione, gli oggetti scadono dopo 500 giorni e gli oggetti passano alla classe di storage `ONEZONE_IA` S3 dopo 30 giorni. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake update-data-lake \  
--configurations '[{"encryptionConfiguration":  
  {"kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY", "region": "us-east-1", "lifecycleConfiguration":  
    {"expiration": {"days": 500}, "transitions":  
      [{"days": 30, "storageClass": "ONEZONE_IA"}]}]'] \  
--meta-store-manager-role-arn "arn:aws:securitylake:ap-  
northeast-2:123456789012:data-lake/default"
```

Regioni di rollup

Una regione cumulativa consolida i dati di una o più regioni contributori. Questo può aiutarti a rispettare i requisiti regionali di conformità dei dati.

Per istruzioni sulla configurazione delle regioni di rollup, consulta. [Configurazione delle regioni di rollup in Security Lake](#)

Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) in Security Lake

Che cos'è OCSF?

L'[Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\)](#) è uno sforzo collaborativo AWS e open source di partner leader nel settore della sicurezza informatica. OCSF fornisce uno schema standard per gli eventi di sicurezza più comuni, definisce i criteri di controllo delle versioni per facilitare l'evoluzione dello schema e include un processo di autogoverno per produttori e consumatori di registri di sicurezza. Il codice sorgente pubblico per OCSF è ospitato su [GitHub](#).

Security Lake converte automaticamente i log e gli eventi che provengono dallo schema supportato nativamente Servizi AWS allo schema OCSF. Dopo la conversione in OCSF, Security Lake archivia i dati in un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (un bucket per) nel tuo.Regione AWSAccount AWS I log e gli eventi scritti su Security Lake da fonti personalizzate devono rispettare lo schema OCSF e il formato Apache Parquet. Gli abbonati possono trattare i log e gli eventi come record Parquet generici o applicare la classe di eventi dello schema OCSF per interpretare più accuratamente le informazioni contenute in un record.

Classi di eventi OCSF

I log e gli eventi di una determinata [origine](#) di Security Lake corrispondono a una classe di eventi specifica definita in OCSF. [L'attività DNS, l'attività SSH e l'autenticazione sono esempi di classi di eventi in OCSF.](#) È possibile specificare a quale classe di eventi corrisponde una particolare fonte.

Identificazione della fonte OCSF

OCSF utilizza una varietà di campi per aiutarti a determinare da dove ha avuto origine uno specifico set di log o eventi. Questi sono i valori dei campi pertinenti Servizi AWS che sono supportati nativamente come sorgenti in Security Lake.

The OCSF source identification for AWS log sources (Version 1) are listed in the following table.

Origine	metadata. product.name	metadata. product.v endor_name	metadata. product.f eature.name	nome_classe	metadati. versione
CloudTrail I Eventi relativi ai dati Lambda	CloudTrail	AWS	Data	API Activity	1.0.0-rc. 2
CloudTrail I Eventi di gestione	CloudTrail	AWS	Managemen t	API Activity, Authentic ation o Account Change	1.0.0-rc. 2
CloudTrail Eventi relativi ai dati S3	CloudTrail	AWS	Data	API Activity	1.0.0-rc. 2
Route 53	Route 53	AWS	Resolver Query Logs	DNS Activity	1.0.0-rc. 2
Security Hub CSPM	Security Hub CSPM	AWS	Corrispon de al valore CSPM ProductNa me di Security Hub	Security Finding	1.0.0-rc. 2
Log di flusso VPC	Amazon VPC	AWS	Flowlogs	Network Activity	1.0.0-rc. 2

The OCSF source identification for AWS log sources (Version 2) are listed in the following table.

Origine	metadata. product.name	metadata. product.v endor_name	metadata. product.f eature.name	nome_classe	metadati. versione
CloudTrail I Eventi relativi ai dati Lambda	CloudTrail	AWS	Data	API Activity	1.1.0
CloudTrail I Eventi di gestione	CloudTrail	AWS	Managemen t	API Activity, Authentic ation o Account Change	1.1.0
CloudTrail Eventi relativi ai dati S3	CloudTrail	AWS	Data	API Activity	1.1.0
Route 53	Route 53	AWS	Resolver Query Logs	DNS Activity	1.1.0
Security Hub CSPM	Corrispon de al AWS valore del Security Finding Format (ASFF) ProductName	Corrisponde al valore del AWS Security Finding Format (ASFF) CompanyName	Corrisponde featureName al valore di ASFF ProductFi elds	Vulnerabi lity Finding, Complianc e Finding, or Detection Finding	1.1.0
Log di flusso VPC	Amazon VPC	AWS	Flowlogs	Network Activity	1.1.0

Origine	metadata. product.name	metadata. product.v endor_name	metadata. product.f eature.name	nome_classe	metadati. versione
Registri di controllo EKS	Amazon EKS	AWS	Elastic Kubernetes Service	API Activity	1.1.0
AWS WAF Registri v2	AWS WAF	AWS	–	HTTP Activity	1.1.0

Integrazioni con Security Lake

Amazon Security Lake si integra con altri prodotti Servizi AWS e di terze parti. Le integrazioni possono inviare dati a Security Lake come fonte o consumare dati in Security Lake come abbonato. I seguenti argomenti spiegano quali prodotti Servizi AWS e quelli di terze parti si integrano con Security Lake.

Argomenti

- [Servizio AWS integrazioni con Security Lake](#)
- [Integrazioni di terze parti con Security Lake](#)

Servizio AWS integrazioni con Security Lake

Amazon Security Lake si integra con altri Servizi AWS. Un servizio può funzionare come integrazione del codice sorgente, integrazione degli abbonati o entrambe le opzioni.

Le integrazioni di origine hanno le seguenti proprietà:

- Invia dati a Security Lake
- I dati arrivano nello [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#) schema
- I dati arrivano in formato Apache Parquet

Le integrazioni degli abbonati possono accedere ai dati di Security Lake in uno dei seguenti modi:

- Leggi i dati di origine da Security Lake tramite un endpoint HTTPS
- Leggi i dati di origine da Security Lake tramite Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Interrogando direttamente i dati di origine utilizzando AWS Lake Formation

La tabella seguente fornisce un elenco di Servizio AWS integrazioni supportate da Security Lake.

Servizio AWS	Tipo di integrazione	Description	Come funziona l'integrazione
Amazon Bedrock	Abbonato	Genera informazioni basate sull'integrazione	Integrazione con Amazon Bedrock

Servizio AWS	Tipo di integrazione	Description	Come funziona l'integrazione
		Intelligenza artificiale per analizzare i dati di Security Lake.	
Amazon Detective	Abbonato	Analizza, analizza e identifica rapidamente la causa principale dei risultati di sicurezza o delle attività sospette interrogando Security Lake.	Integrazione con Amazon Detective
OpenSearch Servizio Amazon	Abbonato	Genera informazioni sulla sicurezza dai dati di Security Lake utilizzando OpenSearch Service Ingestion.	Integrazione con Amazon OpenSearch Service
Pipeline OpenSearch di ingestione di Amazon Service	Sottoscrittore, fonte	Trasmetti log, metriche e dati di traccia su OpenSearch Service and Security Lake.	Integrazione della pipeline di Amazon OpenSearch Service Ingestion
OpenSearch Servizio Amazon Zero-ETL	Abbonato (Query)	Interroga i dati in Security Lake con Zero-ETL.	Integrazione OpenSearch di query dirette Zero-ETL con Amazon Service
Rapido	Abbonato	Visualizza, esplora e interpreta i log in Security Lake con Quick.	Integrazione rapida

Servizio AWS	Tipo di integrazione	Description	Come funziona l'integrazione
Amazon SageMaker AI	Abbonato	Genera informazioni basate sull'intelligenza artificiale per analizzare i dati di Security Lake.	Integrazione con Amazon SageMaker AI
AWS AppFabric	Origine	Inserisce e normalizza i log delle applicazioni SaaS (Software as a Service) nel formato standard di Security Lake.	Integrazione di AWS AppFabric
AWS Security Hub CSPM	Origine	Centralizza e archivia i risultati di sicurezza da Security Hub CSPM nel formato standard Security Lake.	AWS Security Hub CSPM integrazione

Integrazione con Amazon Bedrock

[Amazon Bedrock](#) è un servizio completamente gestito che rende disponibili per l'uso modelli di base ad alte prestazioni (FMs) delle principali startup di intelligenza artificiale e di Amazon tramite un'API unificata. Con l'esperienza serverless di Amazon Bedrock, puoi iniziare rapidamente, personalizzare privatamente i modelli di base con i tuoi dati e integrarli e distribuirli in modo semplice e sicuro nelle tue applicazioni utilizzando AWS strumenti senza dover gestire alcuna infrastruttura.

IA generativa

Puoi utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale generativa di Amazon Bedrock e l'input in linguaggio naturale di SageMaker AI Studio per analizzare i dati in Security Lake e lavorare per ridurre i rischi della tua organizzazione e aumentare il tuo livello di sicurezza. Puoi ridurre il tempo necessario per condurre un'indagine identificando automaticamente le fonti di dati appropriate,

generando e richiamando query SQL e visualizzando i dati dell'indagine. Per maggiori dettagli, consulta [Generare approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per Amazon Security Lake utilizzando Amazon SageMaker AI Studio e Amazon Bedrock](#).

Integrazione con Amazon Detective

Tipo di integrazione: abbonato

[Amazon Detective](#) consente di analizzare, esaminare e identificare rapidamente la causa principale degli esiti di sicurezza o delle attività sospette. Detective raccoglie automaticamente i dati di log dalle tue risorse AWS. Utilizza quindi il machine learning, l'analisi statistica e la teoria dei grafi per generare visualizzazioni che consentono di condurre indagini sulla sicurezza più rapide ed efficaci. Le aggregazioni di dati, i riepiloghi e il contesto predefiniti di Detective facilitano e velocizzano l'analisi e la determinazione della natura e dell'estensione dei possibili problemi di sicurezza.

Quando integri Security Lake e Detective, puoi interrogare i dati di registro non elaborati archiviati da Security Lake da Detective. Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione con Amazon Security Lake](#).

Integrazione con Amazon OpenSearch Service

Tipo di integrazione: abbonato

[Amazon OpenSearch Service](#) è un servizio gestito che semplifica la distribuzione, la gestione e la scalabilità dei cluster OpenSearch di servizi in Cloud AWS. Utilizzando OpenSearch Service Ingestion per inserire dati nel tuo cluster di OpenSearch servizi, puoi ricavare informazioni più rapidamente per indagini di sicurezza urgenti. Potete rispondere rapidamente agli incidenti di sicurezza, aiutandovi a proteggere i dati e i sistemi aziendali critici.

OpenSearch Dashboard dei servizi

Dopo aver integrato OpenSearch Service con Security Lake, è possibile configurare Security Lake per inviare dati di sicurezza da diverse fonti a OpenSearch Service tramite OpenSearch Service Ingestion senza server. Per ulteriori informazioni su come configurare OpenSearch Service Ingestion per elaborare i dati di sicurezza, consulta [Generare informazioni sulla sicurezza dai dati di Amazon Security Lake utilizzando Amazon OpenSearch Service Ingestion](#).

After OpenSearch Service Ingestion inizia a scrivere i tuoi dati nel tuo dominio Service. OpenSearch Per visualizzare i dati utilizzando i dashboard predefiniti, accedi ai dashboard e scegli uno dei dashboard installati.

Integrazione con la pipeline OpenSearch di Amazon Service Ingestion

Tipo di integrazione: abbonato, fonte

Amazon OpenSearch Service Ingestion è un raccoglitore di dati senza server completamente gestito che trasmette log, metriche e dati di traccia a Security Lake. OpenSearch

Invia dati a Security Lake utilizzando la pipeline di Ingestion OpenSearch

Puoi utilizzare un plug-in sink Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) OpenSearch in Ingestion per inviare dati da qualsiasi fonte supportata a Security Lake. Security Lake centralizza automaticamente i dati di sicurezza provenienti da AWS ambienti, ambienti locali e provider SaaS in un data lake appositamente progettato. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di una pipeline di OpenSearch ingestione con Amazon Security Lake come sink](#).

Invia dati da Security Lake a Using Ingestion OpenSearch pipeline OpenSearch

Puoi utilizzare un plug-in sorgente Amazon S3 per inserire dati nella tua OpenSearch pipeline di Ingestion. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di una OpenSearch pipeline di importazione con Amazon Security Lake come fonte](#).

Integrazione con la query diretta Zero-ETL di Amazon OpenSearch Service

Tipo di integrazione: Subscriber (Query)

Puoi utilizzare OpenSearch Service Direct Query per analizzare i dati in Amazon Security Lake. OpenSearch Il servizio offre un'integrazione zero-ETL per interrogare direttamente i dati in Security Lake utilizzando OpenSearch SQL o OpenSearch Piped Processing Language (PPL) senza dover creare pipeline di ingestione o passare da uno strumento di analisi all'altro. Questo approccio elimina la necessità di spostare o duplicare i dati e consente di analizzare i dati dove si trovano utilizzando l'esperienza Discover in Service Dashboards. OpenSearch Se desideri passare dall'esecuzione di query sui dati inattivi al monitoraggio attivo con dashboard, puoi creare viste indicizzate sui risultati delle query e inserirli in un indice di servizio. OpenSearch Per ulteriori informazioni sulle query dirette, consulta [Working with direct query](#) nell'Amazon OpenSearch Service Developer Guide.

OpenSearch Il servizio utilizza una raccolta OpenSearch Serverless per interrogare direttamente i dati in Security Lake e archiviare le visualizzazioni indicizzate. A tale scopo, si crea un'origine dati che consenta di utilizzare funzionalità OpenSearch zero-ETL sui dati di Security Lake. Quando si crea un'origine dati, è possibile cercare, ottenere informazioni e analizzare direttamente i dati archiviati

in Security Lake. È possibile accelerare le prestazioni delle query e utilizzare OpenSearch analisi avanzate su determinati set di dati di Security Lake utilizzando l'indicizzazione su richiesta.

- Per informazioni dettagliate sulla creazione dell'integrazione dell'origine dati del OpenSearch servizio, consulta [Creating an Amazon Security Lake data source integration](#) nella Amazon OpenSearch Service Developer Guide.
- Per i dettagli sulla configurazione dell'origine dati Security Lake in OpenSearch Service, consulta [Configuring a Security Lake data source in OpenSearch Service Dashboards nella Amazon OpenSearch Service](#) Developer Guide.

Per ulteriori informazioni sull'uso di OpenSearch Service with Security Lake, utilizza le seguenti risorse.

- [Presentazione dell'integrazione tra Amazon OpenSearch Service e Amazon Security Lake per semplificare l'analisi della sicurezza](#)
- [Introduzione a Zero-ETL on Service OpenSearch con Amazon Security Lake](#)

[Introduzione a Zero-ETL on Service OpenSearch con Amazon Security Lake](#)

Integrazione con Amazon Quick

Tipo di integrazione: abbonato

[Amazon Quick](#) è un servizio di business intelligence (BI) su scala cloud che puoi utilizzare per fornire easy-to-understand informazioni alle persone con cui lavori, ovunque si trovino. Si connette rapidamente ai tuoi dati nel cloud e combina dati provenienti da molte fonti diverse. Quick offre ai decisori l'opportunità di esplorare e interpretare le informazioni in un ambiente visivo interattivo. Hanno accesso sicuro ai pannelli di controllo da qualsiasi dispositivo sulla rete e dai dispositivi mobili.

Dashboard rapido

Per visualizzare i dati di Amazon Security Lake in Quick, creare gli AWS oggetti richiesti e distribuire fonti di dati di base, set di dati, analisi, dashboard e gruppi di utenti su Quick rispetto a Security Lake. Per istruzioni dettagliate, consulta [Integrazione con Amazon Quick](#).

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei dati di Security Lake con Quick, consulta le seguenti risorse.

[Visualizzazione dei dati di Security Lake con Quick: 2024 Quick learning series](#)

[Rendi operativi i log AWS WAF Web ACL con Security Lake](#)

Integrazione con Amazon SageMaker AI

Tipo di integrazione: abbonato

[Amazon SageMaker AI](#) è un servizio di machine learning (ML) completamente gestito. Con Security Lake, data scientist e sviluppatori possono creare, addestrare e implementare modelli ML in modo rapido e sicuro in un ambiente ospitato pronto per la produzione. Fornisce un'esperienza di interfaccia utente per l'esecuzione di flussi di lavoro ML che rende disponibili gli strumenti SageMaker AI ML in più ambienti di sviluppo integrati (). IDEs

SageMaker Approfondimenti sull'IA

Puoi generare approfondimenti sull'apprendimento automatico per Security Lake utilizzando SageMaker AI Studio. Questo Studio è un ambiente di sviluppo integrato sul Web (IDE) per l'apprendimento automatico che fornisce strumenti ai data scientist per preparare, creare, addestrare e implementare modelli di apprendimento automatico. Con questa soluzione, è possibile implementare rapidamente un set base di notebook Python incentrati [AWS Security Hub CSPM](#) sui risultati di Security Lake, che può anche essere ampliato per incorporare AWS altre fonti o fonti di dati personalizzate in Security Lake. Per maggiori dettagli, consulta [Generare informazioni sull'apprendimento automatico per i dati di Amazon Security Lake utilizzando Amazon SageMaker AI](#).

Integrazione con AWS AppFabric

Tipo di integrazione: fonte

[AWS AppFabric](#) è un servizio senza codice che collega le applicazioni SaaS (Software as a Service) in tutta l'organizzazione, quindi le applicazioni IT e di sicurezza utilizzano uno schema standard e un repository centrale.

In che modo Security Lake riceve i risultati AppFabric

Puoi inviare i dati dei log di AppFabric controllo a Security Lake selezionando Amazon Kinesis Data Firehose come destinazione e configurando Kinesis Data Firehose per fornire dati nello schema OCSF e in formato Apache Parquet a Security Lake.

Prerequisiti

Prima di poter inviare i log di AppFabric controllo a Security Lake, è necessario inviare i log di controllo normalizzati OCSF a un flusso Kinesis Data Firehose. Puoi quindi configurare Kinesis Data Firehose per inviare l'output al tuo bucket Security Lake Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Scegli Amazon S3 come destinazione](#) nella Amazon Kinesis Developer Guide.

Invia i AppFabric risultati a Security Lake

Per inviare i log di AppFabric controllo a Security Lake dopo aver completato il prerequisito precedente, è necessario abilitare entrambi i servizi e aggiungerli AppFabric come origine personalizzata in Security Lake. Per istruzioni sull'aggiunta di una fonte personalizzata, vedere. [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#)

Smetti di ricevere AppFabric i log in Security Lake

Per interrompere la ricezione AppFabric dei registri di controllo, è possibile utilizzare la console di Security Lake, l'API Security Lake o AWS CLI eliminarli AppFabric come origine personalizzata. Per istruzioni, consulta [Eliminazione di una fonte personalizzata da Security Lake](#).

Integrazione con AWS Security Hub CSPM

Tipo di integrazione: Source

[AWS Security Hub CSPM](#) offre una visione completa dello stato di sicurezza AWS e aiuta l'ambiente a rispettare gli standard e le best practice del settore della sicurezza. Security Hub CSPM raccoglie dati sulla sicurezza da tutti Account AWS i servizi e dai prodotti partner di terze parti supportati e ti aiuta ad analizzare le tendenze della sicurezza e identificare i problemi di sicurezza con la massima priorità.

Quando si abilita Security Hub CSPM e si aggiungono i risultati CSPM di Security Hub come origine in Security Lake, Security Hub CSPM inizia a inviare nuovi risultati e aggiornamenti ai risultati esistenti a Security Lake.

In che modo Security Lake riceve i risultati del Security Hub CSPM

In CSPM Security Hub, i problemi di sicurezza vengono monitorati come esiti. Alcuni risultati derivano da problemi rilevati da altri partner Servizi AWS o da terze parti. Security Hub CSPM genera inoltre i propri risultati eseguendo controlli di sicurezza automatici e continui rispetto alle regole. Le regole sono rappresentate dai controlli di sicurezza.

Tutti i risultati in CSPM Security Hub utilizzano un formato JSON standard denominato [AWS Security Finding Format \(ASFF\)](#).

Security Lake riceve i risultati CSPM di Security Hub e li trasforma in [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#)

Inviare i risultati del CSPM del Security Hub a Security Lake

Per inviare i risultati CSPM di Security Hub a Security Lake, è necessario abilitare entrambi i servizi e aggiungere i risultati CSPM di Security Hub come origine in Security Lake. Per istruzioni sull'aggiunta di una AWS fonte, vedere [Aggiungere un file Servizio AWS come fonte](#)

Se desideri che Security Hub CSPM generi [i risultati del controllo](#) e li invii a Security Lake, devi abilitare gli standard di sicurezza pertinenti e attivare la registrazione delle risorse su base regionale in AWS Config. Per ulteriori informazioni, vedere [Abilitazione e configurazione AWS Config](#) nella Guida per l'AWS Security Hub utente.

Smetti di ricevere i risultati CSPM di Security Hub in Security Lake

Per interrompere la ricezione dei risultati CSPM di Security Hub, puoi utilizzare la console CSPM di Security Hub, l'API CSPM di Security Hub o AWS CLI i seguenti argomenti della Guida per l'utente: AWS Security Hub

- [Disabilitazione e abilitazione del flusso di esiti di un'integrazione \(console\)](#)
- [Disabilitazione del flusso di risultati da un'integrazione \(API Security Hub, AWS CLI\)](#)

Integrazioni di terze parti con Security Lake

Amazon Security Lake si integra con diversi provider di terze parti. Un provider può offrire un'integrazione del codice sorgente, un'integrazione con gli abbonati o un'integrazione di servizi. I provider possono offrire uno o più tipi di integrazione.

Le integrazioni di origine hanno le seguenti proprietà:

- Invia dati a Security Lake
- I dati arrivano in formato Apache Parquet
- I dati arrivano nello schema [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#)

Le integrazioni degli abbonati hanno le seguenti proprietà:

- Leggi i dati di origine da Security Lake su un endpoint HTTPS o una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) o interrogando direttamente i dati di origine da AWS Lake Formation
- In grado di leggere i dati in formato Apache Parquet
- In grado di leggere i dati nello schema OCSF

Le integrazioni di servizi possono aiutarti a implementare Security Lake e altro Servizi AWS nella tua organizzazione. Possono anche fornire assistenza per la reportistica, l'analisi e altri casi d'uso.

Per cercare un fornitore partner specifico, consulta il [Partner Solutions Finder](#). Per acquistare un prodotto di terze parti, consulta [AWS Marketplace](#).

Per richiedere di essere aggiunto come partner di integrazione o diventare partner di Security Lake, invia un'email a <securitylake-partners@amazon.com>.

Se utilizzi integrazioni di terze parti che inviano i risultati a AWS Security Hub CSPM, puoi anche esaminarli in Security Lake se l'integrazione CSPM di Security Hub per Security Lake è abilitata. Per istruzioni su come abilitare l'integrazione, consulta [Integrazione con AWS Security Hub CSPM](#). Per un elenco delle integrazioni di terze parti che inviano i risultati a Security Hub CSPM, consulta [Integrazioni di prodotti di partner di terze parti disponibili](#) nella Guida per l'utente AWS Security Hub.

Prima di configurare gli abbonati, verifica il supporto dei log OCSF dell'abbonato. Per i dettagli più recenti, consulta la documentazione del tuo abbonato.

Integrazione delle query

È possibile interrogare i dati archiviati da Security Lake in AWS Lake Formation database e tabelle. Puoi anche creare abbonati di terze parti nella console, nell'API di Security Lake o AWS Command Line Interface.

L'amministratore del data lake Lake Formation deve concedere SELECT le autorizzazioni per i database e le tabelle pertinenti all'identità IAM che interroga i dati. È necessario creare un abbonato in Security Lake prima di interrogare i dati. Per ulteriori informazioni su come creare un sottoscrittore con accesso tramite query, vedere [Gestione dell'accesso alle query per gli abbonati a Security Lake](#).

È possibile configurare l'integrazione delle query con Security Lake per i seguenti partner di terze parti.

- Cribl – Search
- IBM – QRadar

- Palo Alto Networks – XSOAR
- Query.AI – Query Federated Search
- SOC Prime
- [Splunk](#) – Federated Analytics
- Tego Cyber

Accenture – MxDR

Tipo di integrazione: abbonato, servizio

Accenture'sL'integrazione di MxDR con Security Lake offre l'inserimento di dati in tempo reale di log ed eventi, il rilevamento gestito delle anomalie, la ricerca delle minacce e le operazioni di sicurezza. Ciò facilita l'analisi e il rilevamento e la risposta gestiti (MDR).

Come integrazione dei servizi, Accenture può anche aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Aqua Security

Tipo di integrazione: fonte

Aqua Security può essere aggiunto come fonte personalizzata per inviare eventi di controllo a Security Lake. Gli eventi di controllo vengono convertiti nello schema OCSF e nel formato Parquet.

[Documentazione di integrazione](#)

Barracuda – Email Protection

Tipo di integrazione: fonte

Barracuda Email Protection può inviare eventi a Security Lake quando vengono rilevati nuovi attacchi e-mail di phishing. Puoi ricevere questi eventi insieme ad altri dati di sicurezza nel tuo data lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Booz Allen Hamilton

Tipo di integrazione: Servizio

Come integrazione di servizi, Booz Allen Hamilton utilizza un approccio alla sicurezza informatica basato sui dati fondendo dati e analisi con il servizio Security Lake.

[Link al partner](#)

Bosch Software and Digital Solutions – AIShield

Tipo di integrazione: fonte

AIShieldpowered by Bosch fornisce analisi automatizzate delle vulnerabilità e protezione degli endpoint per gli asset di intelligenza artificiale attraverso la sua integrazione con Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

ChaosSearch

Tipo di integrazione: abbonato

ChaosSearchoffre l'accesso ai dati multimodello agli utenti con open APIs come Elasticsearch e SQL o con Kibana e Superset inclusi nativamente. Uls È possibile utilizzare i dati di Security Lake ChaosSearch senza limiti di conservazione per monitorare, avvisare e individuare le minacce. Questo ti aiuta ad affrontare gli ambienti di sicurezza complessi e le minacce persistenti di oggi.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Cisco Security – Secure Firewall

Tipo di integrazione: fonte

Grazie all'integrazione Cisco Secure Firewall con Security Lake, è possibile archiviare i log del firewall in modo strutturato e scalabile. Il client enCore di Cisco trasmette i log del firewall dal Firewall Management Center, esegue la conversione dello schema in schema OCSF e li archivia in Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Claroty – xDome

Tipo di integrazione: fonte

Claroty xDomeinvia gli avvisi rilevati all'interno delle reti a Security Lake con una configurazione minima. Le opzioni di implementazione flessibili e rapide aiutano a xDome proteggere gli asset

Internet of Things (XIoT) estesi, costituiti da asset IoT, Ilo T e BMS, all'interno della rete, rilevando automaticamente i primi indicatori di minaccia.

[Documentazione sull'integrazione](#)

CMD Solutions

Tipo di integrazione: Servizio

CMD Solutions aiuta le aziende ad aumentare la loro agilità integrando la sicurezza in modo tempestivo e continuo attraverso processi di progettazione, automazione e garanzia continua. Come integrazione dei servizi, CMD Solutions può aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Link al partner](#)

Confluent – Amazon S3 Sink Connector

Tipo di integrazione: fonte

Confluent connette, configura e orchestra automaticamente le integrazioni di dati con connettori predefiniti e completamente gestiti. Confluent S3 Sink Connector consente di prelevare dati grezzi e inserirli in Security Lake su larga scala in formato parquet nativo.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Contrast Security

Tipo di integrazione: fonte

Prodotto partner per l'integrazione: Contrast Assessment

Contrast Security Assess è uno strumento IAST che offre il rilevamento delle vulnerabilità in tempo reale nelle app Web e nei APIs microservizi. Assess si integra con Security Lake per aiutarti a fornire visibilità centralizzata per tutti i carichi di lavoro.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Cribl – Search

Tipo di integrazione: abbonato

È possibile utilizzarlo Cribl Search per cercare i dati di Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Cribl – Stream

Tipo di integrazione: fonte

È possibile utilizzare Cribl Stream per inviare dati da qualsiasi fonte di terze parti Cribl supportata a Security Lake nello schema OCSF.

[Documentazione di integrazione](#)

CrowdStrike – Falcon Data Replicator

Tipo di integrazione: fonte

Questa integrazione estrae i dati da un CrowdStrike Falcon Data Replicator sistema di streaming continuo, li trasforma in uno schema OCSF e li invia a Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

CrowdStrike – Next Gen SIEM

Tipo di integrazione: abbonato

Semplifica l'inserimento dei dati di Security Lake con il connettore CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM dati dotato di parser di schemi OCSF nativi. Falcon NG SIEM rivoluziona il rilevamento, l'indagine e la risposta alle minacce riunendo una profondità e un'ampiezza di sicurezza senza precedenti in un'unica piattaforma unificata per fermare le violazioni.

[Documentazione sull'integrazione](#)

CyberArk – Unified Identify Security Platform

Tipo di integrazione: fonte

CyberArk Audit Adapter, una AWS Lambda funzione, raccoglie gli eventi di sicurezza CyberArk Identity Security Platform e invia i dati a Security Lake nello schema OCSF.

[Documentazione di integrazione](#)

Cyber Security Cloud – Cloud Fastener

Tipo di integrazione: abbonato

CloudFastenersfrutta Security Lake per semplificare il consolidamento dei dati di sicurezza provenienti dagli ambienti cloud.

[Documentazione sull'integrazione](#)

DataBahn

Tipo di integrazione: fonte

Centralizza i tuoi dati di sicurezza in Security Lake utilizzando DataBahn's Security Data Fabric.

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al DataBahn portale per consultare la documentazione\)](#)

Darktrace – Cyber AI Loop

Tipo di integrazione: fonte

L'Darktraceintegrazione con Security Lake apporta la potenza dell'Darktraceautoapprendimento a Security Lake. Le informazioni provenienti da Cyber AI Loop possono essere correlate ad altri flussi di dati ed elementi dello stack di sicurezza dell'organizzazione. L'integrazione registra le violazioni del Darktrace modello come rilevazioni di sicurezza.

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al Darktrace portale per consultare la documentazione\)](#)

Datadog

Tipo di integrazione: Abbonato

Datadog Cloud SIEMrileva le minacce in tempo reale al tuo ambiente cloud, inclusi i dati in Security Lake, e unifica DevOps i team di sicurezza in un'unica piattaforma.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Deloitte – MXDR Cyber Analytics and AI Engine (CAE)

Tipo di integrazione: abbonato, servizio

Deloitte MXDR CAE consente di archiviare, analizzare e visualizzare rapidamente i dati di sicurezza standardizzati. La suite CAE di funzionalità analitiche, AI e ML personalizzate fornisce automaticamente informazioni utili basate su modelli eseguiti sui dati in formato OCSF di Security Lake.

Come integrazione di servizi, Deloitte può anche aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Devo

Tipo di integrazione: abbonato

Il Devo raccogliitore di AWS supporti per l'importazione da Security Lake. Questa integrazione può aiutarti ad analizzare e affrontare una varietà di casi d'uso della sicurezza, come il rilevamento delle minacce, le indagini e la risposta agli incidenti.

[Documentazione sull'integrazione](#)

DXC – SecMon

Tipo di integrazione: abbonato, servizio

DXC SecMon raccoglie gli eventi di sicurezza da Security Lake e li monitora per rilevare e segnalare potenziali minacce alla sicurezza. Questo aiuta le organizzazioni a comprendere meglio il loro livello di sicurezza e a identificare e rispondere in modo proattivo alle minacce.

Come integrazione dei servizi, DXC può anche aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Eviden— Alsaac (in precedenza Atos)

Tipo di integrazione: abbonato

La Alsaac MDR piattaforma utilizza i log di flusso VPC inseriti nello schema OCSF in Security Lake e utilizza modelli di intelligenza artificiale per rilevare le minacce.

[Documentazione sull'integrazione](#)

ExtraHop – Reveal(x) 360

Tipo di integrazione: fonte

È possibile migliorare la sicurezza del carico di lavoro e delle applicazioni integrando i dati di rete, compresi i rilevamenti di IOC ExtraHop Reveal(x) 360, da e verso Security Lake nello schema OCSF.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Falcosidekick

Tipo di integrazione: fonte

Falcosidekick raccoglie e invia gli eventi Falco a Security Lake. Questa integrazione esporta gli eventi di sicurezza utilizzando lo schema OCSF.

[Documentazione di integrazione](#)

Fortinet - Cloud Native Firewall

Tipo di integrazione: fonte

Quando crei istanze FortiGate CNF in AWS, puoi specificare Amazon Security Lake come destinazione di output dei log.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Gigamon – Application Metadata Intelligence

Tipo di integrazione: fonte

Gigamon Application Metadata Intelligence (AMI) potenzia gli strumenti di monitoraggio dell'osservabilità, del SIEM e delle prestazioni di rete con attributi critici dei metadati. Ciò consente di fornire una visibilità più approfondita delle applicazioni in modo da individuare i punti deboli delle prestazioni, i problemi di qualità e i potenziali rischi per la sicurezza della rete.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Hoop Cyber

Tipo di integrazione: Servizio

Hoop Cyber FastStart include una valutazione delle fonti di dati, l'assegnazione delle priorità e l'onboarding delle fonti di dati e aiuta i clienti a interrogare i propri dati con gli strumenti e le integrazioni esistenti offerti tramite Security Lake.

[Link partner](#)

HTCD – AI-First Cloud Security Platform

Tipo di integrazione: abbonato

Ottieni l'automazione istantanea della conformità, l'assegnazione di priorità ai risultati di sicurezza e patch personalizzate. HTCD può interrogare Security Lake per aiutarti a scoprire le minacce con query in linguaggio naturale e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

[Documentazione sull'integrazione](#)

IBM – QRadar

Tipo di integrazione: abbonato

IBM Security QRadar SIEM with UAX integra Security Lake con una piattaforma di analisi che identifica e previene le minacce nei cloud ibridi. Questa integrazione supporta sia l'accesso ai dati che l'accesso alle query.

[Documentazione di integrazione sull'utilizzo dei AWS CloudTrail log](#)

[Documentazione di integrazione sull'uso di Amazon Athena per le query](#)

Infosys

Tipo di integrazione: Servizio

Infosys ti aiuta a personalizzare l'implementazione di Security Lake in base alle tue esigenze organizzative e fornisce informazioni personalizzate.

[Link al partner](#)

Insbuilt

Tipo di integrazione: Servizio

Insbuitè specializzato in servizi di consulenza cloud e può aiutarti a capire come implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Link per i partner](#)

Kyndryl – AIOps

Tipo di integrazione: abbonato, servizio

Kyndryl si integra con Security Lake per fornire l'interoperabilità dei dati informatici, dell'intelligence sulle minacce e dell'analisi basata sull'intelligenza artificiale. In qualità di abbonato all'accesso ai dati, Kyndryl acquisisce AWS CloudTrail Management Events da Security Lake per scopi di analisi.

Come integrazione di servizi, Kyndryl può anche aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Lacework – Polygraph

Tipo di integrazione: fonte

Lacework Polygraph® Data Platform si integra con Security Lake come fonte di dati e fornisce risultati di sicurezza su vulnerabilità, configurazioni errate e minacce note e sconosciute in tutto l'ambiente.

AWS

[Documentazione sull'integrazione](#)

Laminar

Tipo di integrazione: fonte

Laminar invia gli eventi di sicurezza dei dati a Security Lake nello schema OCSF, rendendoli disponibili per ulteriori casi d'uso di analisi, come la risposta agli incidenti e le indagini.

[Documentazione sull'integrazione](#)

MegazoneCloud

Tipo di integrazione: Servizio

MegazoneCloud è specializzato in servizi di consulenza cloud e può aiutarti a capire come implementare Security Lake nella tua organizzazione. Collegiamo Security Lake a soluzioni ISV

integrate per creare attività personalizzate e creare approfondimenti personalizzati in base alle esigenze dei clienti.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Monad

Tipo di integrazione: fonte

Monad trasforma automaticamente i dati in uno schema OCSF e li invia al data lake Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

NETSCOUT – Omnis Cyber Intelligence

Tipo di integrazione: fonte

Grazie all'integrazione con Security Lake, NETSCOUT diventa una fonte personalizzata di risultati di sicurezza e approfondimenti di sicurezza dettagliati su ciò che accade nella tua azienda, come le minacce informatiche, i rischi per la sicurezza e le modifiche della superficie di attacco. Questi risultati vengono prodotti nell'account del cliente da NETSCOUT CyberStreams e Omnis Cyber Intelligence quindi inviati a Security Lake nello schema OCSF. I dati acquisiti soddisfano anche altri requisiti e best practice per una fonte Security Lake, inclusi il formato, lo schema, il partizionamento e gli aspetti relativi alle prestazioni.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Netskope – CloudExchange

Tipo di integrazione: fonte

Netskope ti aiuta a rafforzare il tuo livello di sicurezza condividendo i log relativi alla sicurezza e le informazioni sulle minacce con Security Lake. Netskope i risultati vengono inviati a Security Lake con un CloudExchange plug-in, che può essere avviato come ambiente basato su docker all'interno AWS o in un data center locale.

[Documentazione sull'integrazione](#)

New Relic ONE

Tipo di integrazione: abbonato

New Relic ONE è un'applicazione per abbonati basata su Lambda. Viene distribuito nel tuo account, attivato da Amazon SQS e invia dati New Relic utilizzando chiavi di licenza New Relic

[Documentazione sull'integrazione](#)

Okta – Workforce Identity Cloud

Tipo di integrazione: fonte

Okta invia i log di identità a Security Lake nello schema OCSF tramite un'integrazione Amazon. EventBridge Okta System Logs lo schema in OCSF aiuterà i team di data scientist e addetti alla sicurezza a interrogare gli eventi di sicurezza utilizzando uno standard open source. La generazione di log OCSF standardizzati da Okta consente di eseguire attività di controllo e generare report relativi all'autenticazione, all'autorizzazione, alle modifiche dell'account e alle modifiche delle entità secondo uno schema coerente.

[Documentazione sull'integrazione](#)

[AWS CloudFormation modello da aggiungere Okta come fonte personalizzata in Security Lake](#)

Orca – Cloud Security Platform

Tipo di integrazione: fonte

La piattaforma di sicurezza cloud Orca agentless che AWS si integra con Security Lake inviando eventi Cloud Detection and Response (CDR) nello schema OCSF.

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al portale per consultare la Orca documentazione\)](#)

Palo Alto Networks – Prisma Cloud

Tipo di integrazione: fonte

Palo Alto Networks Prisma Cloud aggrega i dati di rilevamento delle vulnerabilità VMs negli ambienti nativi del cloud e li invia a Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Palo Alto Networks – XSOAR

Tipo di integrazione: Abbonato

Palo Alto Networks XSOARha creato un'integrazione degli abbonati con XSOAR e Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Panther

Tipo di integrazione: abbonato

Panthersupporta l'acquisizione dei log di Security Lake da utilizzare nella ricerca e nel rilevamento.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Ping Identity – PingOne

Tipo di integrazione: fonte

PingOneinvia avvisi di modifica dell'account a Security Lake nello schema OCSF e nel formato Parquet, consentendoti di scoprire e intervenire in base alle modifiche dell'account.

[Documentazione sull'integrazione](#)

PwC – Fusion center

Tipo di integrazione: abbonato, servizio

PwC offre conoscenze e competenze per aiutare i clienti a implementare un centro di fusione per soddisfare le loro esigenze individuali. Basato su Amazon Security Lake, un centro di fusione offre la possibilità di combinare dati provenienti da diverse fonti per creare una visione centralizzata e quasi in tempo reale.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Query.AI – Query Federated Search

Tipo di integrazione: abbonato

Query Federated Searchpuò interrogare direttamente qualsiasi tabella Security Lake tramite Amazon Athena per supportare la risposta agli incidenti, le indagini, la caccia alle minacce e la ricerca generale su una varietà di osservabili, eventi e oggetti nello schema OCSF.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Rapid7 – InsightIDR

Tipo di integrazione: abbonato

InsightIDR, la Rapid7 SIEM/XDR soluzione, può inserire i log in Security Lake per il rilevamento delle minacce e l'indagine di attività sospette.

[Documentazione sull'integrazione](#)

RipJar – Labyrinth for Threat Investigations

Tipo di integrazione: abbonato

Labyrinth for Threat Investigation offre un approccio a livello aziendale all'esplorazione delle minacce su larga scala basato sulla fusione dei dati, con sicurezza granulare, flussi di lavoro adattabili e reportistica.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Sailpoint

Tipo di integrazione: fonte

Prodotto partner per l'integrazione: SailPoint IdentityNow

Questa integrazione consente ai clienti di trasformare i dati degli eventi da SailPoint IdentityNow. L'integrazione ha lo scopo di fornire un processo automatizzato per portare le attività IdentityNow degli utenti e gli eventi di governance in Security Lake per migliorare le informazioni provenienti dai prodotti di monitoraggio degli incidenti di sicurezza e degli eventi.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Securonix

Tipo di integrazione: abbonato

Securonix Next-Gen SIEM si integra con Security Lake, consentendo ai team di sicurezza di inserire i dati più rapidamente e di espandere le proprie capacità di rilevamento e risposta.

[Documentazione sull'integrazione](#)

SentinelOne

Tipo di integrazione: abbonato

La SentinelOne Singularity™ XDR piattaforma estende il rilevamento e la risposta in tempo reale ai carichi di lavoro di endpoint, identità e cloud in esecuzione su infrastrutture locali e cloud pubbliche, tra cui Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS).

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al portale per consultare la documentazione\) SentinelOne](#)

Sentra – Data Lifecycle Security Platform

Tipo di integrazione: fonte

Dopo aver implementato l'infrastruttura di Sentra scansione nel tuo account, Sentra recupera i risultati e li inserisce nel tuo SaaS. Questi risultati sono metadati che vengono Sentra archiviati e successivamente trasmessi a Security Lake nello schema OCSF per l'esecuzione di interrogazioni.

[Documentazione sull'integrazione](#)

SOC Prime

Tipo di integrazione: abbonato

SOC Prime integra con Security Lake tramite Amazon OpenSearch Service e Amazon Athena per facilitare l'orchestrazione intelligente dei dati e la caccia alle minacce sulla base di obiettivi Zero Trust. SOC Prime consente ai team di sicurezza di aumentare la visibilità delle minacce e indagare sugli incidenti senza un volume eccessivo di avvisi. Puoi risparmiare tempo di sviluppo con regole e query riutilizzabili che sono automaticamente convertibili in Athena e OpenSearch Service nello schema OCSF.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Splunk

Tipo di integrazione: abbonato

Il Splunk AWS componente aggiuntivo per Amazon Web Services (AWS) supporta l'importazione da Security Lake. Questa integrazione consente di accelerare il rilevamento, l'indagine e la risposta alle minacce sottoscrivendo i dati nello schema OCSF di Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Stellar Cyber

Tipo di integrazione: abbonato

Stellar Cyber utilizza i log di Security Lake e aggiunge i record al Stellar Cyber data lake. Questo connettore utilizza lo schema OCSF.

[Documentazione di integrazione](#)

Sumo Logic

Tipo di integrazione: abbonato

Sumo Logic utilizza i dati di Security Lake e offre un'ampia visibilità in ambienti cloud AWS ibridi e on-premise. Sumo Logic offre ai team di sicurezza visibilità, automazione e monitoraggio delle minacce completi su tutti i loro strumenti di sicurezza.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Swimlane – Turbine

Tipo di integrazione: abbonato

Swimlane inserisce i dati da Security Lake nello schema OCSF e li invia tramite playbook low-code e gestione dei casi per facilitare il rilevamento, l'indagine e la risposta agli incidenti più rapidi delle minacce.

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al Swimlane portale per consultare la documentazione\)](#)

Sysdig Secure

Tipo di integrazione: fonte

Sysdig Secure's La piattaforma di protezione delle applicazioni native per il cloud (CNAPP) invia eventi di sicurezza a Security Lake per massimizzare la supervisione, semplificare le indagini e semplificare la conformità.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Talon

Tipo di integrazione: fonte

Prodotto partner per l'integrazione: Talon Enterprise Browser

Talon's Enterprise Browser, un ambiente endpoint sicuro e isolato basato su browser, invia Talon Access, protezione dei dati, azioni SaaS ed eventi di sicurezza a Security Lake fornendo visibilità e opzioni per correlare in modo incrociato gli eventi per il rilevamento, l'analisi forense e le indagini.

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al portale per consultare la documentazione\) Talon](#)

Tanium

Tipo di integrazione: fonte

Tanium Unified Cloud Endpoint Detection, Management, and SecurityLa piattaforma fornisce dati di inventario a Security Lake nello schema OCSF.

[Documentazione sull'integrazione](#)

TCS

Tipo di integrazione: Servizio

TCS AWS Business UnitOffre innovazione, esperienza e talento. Questa integrazione è alimentata da un decennio di creazione di valore congiunta, profonda conoscenza del settore, esperienza tecnologica e saggezza nella fornitura. Come integrazione dei servizi, TCS può aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Tego Cyber

Tipo di integrazione: abbonato

Tego Cybersi integra con Security Lake per aiutarti a rilevare e indagare rapidamente su potenziali minacce alla sicurezza. Correlando diversi indicatori di minaccia su ampi intervalli di tempo e fonti di registro, Tego Cyber scopre le minacce nascoste. La piattaforma è arricchita con informazioni sulle minacce altamente contestuali, che forniscono precisione e informazioni dettagliate nel rilevamento e nelle indagini sulle minacce.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Tines – No-code security automation

Tipo di integrazione: abbonato

Tines No-code security automation ti aiuta a prendere decisioni più accurate sfruttando i dati di sicurezza centralizzati in Security Lake.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Torq – Enterprise Security Automation Platform

Tipo di integrazione: fonte, abbonato

Torq si integra perfettamente con Security Lake sia come fonte personalizzata che come abbonato. Torq ti aiuta a implementare l'automazione e l'orchestrazione su scala aziendale con una semplice piattaforma senza codice.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Trellix – XDR

Tipo di integrazione: fonte, abbonato

Essendo una piattaforma XDR aperta, Trellix XDR supporta l'integrazione di Security Lake. Trellix XDR può sfruttare i dati nello schema OCSF per casi d'uso di analisi della sicurezza. Puoi anche ampliare il tuo data lake Security Lake con oltre 1.000 fonti di eventi di sicurezza. Trellix XDR consente di estendere le capacità di rilevamento e risposta per il proprio ambiente. AWS I dati acquisiti sono correlati ad altri rischi per la sicurezza e forniscono gli strumenti necessari per rispondere a un rischio in modo tempestivo.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Trend Micro – CloudOne

Tipo di integrazione: fonte

Trend Micro CloudOne Workload Security invia le seguenti informazioni a Security Lake dalle tue istanze Amazon Elastic Compute Cloud (EC2):

- attività di interrogazione DNS

- Attività sui file
- Attività di rete
- Attività di processo
- Attività di Registry Value
- Attività dell'account utente

[Documentazione sull'integrazione](#)

Uptycs – Uptycs XDR

Tipo di integrazione: fonte

Uptycs invia una grande quantità di dati nello schema OCSF da risorse locali e cloud a Security Lake. I dati includono rilevamenti di minacce comportamentali da endpoint e carichi di lavoro cloud, rilevamenti di anomalie, violazioni delle policy, policy rischiose, configurazioni errate e vulnerabilità.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Vectra AI – Vectra Detect for AWS

Tipo di integrazione: fonte

Utilizzando Vectra Detect for AWS, puoi inviare avvisi ad alta fedeltà a Security Lake come fonte personalizzata utilizzando un modello dedicato. CloudFormation

[Documentazione sull'integrazione](#)

VMware Aria Automation for Secure Clouds

Tipo di integrazione: fonte

Con questa integrazione, puoi rilevare le configurazioni errate del cloud e inviarle a Security Lake per un'analisi avanzata.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Wazuh

Tipo di integrazione: abbonato

Wazuhmira a gestire in modo sicuro i dati degli utenti, fornire l'accesso alle query per ogni fonte e ottimizzare i costi di interrogazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Wipro

Tipo di integrazione: fonte, servizio

Questa integrazione consente di raccogliere dati dalla Wipro Cloud Application Risk Governance (CARG) piattaforma per fornire una visione unificata delle applicazioni cloud e delle posizioni di conformità in tutta l'azienda.

Come integrazione di servizi, Wipro può anche aiutarti a implementare Security Lake nella tua organizzazione.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Wiz – CNAPP

Tipo di integrazione: fonte

L'integrazione tra Wiz e Security Lake facilita la raccolta dei dati di sicurezza del cloud in un unico data lake di sicurezza sfruttando lo schema OCSF, uno standard open source progettato per lo scambio di dati di sicurezza estensibile e normalizzato.

[Documentazione sull'integrazione \(accedi al portale per consultare la Wiz documentazione\)](#)

Zscaler – Zscaler Posture Control

Tipo di integrazione: fonte

Zscaler Posture Control™, una piattaforma di protezione delle applicazioni nativa per il cloud, invia i risultati di sicurezza a Security Lake nello schema OCSF.

[Documentazione sull'integrazione](#)

Sicurezza in Security Lake

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi in Cloud AWS. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità applicabili ad Amazon Security Lake, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. L'utente è anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della propria azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando si utilizza Security Lake. I seguenti argomenti mostrano come configurare Security Lake per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Imparerai anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse di Security Lake.

Argomenti

- [Gestione delle identità e degli accessi per Security Lake](#)
- [Protezione dei dati in Amazon Security Lake](#)
- [Convalida della conformità per Amazon Security Lake](#)
- [Le migliori pratiche di sicurezza per Security Lake](#)
- [Resilienza in Amazon Security Lake](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Security Lake](#)
- [Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in Security Lake](#)
- [Amazon Security Lake e endpoint VPC di interfaccia \(AWS PrivateLink\)](#)
- [Monitoraggio di Amazon Security Lake](#)

Gestione delle identità e degli accessi per Security Lake

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle AWS risorse. Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse di Security Lake. IAM è un Servizio AWS software che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso tramite policy](#)
- [Come funziona Security Lake con IAM](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#)
- [AWS politiche gestite per Security Lake](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Security Lake](#)

Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia in base al tuo ruolo:

- Utente del servizio: richiedi le autorizzazioni all'amministratore se non riesci ad accedere alle funzionalità (consulta [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon Security Lake](#))
- Amministratore del servizio: determina l'accesso degli utenti e invia le richieste di autorizzazione (consulta [Come funziona Security Lake con IAM](#))
- Amministratore IAM: scrivi policy per gestire l'accesso (consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#))

Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi autenticarti come utente IAM o assumendo un ruolo IAM. Utente root dell'account AWS

Puoi accedere come identità federata utilizzando credenziali provenienti da una fonte di identità come AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), autenticazione Single Sign-On o credenziali Google/Facebook. Per ulteriori informazioni sull'accesso, consulta [Come accedere all' Account AWS](#) nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

Per l'accesso programmatico, AWS fornisce un SDK e una CLI per firmare crittograficamente le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Signature Version 4 per le richieste API](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Account AWS utente root

Quando si crea un Account AWS, si inizia con un'identità di accesso denominata utente Account AWS root che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse. Consigliamo vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Per le attività che richiedono le credenziali dell'utente root, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

Identità federata

Come procedura ottimale, richiedi agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente della directory aziendale, del provider di identità Web o Directory Service che accede Servizi AWS utilizzando le credenziali di una fonte di identità. Le identità federate assumono ruoli che forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, si consiglia di utilizzare AWS IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è il Centro identità IAM?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è una identità che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ti consigliamo di utilizzare credenziali temporanee invece di utenti IAM con credenziali a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere AWS utilizzando credenziali temporanee](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) specifica una raccolta di utenti IAM e semplifica la gestione delle autorizzazioni per gestire gruppi di utenti di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità con autorizzazioni specifiche che fornisce credenziali temporanee. Puoi assumere un ruolo [passando da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) o chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API. Per ulteriori informazioni, consulta [Metodi per assumere un ruolo](#) nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM sono utili per l'accesso degli utenti federati, le autorizzazioni utente IAM temporanee, l'accesso multi-account, l'accesso multi-servizio e le applicazioni in esecuzione su Amazon EC2. Per maggiori informazioni, consultare [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gestione dell'accesso tramite policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e associandole a AWS identità o risorse. Una policy definisce le autorizzazioni quando è associata a un'identità o a una risorsa. AWS valuta queste politiche quando un preside effettua una richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per maggiori informazioni sui documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Utilizzando le policy, gli amministratori specificano chi ha accesso a cosa definendo quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Un amministratore IAM crea le policy IAM e le aggiunge ai ruoli, che gli utenti possono quindi assumere. Le policy IAM definiscono le autorizzazioni indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguirle.

Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile collegare a un'identità (utente, gruppo o ruolo). Tali policy controllano le operazioni autorizzate per l'identità, nonché le risorse e le condizioni in cui possono essere eseguite. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consultare [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere policy in linea (con embedding direttamente in una singola identità) o policy gestite (policy autonome collegate a più identità). Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scegliere tra policy gestite e policy in linea](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Gli esempi includono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket di Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#).

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi che possono impostare le autorizzazioni massime concesse dai tipi di policy più comuni:

- **Limiti delle autorizzazioni:** imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità ha la possibilità di concedere a un'entità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- **Politiche di controllo del servizio (SCPs):** specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa in AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consultare [Policy di controllo dei servizi](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations.
- **Politiche di controllo delle risorse (RCPs):** imposta le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di controllo delle risorse \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- **Policy di sessione:** policy avanzate passate come parametro quando si crea una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Per maggiori informazioni, consultare [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

Più tipi di policy

Quando a una richiesta si applicano più tipi di policy, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

Come funziona Security Lake con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso a Security Lake, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con Security Lake.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con Amazon Security Lake

Funzionalità IAM	Supporto per Security Lake
Policy basate sull'identità	Sì
Policy basate su risorse	Sì
Operazioni di policy	Sì
Risorse relative alle policy	Sì
Chiavi di condizione delle policy	Sì
ACLs	No
ABAC (tag nelle policy)	Sì
Credenziali temporanee	Sì
Autorizzazioni del principale	Sì
Ruoli di servizio	No
Ruoli collegati al servizio	Sì

Per avere una visione di alto livello di come Security Lake e altri AWS servizi funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM nella IAM User Guide](#).

Politiche basate sull'identità per Security Lake

Supporta le policy basate sull'identità: sì

Le policy basate sull'identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Con le policy basate sull'identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Security Lake supporta politiche basate sull'identità. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#).

Politiche basate sulle risorse all'interno di Security Lake

Supporta le policy basate sulle risorse: sì

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy di bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. In una policy basata sulle risorse è obbligatorio [specificare un'entità principale](#). I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro account come entità principale in una policy basata sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Il servizio Security Lake crea policy basate sulle risorse per i bucket Amazon S3 che archiviano i tuoi dati. Non alleggi queste politiche basate sulle risorse ai tuoi bucket S3. Security Lake crea automaticamente queste politiche per tuo conto.

Una risorsa di esempio è un bucket S3 con un Amazon Resource Name (ARN) di.
`arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-{region}-{bucket-identifier}` In questo esempio, `region` è specifico in Regione AWS cui hai abilitato Security Lake ed `bucket-identifier` è una stringa alfanumerica unica a livello regionale che Security Lake assegna al bucket. Security Lake crea il bucket S3 per archiviare i dati di quella regione. La politica delle risorse

definisce quali principali possono eseguire azioni sul bucket. Ecco un esempio di policy basata sulle risorse (bucket policy) che Security Lake allega al bucket:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-{region}-{bucket-
        identifier}/*",
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-{region}-{bucket-
        identifier}"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "PutSecurityLakeObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "securitylake.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-{region}-{bucket-
        identifier}/*",
        "arn:aws:s3::aws-security-data-lake-{region}-{bucket-
        identifier}"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "{DA-AccountID}",
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:securitylake:us-
east-1:111122223333:*"
    }
  }
]
```

Per ulteriori informazioni sulle politiche basate sulle risorse, consulta le politiche basate sull'[identità e le politiche basate sulle risorse nella Guida per l'utente IAM](#).

Azioni politiche per Security Lake

Supporta le operazioni di policy: si

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso in una policy. Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per un elenco delle azioni di Security Lake, consulta [Azioni definite da Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in Security Lake utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
securitylake
```

Ad esempio, per concedere a un utente l'autorizzazione ad accedere alle informazioni su un sottoscrittore specifico, includi `securitylake:GetSubscriberazione` nella politica assegnata a quell'utente. Le istruzioni della policy devono includere un elemento `Action` o `NotAction`. Security Lake definisce il proprio set di azioni che descrivono le attività che è possibile eseguire con questo servizio.

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [
```

```
"securitylake:action1",  
"securitylake:action2"  
]
```

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Security Lake, vedere. [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#)

Risorse politiche per Security Lake

Supporta le risorse relative alle policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, si utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

Security Lake definisce i seguenti tipi di risorse: sottoscrittore e configurazione del data lake per un Account AWS particolare utente. Regione AWSÈ possibile specificare questi tipi di risorse nelle politiche utilizzando ARNs.

Per un elenco dei tipi di risorse di Security Lake e la sintassi ARN per ciascuno di essi, consulta [Tipi di risorse definiti da Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere quali azioni è possibile specificare per ogni tipo di risorsa, consulta [Azioni definite da Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference.

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Security Lake, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#)

Chiavi relative alle condizioni delle policy per Security Lake

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale entità principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

L'elemento `Condition` specifica quando le istruzioni vengono eseguite in base a criteri definiti. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Per un elenco delle chiavi di condizione di Security Lake, consulta [Chiavi di condizione per Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference. Per esempi di politiche che utilizzano chiavi di condizione, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#).

Accedete agli elenchi di controllo (ACLs) in Security Lake

Supporti ACLs: No

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Security Lake non supporta ACLs, il che significa che non è possibile collegare un ACL a una risorsa Security Lake.

Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) con Security Lake

Supporta ABAC (tag nelle policy): sì

Il controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base ad attributi chiamati tag. È possibile allegare tag a entità e AWS risorse IAM, quindi progettare politiche ABAC per consentire le operazioni quando il tag del principale corrisponde al tag sulla risorsa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornire informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Sì. Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per maggiori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente di IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

È possibile allegare tag alle risorse di Security Lake, agli abbonati e alla configurazione del data lake per un singolo individuo. Account AWS Regioni AWS È inoltre possibile controllare l'accesso a questi tipi di risorse fornendo informazioni sui tag nell'elemento di una policy. `Condition` Per informazioni sull'etichettatura delle risorse di Security Lake, consulta [Etichettatura delle risorse di Security Lake](#). Per un esempio di politica basata sull'identità che controlla l'accesso a una risorsa in base ai tag di quella risorsa, vedi. [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#)

Utilizzo di credenziali temporanee con Security Lake

Supporta le credenziali temporanee: sì

Le credenziali temporanee forniscono l'accesso a breve termine alle AWS risorse e vengono create automaticamente quando si utilizza la federazione o si cambia ruolo. AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza temporanee in IAM](#) e [Servizi AWS compatibili con IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Security Lake supporta l'uso di credenziali temporanee.

Sessioni di accesso diretto per Security Lake

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): sì

Le sessioni di accesso inoltrato (FAS) utilizzano le autorizzazioni del principale chiamante e Servizio AWS, in combinazione con la richiesta, di effettuare richieste Servizio AWS ai servizi downstream. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).

Alcune azioni di Security Lake richiedono autorizzazioni per azioni aggiuntive e dipendenti in altre. Servizi AWS Per un elenco di queste azioni, consulta [Azioni definite da Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference.

Ruoli di servizio per Security Lake

Supporta i ruoli di servizio: no

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Security Lake non assume né utilizza ruoli di servizio. Tuttavia, i servizi correlati come Amazon EventBridge e Amazon S3 assumono ruoli di servizio quando si utilizza Security Lake. AWS Lambda Per eseguire azioni per tuo conto, Security Lake utilizza un ruolo collegato al servizio.

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio può creare problemi operativi con l'utilizzo di Security Lake. Modifica i ruoli di servizio solo quando Security Lake fornisce indicazioni in tal senso.

Ruoli collegati ai servizi per Security Lake

Supporta i ruoli collegati ai servizi: sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'operazione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati al servizio, ma non modificarle.

Security Lake utilizza un ruolo collegato al servizio IAM denominato.

`AWSServiceRoleForAmazonSecurityLake` Il ruolo collegato al servizio Security Lake concede le autorizzazioni per gestire un servizio Security Data Lake per conto dei clienti. Questo ruolo collegato ai servizi è un ruolo IAM collegato direttamente a Security Lake. È predefinito da Security Lake e include tutte le autorizzazioni richieste da Security Lake per chiamare altri Servizi AWS utenti per tuo conto. Security Lake utilizza questo ruolo collegato ai servizi in tutti i paesi in Regioni AWS cui Security Lake è disponibile.

Per i dettagli sulla creazione o la gestione del ruolo collegato ai servizi di Security Lake, consulta.

[Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Security Lake](#)

Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare le risorse di Security Lake. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire azioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per dettagli sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da Security Lake, incluso il formato di ARNs per ogni tipo di risorsa, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon Security Lake](#) nel Service Authorization Reference.

Argomenti

- [Best practice per le policy](#)
- [Utilizzo della console Security Lake](#)
- [Esempio: consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)
- [Esempio: consentire all'account di gestione dell'organizzazione di designare e rimuovere un amministratore delegato](#)
- [Esempio: consenti agli utenti di recensire gli abbonati in base ai tag](#)

Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare le risorse di Security Lake nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l'Account AWS. Quando si creano o modificano policy basate sull'identità, seguire queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per maggiori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Applicazione delle autorizzazioni con privilegio minimo - Quando si impostano le autorizzazioni con le policy IAM, concedere solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo

definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegio minimo. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso - Per limitare l'accesso ad azioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio CloudFormation. Per maggiori informazioni, consultare la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Utilizzo dello strumento di analisi degli accessi IAM per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali - Lo strumento di analisi degli accessi IAM convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al linguaggio (JSON) della policy IAM e alle best practice di IAM. Lo strumento di analisi degli accessi IAM offre oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per maggiori informazioni, consultare [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungere le condizioni MFA alle policy. Per maggiori informazioni, consultare [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo della console Security Lake

Per accedere alla console Amazon Security Lake, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle risorse di Security Lake presenti nel tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario consentire autorizzazioni minime per la console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l'AWS API. Al contrario, è opportuno concedere l'accesso solo alle azioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Per garantire che utenti e ruoli possano utilizzare la console Security Lake, crea policy IAM che forniscano loro l'accesso alla console. Per ulteriori informazioni, consulta [Identità IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Se crei una policy che consente agli utenti o ai ruoli di utilizzare la console Security Lake, assicurati che la policy includa le azioni appropriate per le risorse a cui tali utenti o ruoli devono accedere sulla console. Altrimenti, non saranno in grado di navigare o visualizzare i dettagli su tali risorse sulla console.

Ad esempio, per aggiungere una fonte personalizzata utilizzando la console, a un utente deve essere consentito di eseguire le seguenti azioni:

- `glue:CreateCrawler`
- `glue:CreateDatabase`
- `glue:CreateTable`
- `glue:StartCrawlerSchedule`
- `iam:GetRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam>DeleteRolePolicy`
- `iam:PassRole`
- `lakeformation:RegisterResource`
- `lakeformation:GrantPermissions`
- `s3:ListBucket`
- `s3:PutObject`

Esempio: consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "ViewOwnUserInfo",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Esempio: consentire all'account di gestione dell'organizzazione di designare e rimuovere un amministratore delegato

Questo esempio mostra come è possibile creare una politica che consenta a un utente di un account di AWS Organizations gestione di designare e rimuovere l'amministratore delegato di Security Lake per la propria organizzazione.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "securitylake:RegisterDataLakeDelegatedAdministrator",
        "securitylake:DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator"
    ],
    "Resource": "arn:aws:securitylake:*:*:*"
  }
]
}

```

Esempio: consenti agli utenti di recensire gli abbonati in base ai tag

Nelle politiche basate sull'identità, è possibile utilizzare le condizioni per controllare l'accesso alle risorse di Security Lake in base ai tag. Questo esempio mostra come è possibile creare una policy che consenta a un utente di esaminare gli abbonati utilizzando la console di Security Lake o l'API di Security Lake. Tuttavia, l'autorizzazione viene concessa solo se il valore del Owner tag per un abbonato è il nome utente dell'utente.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReviewSubscriberDetailsIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securitylake:GetSubscriber",
      "Resource": "arn:aws:securitylake:*:*:subscriber/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    },
    {
      "Sid": "ListSubscribersIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securitylake:ListSubscribers",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

In questo esempio, se un utente con il nome utente `richard-roe` tenta di esaminare i dettagli dei singoli abbonati, un abbonato deve essere taggato o. `Owner=richard-roe owner=richard-roe` In caso contrario, a questo utente viene negato l'accesso. La chiave di tag di condizione `Owner` corrisponde sia a `Owner` che a `owner` perché i nomi delle chiavi di condizione non distinguono tra maiuscole e minuscole. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi di condizione, consulta [IAM JSON Policy elements: Condition](#) nella IAM User Guide. Per informazioni sull'etichettatura delle risorse di Security Lake, consulta. [Etichettatura delle risorse di Security Lake](#)

AWS politiche gestite per Security Lake

Una policy AWS gestita è una policy autonoma creata e amministrata da AWS. AWS le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Si consiglia pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i propri casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. AWS Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando ne Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS politica gestita: AmazonSecurityLakeMetastoreManager

Amazon Security Lake utilizza una AWS Lambda funzione per gestire i metadati nel tuo data lake. Tramite l'uso di questa funzione, Security Lake può indicizzare le partizioni Amazon Simple Storage

Service (Amazon S3) che contengono i dati e i file di dati nelle AWS Glue tabelle del Data Catalog. Questa policy gestita contiene tutte le autorizzazioni per la funzione Lambda per indicizzare le partizioni e i file di dati S3 nelle tabelle. AWS Glue

Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `logs`— Consente ai responsabili di registrare l'output della funzione Lambda in Amazon CloudWatch Logs.
- `glue`— Consente ai principali di eseguire azioni di scrittura specifiche per le tabelle di Data Catalog. AWS Glue Ciò consente inoltre ai AWS Glue crawler di identificare le partizioni nei dati.
- `sqs`— Consente ai principali di eseguire azioni di lettura e scrittura specifiche per le code Amazon SQS che inviano notifiche di eventi quando gli oggetti vengono aggiunti o aggiornati nel tuo data lake.
- `s3`— Consente ai responsabili di eseguire azioni di lettura e scrittura specifiche per il bucket Amazon S3 che contiene i tuoi dati.

Per esaminare le autorizzazioni relative a questa politica, consulta la AWS Managed Policy [AmazonSecurityLakeMetastoreManager](#) Reference Guide.

AWS politica gestita: AmazonSecurityLakePermissionsBoundary

Amazon Security Lake crea ruoli IAM per fonti personalizzate di terze parti per scrivere dati nel data lake e per consentire agli abbonati personalizzati di terze parti di utilizzare i dati dal data lake e utilizza questa politica durante la creazione di questi ruoli per definire i limiti delle loro autorizzazioni. Non è necessario agire per utilizzare questa policy. Se il data lake è crittografato con una AWS KMS chiave gestita dal cliente `kms:Decrypt` e vengono aggiunte `kms:GenerateDataKey` le autorizzazioni.

Per esaminare le autorizzazioni relative a questa politica, consulta [AmazonSecurityLakePermissionsBoundary](#) la AWS Managed Policy Reference Guide.

AWS politica gestita: AmazonSecurityLakeAdministrator

Puoi collegare la `AmazonSecurityLakeAdministrator` policy a un principale prima che abiliti Amazon Security Lake per il proprio account. Questa politica concede autorizzazioni amministrative

che consentono l'accesso completo e principale a tutte le azioni di Security Lake. Il responsabile può quindi effettuare l'onboarding su Security Lake e successivamente configurare sorgenti e abbonati in Security Lake.

Questa politica include le azioni che gli amministratori di Security Lake possono eseguire su altri AWS servizi tramite Security Lake.

La `AmazonSecurityLakeAdministrator` policy non supporta la creazione di ruoli di utilità richiesti da Security Lake per gestire la replica interregionale di Amazon S3, la registrazione di nuove partizioni di dati, l' AWS Glue esecuzione di un crawler Glue sui dati aggiunti a fonti personalizzate o la notifica di nuovi dati agli abbonati agli endpoint HTTPS. Puoi creare questi ruoli in anticipo, come descritto in. [Guida introduttiva ad Amazon Security Lake](#)

Oltre alla policy `AmazonSecurityLakeAdministrator` gestita, Security Lake richiede `lakeformation:PutDataLakeSettings` le autorizzazioni per le funzioni di onboarding e configurazione. `PutDataLakeSettings` consente di impostare un responsabile IAM come amministratore per tutte le risorse regionali di Lake Formation nell'account. Questo `iam:CreateRole` permission ruolo deve essere accompagnato da una `AmazonSecurityLakeAdministrator` politica.

Gli amministratori di Lake Formation hanno pieno accesso alla console di Lake Formation e controllano la configurazione iniziale dei dati e le autorizzazioni di accesso. Security Lake assegna il principale che abilita Security Lake e il `AmazonSecurityLakeMetaStoreManager` ruolo (o altro ruolo specificato) come amministratori di Lake Formation in modo che possano creare tabelle, aggiornare lo schema delle tabelle, registrare nuove partizioni e configurare le autorizzazioni sulle tabelle. È necessario includere le seguenti autorizzazioni nella politica per l'utente o il ruolo di amministratore di Security Lake:

Note

Per fornire autorizzazioni sufficienti a concedere l'accesso agli abbonati con sede a Lake Formation, Security Lake consiglia di aggiungere le seguenti `glue:PutResourcePolicy` autorizzazioni.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowPutLakeFormationSettings",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "lakeformation:PutDatalakeSettings",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": "securitylake.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowGlueActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["glue:PutResourcePolicy", "glue>DeleteResourcePolicy"],
    "Resource": [
      "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "arn:aws:glue:*:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
      "arn:aws:glue:*:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
    ],
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": "securitylake.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- **securitylake**— Consente ai responsabili l'accesso completo a tutte le azioni di Security Lake.
- **organizations**— Consente ai responsabili di recuperare informazioni da AWS Organizations sugli account di un'organizzazione. Se un account appartiene a un'organizzazione, queste autorizzazioni consentono alla console di Security Lake di visualizzare nomi e numeri di account.

- `iam`— Consente ai responsabili di creare ruoli collegati ai servizi per Security Lake e AWS Lake Formation, come passaggio obbligatorio Amazon EventBridge, di abilitare tali servizi. Consente inoltre la creazione e la modifica di politiche per i ruoli di sottoscrittore e di origine personalizzati, con le autorizzazioni di tali ruoli limitate a quanto consentito dalla politica. `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary`
- `ram`— Consente ai responsabili di configurare l'accesso Lake Formation basato sulle query degli abbonati alle sorgenti di Security Lake.
- `s3`— Consente ai responsabili di creare e gestire i bucket Security Lake e di leggerne il contenuto.
- `lambda`— Consente ai principali di gestire le partizioni di tabella Lambda utilizzate per aggiornare le partizioni di AWS Glue tabella dopo la distribuzione del AWS codice sorgente e la replica tra regioni.
- `glue`— Consente ai responsabili di creare e gestire il database e le tabelle di Security Lake.
- `lakeformation`— Consente ai responsabili di gestire le Lake Formation autorizzazioni per le tabelle di Security Lake.
- `events`— Consente ai responsabili di gestire le regole utilizzate per notificare agli abbonati nuovi dati nelle fonti Security Lake.
- `sqs`— Consente ai responsabili di creare e gestire le Amazon SQS code utilizzate per notificare agli abbonati nuovi dati nelle fonti Security Lake.
- `kms`— Consente ai responsabili di concedere l'accesso a Security Lake per scrivere dati utilizzando una chiave gestita dal cliente.
- `secretsmanager`— Consente ai responsabili di gestire i segreti utilizzati per notificare agli abbonati nuovi dati nelle fonti Security Lake tramite endpoint HTTPS.

Per esaminare le autorizzazioni relative a questa politica, consulta la Managed Policy Reference [AmazonSecurityLakeAdministratorGuide.AWS](#)

AWS politica gestita: `SecurityLakeServiceLinkedRole`

Security Lake utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForSecurityLake` per creare e gestire il security data lake.

Non puoi allegare la policy `SecurityLakeServiceLinkedRole` gestita alle tue entità IAM. Questa policy è associata a un ruolo collegato al servizio che consente a Security Lake di eseguire azioni per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta Autorizzazioni dei [ruoli collegati ai servizi per Security Lake](#).

AWS politica gestita: SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy

Security Lake utilizza il ruolo collegato ai servizi denominato `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` per eseguire il monitoraggio continuo e il miglioramento delle prestazioni, in grado di ridurre latenza e costi. Fornisce l'accesso per gestire le risorse create da Security Lake. Concede a Security Lake la possibilità di eliminare `SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda`. Questa lambda è stata dichiarata obsoleta per i clienti che hanno eseguito la migrazione iceberg e sono passati a sorgenti v2. Questo lambda utilizzava il runtime Python 3.9 che sarà obsoleto a dicembre. Piuttosto che aggiornare il runtime di questa lambda per quei clienti, sarebbe meglio eliminarli. Abbiamo un processo di ripristino che determinerà se il cliente ha ancora bisogno o meno della lambda e la eliminerà in caso contrario. Questo aggiornamento SLR è necessario per consentirci di eliminare quella lambda.

Non puoi allegare la policy `SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy` gestita alle tue entità IAM. Questa policy è associata a un ruolo collegato al servizio che consente a Security Lake di eseguire azioni per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni dei ruoli collegati ai servizi per](#) la gestione delle risorse.

Dettagli delle autorizzazioni

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `events`— Consente ai responsabili di elencare e gestire le EventBridge regole per l'elaborazione degli eventi di Security Lake.
- `lambda`— Consente ai responsabili di gestire le funzioni e le configurazioni Lambda per l'elaborazione dei metadati di Security Lake, inclusa la possibilità di eliminare le funzioni obsolete di aggiornamento delle partizioni.
- `glue`— Consente ai responsabili di creare partizioni, gestire tabelle e accedere ai database nel Data Catalog for Security Lake per la gestione dei metadati. AWS Glue
- `s3`— Consente ai responsabili di gestire le configurazioni dei bucket Amazon S3, le politiche del ciclo di vita e gli oggetti di metadati per le operazioni dei data lake di Security Lake.
- `logs`— Consente ai responsabili di accedere ai flussi di CloudWatch log e di interrogare i dati dei log per le funzioni di Security Lake Lambda.
- `sqs`— Consente ai responsabili di gestire le code e i messaggi di Amazon SQS per i flussi di lavoro di elaborazione dati di Security Lake.
- `lakeformation`— Consente ai responsabili di recuperare le impostazioni e le autorizzazioni del data lake per la gestione delle risorse di Security Lake.

Per visualizzare ulteriori dettagli sulla policy, inclusa la versione più recente del documento di policy JSON, consulta [SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy](#) nella Guida di riferimento alle policy gestite da AWS .

AWS politica gestita: AWS GlueServiceRole

La policy AWS `GlueServiceRole` gestita richiama il AWS Glue crawler e consente di eseguire la scansione dei dati di origine personalizzati e AWS Glue identificare i metadati delle partizioni. Questi metadati sono necessari per creare e aggiornare tabelle nel Data Catalog.

Per ulteriori informazioni, consulta [Raccolta di dati da fonti personalizzate in Security Lake](#).

Security Lake aggiorna le policy AWS gestite

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite per Security Lake da quando questo servizio ha iniziato a tenere traccia di queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nella pagina della cronologia dei documenti di Security Lake.

Modifica	Descrizione	Data
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy — Politica esistente aggiornata	Security Lake ha aggiornato la politica gestita <code>SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy</code> per aggiungere l'autorizzazione <code>lambda:DeleteFunction</code> per le funzioni obsolete <code>_Glue_Partition_Updater_Lambda</code> . SecurityLake Ciò consente a Security Lake di eliminare le funzioni Lambda obsolete nell'ambito della migrazione alle sorgenti v2 e al formato iceberg.	18 novembre 2025

Modifica	Descrizione	Data
<p>AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement— Politica esistente aggiornata</p>	<p>Questa politica è stata aggiornata per sostituire l'<code>StringLike</code> operatore con l'<code>ArnLike</code> operatore per valutare le chiavi di tipo ARN per il blocco <code>lambda:FunctionArn</code> in <code>the aws:ResourceAccount</code> condition. Ciò garantisce un'applicazione più sicura.</p>	<p>25 settembre 2025</p>
<p>Ruolo collegato ai servizi per Amazon Security Lake: nuovo ruolo collegato ai servizi</p>	<p>Abbiamo aggiunto un nuovo ruolo collegato al servizio. <code>AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement</code> Questo ruolo collegato al servizio fornisce le autorizzazioni a Security Lake per eseguire il monitoraggio continuo e il miglioramento delle prestazioni, che possono ridurre latenza e costi.</p>	<p>14 novembre 2024</p>
<p>Ruolo collegato ai servizi per Amazon Security Lake: aggiornamento delle autorizzazioni esistenti per i ruoli collegati ai servizi</p>	<p>Abbiamo aggiunto AWS WAF azioni alla policy AWS gestita per la policy. <code>SecurityLakeServiceLinkedRole</code> Le azioni aggiuntive consentono a Security Lake di raccogliere AWS WAF i log, quando è abilitata come fonte di log in Security Lake.</p>	<p>22 maggio 2024</p>

Modifica	Descrizione	Data
AmazonSecurityLakePermissionsBoundary : aggiornamento di una policy esistente	Security Lake ha aggiunto azioni SID alla policy.	13 maggio 2024
AmazonSecurityLakeMetastoreManager : aggiornamento di una policy esistente	Security Lake ha aggiornato la policy aggiungendo un'azione di pulizia dei metadati che consente di eliminare i metadati nel data lake.	27 marzo 2024
AmazonSecurityLakeAdministrator : aggiornamento di una policy esistente	Security Lake ha aggiornato la policy per consentire <code>iam:PassRole</code> il nuovo <code>AmazonSecurityLakeMetastoreManagerV2</code> ruolo e consente a Security Lake di implementare o aggiornare i componenti del data lake.	23 febbraio 2024
AmazonSecurityLakeMetastoreManager : nuova policy	Security Lake ha aggiunto una nuova politica gestita che concede le autorizzazioni a Security Lake per gestire i metadati nel data lake.	23 gennaio 2024
AmazonSecurityLakeAdministrator : nuova policy	Security Lake ha aggiunto una nuova politica gestita che garantisce un accesso principale completo a tutte le azioni di Security Lake.	30 maggio 2023
Security Lake ha iniziato a tracciare le modifiche	Security Lake ha iniziato a tenere traccia delle modifiche alle sue politiche AWS gestite.	29 novembre 2022

Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Security Lake

Security Lake utilizza ruoli collegati ai [servizi AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un ruolo collegato ai servizi è un ruolo IAM collegato direttamente a Security Lake. È predefinito da Security Lake e include tutte le autorizzazioni necessarie a Security Lake per chiamare altre persone per tuo Servizi AWS conto e gestire il servizio Security Data Lake. Security Lake utilizza questo ruolo collegato al servizio in tutti i paesi in Regioni AWS cui Security Lake è disponibile.

Il ruolo collegato al servizio elimina la necessità di aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie durante la configurazione di Security Lake. Security Lake definisce le autorizzazioni di questo ruolo collegato al servizio e, se non diversamente definito, solo Security Lake può assumere il ruolo. Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere collegata a nessun'altra entità IAM.

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio è necessario configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM. È possibile eliminare un ruolo collegato al servizio solo dopo aver eliminato le relative risorse. Questa procedura protegge le risorse poiché impedisce la rimozione involontaria dell'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni su altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi con Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli un Sì con un link per consultare la documentazione relativa ai ruoli collegati ai servizi per quel servizio.

Argomenti

- [Autorizzazioni SLR \(Service-Linked Role\) per Security Lake](#)
- [Autorizzazioni SLR \(Service-Linked Role\) per la gestione delle risorse](#)

Autorizzazioni SLR (Service-Linked Role) per Security Lake

Security Lake utilizza il ruolo collegato al servizio denominato.

`AWSServiceRoleForSecurityLake` Questo ruolo collegato al servizio si fida che il `securitylake.amazonaws.com` servizio assuma il ruolo. Per ulteriori informazioni sulle politiche AWS gestite per Amazon Security Lake, consulta [AWS gestire le politiche per Amazon Security Lake](#).

La politica di autorizzazione per il ruolo, che è una politica AWS gestita denominata `SecurityLakeServiceLinkedRole`, consente a Security Lake di creare e gestire il

data lake di sicurezza. Consente inoltre a Security Lake di eseguire attività come le seguenti sulle risorse specificate:

- Utilizza AWS Organizations le azioni per recuperare informazioni sugli account associati
- Usa Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic Compute EC2) per recuperare informazioni su Amazon VPC Flow Logs
- Utilizza AWS CloudTrail le azioni per recuperare informazioni sul ruolo collegato al servizio
- Usa AWS WAF le azioni per raccogliere AWS WAF i log, quando è abilitata come fonte di log in Security Lake
- Utilizza l'LogDeliveryazione per creare o eliminare un abbonamento per la consegna dei AWS WAF log.

Per esaminare le autorizzazioni relative a questa politica, consulta [SecurityLakeServiceLinkedRole](#) la AWS Managed Policy Reference Guide.

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio è necessario configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

Creazione del ruolo collegato al servizio Security Lake

Non è necessario creare manualmente il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLake` collegato al servizio per Security Lake. Quando abiliti Security Lake per te Account AWS, Security Lake crea automaticamente il ruolo collegato al servizio per te.

Modifica del ruolo collegato al servizio di Security Lake

Security Lake non consente di modificare il ruolo collegato al `AWSServiceRoleForSecurityLake` servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non è possibile modificare il nome del ruolo perché diverse entità potrebbero fare riferimento al ruolo. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Eliminazione del ruolo collegato al servizio di Security Lake

Non è possibile eliminare il ruolo collegato al servizio da Security Lake. Puoi invece eliminare il ruolo collegato al servizio dalla console IAM, dall'API o. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

Prima di poter eliminare il ruolo collegato al servizio, devi prima confermare che il ruolo non abbia sessioni attive e rimuovere tutte le risorse in uso. `AWSServiceRoleForSecurityLake`

Note

Se Security Lake utilizza il `AWSServiceRoleForSecurityLake` ruolo quando si tenta di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In tal caso, attendi qualche minuto e poi riprova a eseguire l'operazione.

Se elimini il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLake` collegato al servizio e devi crearlo di nuovo, puoi crearlo di nuovo abilitando Security Lake per il tuo account. Quando abiliti nuovamente Security Lake, Security Lake crea nuovamente automaticamente il ruolo collegato al servizio per te.

Supportato Regioni AWS per il ruolo collegato al servizio Security Lake

Security Lake supporta l'utilizzo del ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLake` collegato al servizio in tutti i paesi in Regioni AWS cui Security Lake è disponibile. Per un elenco delle regioni in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta [Regioni ed endpoint di Security Lake](#)

Autorizzazioni SLR (Service-Linked Role) per la gestione delle risorse

Security Lake utilizza il ruolo collegato ai servizi denominato `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` per eseguire il monitoraggio continuo e il miglioramento delle prestazioni, che possono ridurre latenza e costi. Questo ruolo collegato al servizio si fida che il servizio assuma il `resource-management.securitylake.amazonaws.com` ruolo. L'attivazione `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` consentirà inoltre l'accesso a Lake Formation e registrerà automaticamente i bucket S3 gestiti da Security Lake con Lake Formation in tutte le regioni per una maggiore sicurezza.

La politica di autorizzazione per il ruolo, denominata policy AWS `gestitaSecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy`, consente l'accesso alle risorse di gestione create da Security Lake, inclusa la gestione dei metadati nel data lake. Per ulteriori informazioni sulle politiche AWS gestite per Amazon Security Lake, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon Security Lake](#).

Questo ruolo collegato al servizio consente a Security Lake di monitorare lo stato delle risorse distribuite da Security Lake (S3 Bucket, tabelle, AWS Glue Amazon SQS Queue, Metastore Manager (MSM) Lambda Function e regole) sul tuo account. EventBridge Alcuni esempi di operazioni che Security Lake può eseguire con questo ruolo collegato ai servizi sono:

- Compattazione dei file manifest di Apache Iceberg, che migliora le prestazioni delle query e riduce i tempi e i costi di elaborazione Lambda MSM.
- Monitora lo stato di Amazon SQS per rilevare problemi di ingestione.
- Ottimizza la replica dei dati tra regioni per escludere i file di metadati.

Note

Se non installi il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio, Security Lake continuerà a funzionare, ma si consiglia vivamente di accettare questo ruolo collegato al servizio in modo che Security Lake possa monitorare e ottimizzare le risorse del tuo account.

Dettagli delle autorizzazioni

Il ruolo è configurato con la seguente politica di autorizzazioni:

- `events`— Consente ai responsabili di gestire EventBridge le regole richieste per le fonti di registro e gli abbonati ai log.
- `lambda`— Consente ai principali di gestire la lambda utilizzata per aggiornare le partizioni di AWS Glue tabella dopo la distribuzione del AWS codice sorgente e la replica tra regioni.
- `glue`— Consente ai principali di eseguire azioni di scrittura specifiche per le tabelle del Data Catalog. AWS Glue Ciò consente inoltre AWS Glue ai crawler di identificare le partizioni nei dati e a Security Lake di gestire i metadati di Apache Iceberg per le tabelle Apache Iceberg.
- `s3`— Consente ai principali di eseguire azioni di lettura e scrittura specifiche sui bucket Security Lake contenenti dati di registro e metadati della tabella Glue.
- `logs`— Consente ai principali di accedere in lettura per registrare l'output della funzione CloudWatch Lambda in Logs.
- `sqs`— Consente ai principali di eseguire azioni di lettura e scrittura specifiche per le code Amazon SQS che ricevono notifiche di eventi quando gli oggetti vengono aggiunti o aggiornati nel tuo data lake.
- `lakeformation`— Consente ai presidi di leggere le impostazioni di Lake Formation per monitorare eventuali errori di configurazione.

Per esaminare le autorizzazioni relative a questa politica, consulta la AWS Managed Policy [SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy](#) Reference Guide.

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato al servizio è necessario configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

Creazione del ruolo collegato al servizio Security Lake

È possibile creare il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio per Security Lake utilizzando la console Security Lake o il AWS CLI

Per creare il ruolo collegato al servizio, devi concedere le seguenti autorizzazioni al tuo utente IAM o al tuo ruolo IAM. Il ruolo IAM deve essere un amministratore di Lake Formation in tutte le regioni abilitate a Security Lake.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLakeFormationActionsViaSecurityLakeConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:GrantPermissions",
        "lakeformation:ListPermissions",
        "lakeformation:ListResources",
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:RevokePermissions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowIamActionsViaSecurityLakeConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetRole",
        "iam:PutRolePolicy"
      ],
    }
  ]
}
```

```

    "Resource": [
      "arn:*:iam:*:role/aws-service-role/resource-
management.securitylake.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement",
      "arn:*:iam:*:role/*AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
      "arn:*:iam:aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole",
      "arn:*:iam:aws:policy/service-role/AmazonSecurityLakeMetastoreManager",
      "arn:*:iam:aws:policy/aws-service-role/
SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy"
    ],
    "Condition": {
      "StringLikeIfExists": {
        "iam:AWSServiceName": [
          "securitylake.amazonaws.com",
          "resource-management.securitylake.amazonaws.com",
          "lakeformation.amazonaws.com"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowGlueActionsViaConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "glue:GetDatabase",
      "glue:GetTables"
    ],
    "Resource": [
      "arn:*:glue:*:catalog",
      "arn:*:glue:*:database/amazon_security_lake_glue_db*",
      "arn:*:glue:*:table/amazon_security_lake_glue_db*/*"
    ]
  }
]
}

```

Console

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Accetta il nuovo ruolo collegato al servizio facendo clic su **Abilita ruolo collegato al servizio** nella barra delle informazioni nella pagina di riepilogo.

Dopo aver abilitato il ruolo collegato al servizio, non sarà necessario ripetere questo processo per utilizzi futuri di Security Lake.

CLI

Per creare il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio in modo programmatico, utilizzate il seguente comando CLI.

```
$ aws iam create-service-linked-role  
--aws-service-name resource-management.securitylake.amazonaws.com
```

Quando crei il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio utilizzando AWS CLI, devi anche concedergli le autorizzazioni a livello di tabella di Lake Formation (`ALTER`, `DESCRIBE`) a tutte le tabelle del database Security Lake Glue per gestire i metadati delle tabelle e accedere ai dati. Se le tabelle Glue in qualsiasi regione fanno riferimento ai bucket S3 della precedente attivazione di Security Lake, è necessario concedere temporaneamente le autorizzazioni `DATA_LOCATION_ACCESS` al ruolo collegato al servizio per consentire a Security Lake di porre rimedio a questa situazione.

Devi anche concedere a Lake Formation le autorizzazioni per il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio per il tuo account.

L'esempio seguente mostra come concedere le autorizzazioni di Lake Formation al ruolo collegato al servizio nella regione designata. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws lakeformation grant-permissions --region {region} --principal  
DataLakePrincipalIdentifier={AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement ARN} \  
--permissions ALTER DESCRIBE --resource '{ "Table": { "DatabaseName":  
"amazon_security_lake_glue_db_{region}", "TableWildcard": {} } }'
```

L'esempio seguente mostra l'aspetto del Role ARN. È necessario modificare l'ARN del ruolo in modo che corrisponda alla propria regione.

```
"AWS": "arn:[partition]:iam::[accountid]:role/aws-service-  
role/resource-management.securitylake.amazonaws.com/  
AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement"
```

Puoi anche utilizzare la chiamata [CreateServiceLinkedRole](#) API. Nella richiesta, specifica `AWSServiceName` come `resource-management.securitylake.amazonaws.com`.

Dopo aver abilitato il `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` ruolo, se utilizzi la chiave gestita AWS KMS dal cliente (CMK) per la crittografia, devi consentire al ruolo collegato al servizio di scrivere oggetti crittografati nei bucket S3 nelle regioni in cui esiste CMK. AWS Nella AWS KMS console, aggiungi la seguente politica alla chiave KMS nelle regioni in cui esiste CMK. AWS Per i dettagli su come modificare la politica chiave del KMS, consulta [le politiche chiave AWS KMS nella Guida](#) per gli AWS Key Management Service sviluppatori.

```
{
  "Sid": "Allow SLR",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:[partition]:iam::[accountid]:role/aws-service-role/resource-management.securitylake.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::[regional-datalake-s3-bucket-name]"
    },
    "StringLike": {
      "kms:ViaService": "s3.[region].amazonaws.com"
    }
  }
},
```

Modifica del ruolo collegato al servizio Security Lake

Security Lake non consente di modificare il ruolo collegato al `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non è possibile modificare il nome del ruolo perché diverse entità potrebbero fare riferimento al ruolo. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di un ruolo collegato al servizio](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Eliminazione del ruolo collegato al servizio di Security Lake

Non è possibile eliminare il ruolo collegato al servizio da Security Lake. Puoi invece eliminare il ruolo collegato al servizio dalla console IAM, dall'API o. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente IAM.

Prima di poter eliminare il ruolo collegato al servizio, devi prima confermare che il ruolo non abbia sessioni attive e rimuovere tutte le risorse in uso.

`AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement`

Note

Se Security Lake utilizza il `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` ruolo quando si tenta di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In tal caso, attendi qualche minuto e poi riprova a eseguire l'operazione.

Se elimini il ruolo `AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio e devi crearlo di nuovo, puoi crearlo di nuovo abilitando Security Lake per il tuo account. Quando abiliti nuovamente Security Lake, Security Lake crea nuovamente automaticamente il ruolo collegato al servizio per te.

Supportato Regioni AWS per il ruolo collegato al servizio Security Lake

Security Lake supporta l'utilizzo del ruolo

`AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement` collegato al servizio in tutti i paesi in Regioni AWS cui Security Lake è disponibile. Per un elenco delle regioni in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta. [Regioni ed endpoint di Security Lake](#)

Protezione dei dati in Amazon Security Lake

Il [modello di responsabilità AWS condivisa](#) si applica alla protezione dei dati in Amazon Security Lake. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per maggiori informazioni sulla privacy dei dati, consulta le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [AWS Modello di responsabilità condivisa e GDPR](#) nel AWS Blog sulla sicurezza.

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori con Security Lake o altro Servizi AWS utilizzando la console, l'API o. AWS CLI AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando si fornisce un URL a un server esterno, suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la richiesta al server.

Crittografia dei dati a riposo

Amazon Security Lake archivia in modo sicuro i dati archiviati utilizzando soluzioni di AWS crittografia. I dati non elaborati dei log di sicurezza e degli eventi vengono archiviati in bucket Amazon [Simple Storage Service \(Amazon S3\) multi-tenant specifici](#) dell'origine in un account gestito da Security Lake. Ogni fonte di log ha il proprio bucket multi-tenant. Security Lake crittografa questi dati grezzi utilizzando una [chiave di AWS proprietà di](#) (). AWS Key Management Service AWS KMS AWS le chiavi di proprietà sono una raccolta di AWS KMS chiavi che un AWS servizio, in questo caso Security Lake, possiede e gestisce per l'uso in più account. AWS

Security Lake esegue processi di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) su dati di log ed eventi non elaborati.

Una volta completati i processi ETL, Security Lake crea bucket S3 single-tenant nel tuo account (un bucket per ogni bucket in Regione AWS cui hai abilitato Security Lake). I dati vengono archiviati nei bucket S3 multi-tenant solo temporaneamente fino a quando Security Lake non è in grado di consegnarli in modo affidabile ai bucket S3 single-tenant. I bucket single-tenant includono una policy basata sulle risorse che autorizza Security Lake a scrivere dati di log ed eventi nei bucket. [Per crittografare i dati nel bucket S3, puoi scegliere una chiave di crittografia gestita da S3 o una chiave gestita dal cliente \(da\)](#). AWS KMS Entrambe le opzioni utilizzano la crittografia simmetrica.

Utilizzo di una chiave KMS per la crittografia dei dati

Per impostazione predefinita, i dati forniti da Security Lake al tuo bucket S3 sono crittografati mediante crittografia lato server di Amazon con chiavi di crittografia [gestite da Amazon S3 \(SSE-S3\)](#). Per fornire un livello di sicurezza da gestire direttamente, puoi invece utilizzare la [crittografia lato server con chiavi \(SSE-KMS\)](#) per i dati di Security Lake. AWS KMS

SSE-KMS non è supportato nella console Security Lake. Per utilizzare SSE-KMS con l'API o la CLI di Security Lake, devi prima [creare una chiave KMS o utilizzare una chiave esistente](#). Alla chiave si allega una policy che determina quali utenti possono utilizzare la chiave per crittografare e decrittografare i dati di Security Lake.

Se utilizzi una chiave gestita dal cliente per crittografare i dati scritti nel tuo bucket S3, non puoi scegliere una chiave multiregionale. Per le chiavi gestite dal cliente, Security Lake crea una [concessione](#) per tuo conto inviando una richiesta a `CreateGrant` AWS KMS. Le concessioni AWS KMS vengono utilizzate per consentire a Security Lake di accedere a una chiave KMS in un account cliente.

Security Lake richiede la concessione per utilizzare la chiave gestita dal cliente per le seguenti operazioni interne:

- Invia `GenerateDataKey` richieste per AWS KMS generare chiavi dati crittografate dalla chiave gestita dal cliente.
- Invia `RetireGrant` richieste a AWS KMS. Quando effettui aggiornamenti al tuo data lake, questa operazione consente il ritiro della sovvenzione aggiunta alla chiave AWS KMS per l'elaborazione ETL.

Security Lake non necessita di autorizzazioni. Decrypt Quando gli utenti autorizzati della chiave leggono i dati di Security Lake, S3 gestisce la decrittografia e gli utenti autorizzati sono in grado di leggere i dati in forma non crittografata. Tuttavia, un abbonato necessita delle Decrypt autorizzazioni per utilizzare i dati di origine. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni degli abbonati, consulta [Gestione dell'accesso ai dati per gli abbonati a Security Lake](#)

Se si desidera utilizzare una chiave KMS esistente per crittografare i dati di Security Lake, è necessario modificare la politica delle chiavi per la chiave KMS. La policy chiave deve consentire al ruolo IAM associato alla posizione del data lake Lake Formation di utilizzare la chiave KMS per decrittografare i dati. Per istruzioni su come modificare la policy chiave per una chiave KMS, consulta [Changing a key policy nella Developer Guide](#). AWS Key Management Service

La tua chiave KMS può accettare richieste di concessione, consentendo a Security Lake di accedere alla chiave, quando crei una politica chiave o utilizzi una politica chiave esistente con le autorizzazioni appropriate. Per istruzioni sulla creazione di una politica chiave, consulta [Creazione di una politica chiave nella Guida](#) per gli AWS Key Management Service sviluppatori.

Allega la seguente politica chiave alla tua chiave KMS:

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"},
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Autorizzazioni IAM richieste quando si utilizza una chiave gestita dal cliente

Consulta la sezione [Guida introduttiva: prerequisiti](#) per una panoramica dei ruoli IAM che devi creare per utilizzare Security Lake.

Quando aggiungi una fonte personalizzata o un abbonato, Security Lake crea ruoli IAM nel tuo account. Questi ruoli sono destinati a essere condivisi con altre identità IAM. Consentono a una fonte personalizzata di scrivere dati nel data lake e a un abbonato di utilizzare i dati dal data lake. Una

policy AWS gestita denominata `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` definisce i limiti di autorizzazione per questi ruoli.

Crittografia delle code Amazon SQS

Quando crei il tuo data lake, Security Lake crea due code Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) non crittografate nell'account amministratore delegato di Security Lake. È necessario crittografare queste code per proteggere i dati. La crittografia lato server (SSE) predefinita fornita da Amazon Simple Queue Service non è sufficiente. È necessario creare una chiave gestita dal cliente in AWS Key Management Service (AWS KMS) per crittografare le code e concedere al servizio Amazon S3 le autorizzazioni principali per lavorare con le code crittografate. Per istruzioni su come concedere queste autorizzazioni, consulta [Perché le notifiche degli eventi di Amazon S3 non vengono recapitate a una coda Amazon SQS che utilizza la crittografia lato server?](#) nel AWS Knowledge Center.

Poiché Security Lake supporta AWS Lambda i processi di estrazione, trasferimento e caricamento (ETL) sui tuoi dati, devi anche concedere le autorizzazioni Lambda per gestire i messaggi nelle code di Amazon SQS. Per informazioni, consulta [Autorizzazioni per i ruoli di esecuzione nella Guida](#) per gli sviluppatori AWS Lambda.

Crittografia dei dati in transito

Security Lake crittografa tutti i dati in transito tra AWS i servizi. Security Lake protegge i dati in transito, mentre viaggiano da e verso il servizio, crittografando automaticamente tutti i dati tra reti utilizzando il protocollo di crittografia Transport Layer Security (TLS) 1.2. Le richieste HTTPS dirette inviate a Security Lake APIs vengono firmate utilizzando l'[algoritmo AWS Signature Version 4](#) per stabilire una connessione sicura.

Rifiuto esplicito all'utilizzo dei dati volto al miglioramento del servizio

Puoi scegliere di rinunciare all'utilizzo dei tuoi dati per sviluppare e migliorare Security Lake e altri servizi di AWS sicurezza utilizzando la politica di AWS Organizations opt-out. Puoi scegliere di rinunciare anche se Security Lake attualmente non raccoglie tali dati. Per ulteriori informazioni in merito, consulta le [Policy di rifiuto dei servizi di IA](#) nella Guida per l'utente di AWS Organizations .

Attualmente, Security Lake non raccoglie i dati di sicurezza che elabora per conto dell'utente, né i dati di sicurezza caricati sul data lake di sicurezza creato da questo servizio. Per sviluppare e migliorare il servizio Security Lake e le funzionalità di altri servizi di AWS sicurezza, Security Lake potrebbe raccogliere tali dati in futuro, compresi i dati caricati da fonti di dati di terze parti. Aggiungeremo

questa pagina quando Security Lake intende raccogliere tali dati e ne descriveremo il funzionamento. Avrai comunque la possibilità di annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Note

Per poter utilizzare la politica di opt-out, i tuoi AWS account devono essere gestiti centralmente da AWS Organizations. Se non hai ancora creato un'organizzazione per i tuoi AWS account, consulta [Creazione e gestione di un'organizzazione](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.

Il rifiuto esplicito ha gli effetti seguenti:

- Security Lake eliminerà i dati raccolti e archiviati prima della revoca del consenso (se presente).
- Dopo l'annullamento, Security Lake non raccoglierà o memorizzerà più questi dati.

Convalida della conformità per Amazon Security Lake

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Per ulteriori informazioni sulla responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS, consulta la [Documentazione AWS sulla sicurezza](#).

Le migliori pratiche di sicurezza per Security Lake

Consulta le seguenti best practice per lavorare con Amazon Security Lake.

Concedi agli utenti di Security Lake le autorizzazioni minime possibili

Segui il principio del privilegio minimo concedendo il set minimo di autorizzazioni relative alla policy di accesso per gli utenti AWS Identity and Access Management (IAM), i gruppi di utenti e i ruoli. Ad

esempio, potresti consentire a un utente IAM di visualizzare un elenco di fonti di registro in Security Lake ma non di creare fonti o abbonati. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di policy basate sull'identità per Security Lake](#)

Puoi anche utilizzarlo AWS CloudTrail per tenere traccia dell'utilizzo delle API in Security Lake. CloudTrail fornisce un registro delle azioni API eseguite da un utente, gruppo o ruolo in Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate API di Security Lake tramite CloudTrail](#).

Visualizza la pagina di riepilogo

La pagina di riepilogo della console Security Lake fornisce una panoramica dei problemi degli ultimi 14 giorni che hanno avuto un impatto sul servizio Security Lake e sui bucket Amazon S3 in cui sono archiviati i dati. Puoi approfondire questi problemi per mitigare il possibile impatto relativo alla sicurezza.

Integrazione con Security Hub CSPM

Integra Security Lake e ricevi AWS Security Hub CSPM i risultati CSPM di Security Hub in Security Lake. Security Hub CSPM genera risultati da molte integrazioni diverse Servizi AWS e di terze parti. Ricevere i risultati del Security Hub CSPM ti aiuta a ottenere una panoramica del tuo atteggiamento di conformità e a verificare se stai rispettando le migliori pratiche AWS di sicurezza.

Per ulteriori informazioni, consulta [Integrazione con AWS Security Hub CSPM](#).

Eliminare AWS Lambda

Quando si elimina una AWS Lambda funzione, si consiglia di non disabilitarla prima. La disabilitazione di una funzione Lambda prima dell'eliminazione potrebbe interferire con le funzionalità di interrogazione dei dati e potenzialmente influire su altre funzionalità. È meglio eliminare direttamente la funzione Lambda senza disabilitarla. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione della funzione Lambda, [AWS Lambda consulta](#) la guida per sviluppatori.

Monitora gli eventi di Security Lake

Puoi monitorare Security Lake utilizzando i CloudWatch parametri di Amazon. CloudWatch raccoglie dati grezzi da Security Lake ogni minuto e li elabora in metriche. È possibile impostare allarmi che attivano notifiche quando le metriche soddisfano le soglie specificate.

Per ulteriori informazioni, consulta [CloudWatch metriche per Amazon Security Lake](#).

Resilienza in Amazon Security Lake

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a Regioni AWS zone di disponibilità. Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Queste zone di disponibilità offrono un modo efficace per progettare e gestire le applicazioni e i database. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture tradizionali a data center singolo o multiplo.

La disponibilità di Security Lake è legata alla disponibilità regionale. La distribuzione su più zone di disponibilità aiuta il servizio a tollerare i guasti in ogni singola zona di disponibilità.

La disponibilità del piano dati di Security Lake non è legata alla disponibilità di alcuna regione. Tuttavia, la disponibilità del piano di controllo di Security Lake è strettamente legata alla disponibilità della regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale).

Per ulteriori informazioni sulle zone Regioni AWS di disponibilità, vedere [AWS Global Infrastructure](#).

Oltre all'infrastruttura AWS globale, Security Lake, in cui i dati sono supportati da Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), offre diverse funzionalità per supportare le esigenze di resilienza e backup dei dati.

Configurazione del ciclo di vita

Una configurazione del ciclo di vita è un insieme di regole che definiscono le operazioni applicate da Amazon S3 a un gruppo di oggetti. Tramite le regole di configurazione del ciclo di vita, è possibile indicare ad Amazon S3 di trasferire gli oggetti in classi di storage meno costose, archivarli o eliminarli. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del ciclo di vita dello storage](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

Funzione Versioni multiple

La funzione Controllo delle versioni è un modo per conservare più versioni di un oggetto nello stesso bucket. La funzione Controllo delle versioni può essere impiegata per conservare, recuperare e ripristinare qualsiasi versione di ogni oggetto archiviato nel bucket Amazon S3. Il controllo delle versioni consente di ripristinare sia le azioni involontarie degli utenti che i guasti delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Using versioning in bucket S3](#) nella Amazon S3 User Guide.

Classi di archiviazione

Amazon S3 offre una gamma di classi di archiviazione tra cui scegliere in base ai requisiti del carico di lavoro. Le classi di archiviazione S3 Standard-IA e S3 One Zone-IA sono progettate per i dati a cui si accede almeno una volta al mese e richiedono l'accesso in millisecondi. La classe di archiviazione S3 Glacier Instant Retrieval è progettata per i dati di archiviazione di lunga durata a cui si accede in millisecondi circa una volta al trimestre. Per i dati di archiviazione che non richiedono accesso immediato, come i backup, è possibile utilizzare le classi di archiviazione S3 Glacier Flexier Retrieval o S3 Glacier Deep Archive. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon S3 Storage Classes](#) nella Amazon S3 User Guide.

Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Security Lake

In quanto servizio gestito, Amazon Security Lake è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi AWS di sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzate chiamate API AWS pubblicate per accedere a Security Lake attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in Security Lake

La configurazione e i controlli IT sono una responsabilità condivisa tra voi AWS e voi, i nostri clienti. Per ulteriori informazioni, consulta il [modello di responsabilità AWS condivisa](#).

Amazon Security Lake e endpoint VPC di interfaccia ()AWS PrivateLink

Puoi stabilire una connessione privata tra il tuo VPC e Amazon Security Lake creando un endpoint VPC di interfaccia. Gli endpoint di interfaccia sono alimentati da [AWS PrivateLink](#), una tecnologia che

consente di accedere privatamente a Security Lake APIs senza un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione AWS Direct Connect. Le istanze del tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per comunicare con Security Lake. APIs Il traffico tra il tuo VPC e Security Lake non esce dalla rete Amazon.

Ogni endpoint dell'interfaccia è rappresentato da una o più [interfacce di rete elastiche](#) nelle sottoreti.

Per ulteriori informazioni, consulta [Interface VPC endpoints \(AWS PrivateLink\) nella Guida.AWS PrivateLink](#)

Considerazioni sugli endpoint VPC di Security Lake

Prima di configurare un endpoint VPC di interfaccia per Security Lake, assicurati di esaminare le [proprietà e le limitazioni degli endpoint dell'interfaccia](#) nella Guida.AWS PrivateLink

Security Lake supporta l'esecuzione di chiamate a tutte le sue azioni API dal tuo VPC.

Security Lake supporta gli endpoint VPC FIPS solo nelle seguenti regioni in cui esiste FIPS:

- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
- Stati Uniti orientali (Ohio)
- Stati Uniti occidentali (California settentrionale)
- Stati Uniti occidentali (Oregon)

Creazione di un endpoint VPC di interfaccia per Security Lake

Puoi creare un endpoint VPC per il servizio Security Lake utilizzando la console Amazon VPC o il (). AWS Command Line Interface AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un endpoint di interfaccia](#) nella Guida per l'utente di AWS PrivateLink .

Crea un endpoint VPC per Security Lake utilizzando il seguente nome di servizio:

- com.amazonaws. *region*. lago di sicurezza
- com.amazonaws.it. *region*.securitylake-fips (endpoint FIPS)

Se abiliti il DNS privato per l'endpoint, puoi effettuare richieste API a Security Lake utilizzando il nome DNS predefinito per la regione, ad esempio, securitylake.us-east-1.amazonaws.com

Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere a un servizio tramite un endpoint di interfaccia](#) nella Guida.AWS PrivateLink

Creazione di una policy per gli endpoint VPC per Security Lake

Puoi allegare una policy per gli endpoint al tuo endpoint VPC che controlla l'accesso a Security Lake. La policy specifica le informazioni riportate di seguito:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse sui cui si possono eseguire azioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Controllare l'accesso ai servizi con endpoint VPC nella Guida.AWS PrivateLink](#)

Esempio: policy degli endpoint VPC per le azioni di Security Lake

Di seguito è riportato un esempio di policy sugli endpoint per Security Lake. Se collegata a un endpoint, questa policy concede l'accesso alle azioni di Security Lake elencate per tutti i principali su tutte le risorse.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securitylake:ListDataLakes",
        "securitylake:ListLogSources",
        "securitylake:ListSubscribers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Sottoreti condivise

Non puoi creare, descrivere, modificare o eliminare gli endpoint VPC nelle sottoreti condivise con te. Tuttavia, puoi utilizzare gli endpoint VPC in sottoreti condivise con te. Per informazioni sulla

condivisione VPC, consulta la pagina [Condivisione del VPC con altri account](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Monitoraggio di Amazon Security Lake

Security Lake si integra con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese in Security Lake da un utente, un ruolo o un altro Servizio AWS. Ciò include le azioni dalla console di Security Lake e le chiamate programmatiche alle operazioni dell'API di Security Lake. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare quali richieste sono state fatte a Security Lake. Per ogni richiesta, è possibile identificare quando è stata effettuata, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata, chi l'ha effettuata e ulteriori dettagli. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione delle chiamate API di Security Lake tramite CloudTrail](#).

Security Lake e Amazon CloudWatch sono integrati, quindi puoi raccogliere, visualizzare e analizzare le metriche per i log raccolti da Security Lake. CloudWatch le metriche per il data lake Security Lake vengono raccolte automaticamente e inserite a intervalli di un minuto. CloudWatch Puoi anche impostare un allarme per inviarti una notifica se viene raggiunta una soglia specificata per una metrica di Security Lake. Per un elenco di tutte le metriche inviate da Security Lake CloudWatch, consulta [Metriche e dimensioni di Security Lake](#)

CloudWatch metriche per Amazon Security Lake

Puoi monitorare Security Lake utilizzando Amazon CloudWatch, che raccoglie dati grezzi ogni minuto e li elabora in metriche leggibili quasi in tempo reale. Queste statistiche vengono conservate per 15 mesi, in modo da poter accedere alle informazioni storiche e avere una prospettiva migliore sui dati del data lake. È anche possibile impostare allarmi che controllano determinate soglie e inviare notifiche o intraprendere azioni quando queste soglie vengono raggiunte.

Argomenti

- [Metriche e dimensioni di Security Lake](#)
- [Visualizzazione delle CloudWatch metriche per Security Lake](#)
- [Impostazione degli CloudWatch allarmi per le metriche di Security Lake](#)

Metriche e dimensioni di Security Lake

Lo spazio dei nomi AWS/SecurityLake include le metriche descritte di seguito.

Metrica	Description
ProcessedSize	Il volume di dati con supporto nativo attualmente archiviato nel Servizi AWS tuo data lake. Unità: byte

Le seguenti dimensioni sono disponibili per le metriche di Security Lake.

Dimensione	Description
Account	ProcessedSize metrica per uno specifico Account AWS. Questa dimensione è disponibile solo quando la si visualizza Per-Account Source Version Metrics su CloudWatch.
Region	ProcessedSize metrica per uno specifico Regione AWS.
Source	ProcessedSize metrica per una fonte di AWS log specifica.
SourceVersion	ProcessedSize metrica per una versione specifica di un'origine di AWS registro.

È possibile visualizzare le metriche per specifici Account AWS (Per-Account Source Version Metrics) o per tutti gli account di un'organizzazione (Per-Source Version Metrics).

Visualizzazione delle CloudWatch metriche per Security Lake

È possibile monitorare le metriche per Security Lake utilizzando la CloudWatch console, l'interfaccia a riga CloudWatch di comando (CLI) propria o utilizzando l'API a livello di codice. CloudWatch Scegli il tuo metodo preferito e segui i passaggi per accedere alle metriche di Security Lake.

CloudWatch console

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

2. Nel riquadro di navigazione, scegli Metriche, Tutte le metriche.
3. Nella scheda Sfoglia, scegli Security Lake.
4. Scegli Metriche della versione di origine per account o Metriche della versione di origine.
5. Seleziona una metrica per visualizzarla in dettaglio. Puoi anche scegliere di fare quanto segue:
 - Per ordinare i parametri, utilizza l'intestazione della colonna.
 - Per rappresentare graficamente una metrica, selezionate il nome della metrica e scegliete un'opzione grafica.
 - Per filtrare in base alla metrica, seleziona il nome della metrica, quindi scegli Aggiungi alla ricerca.

CloudWatch API

Per accedere alle metriche di Security Lake utilizzando l' CloudWatch API, utilizza l'azione [GetMetricStatistics](#)

AWS CLI

Per accedere alle metriche di Security Lake utilizzando AWS CLI, esegui il [get-metric-statistics](#) comando.

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio tramite i parametri, consulta [Use Amazon CloudWatch metrics](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Impostazione degli CloudWatch allarmi per le metriche di Security Lake

CloudWatch consente inoltre di impostare allarmi quando viene raggiunta una soglia per una metrica. Ad esempio, puoi impostare un allarme per la ProcessedSize metrica, in modo da ricevere una notifica quando il volume di dati proveniente da una fonte specifica supera una soglia specifica.

Per istruzioni sull'impostazione degli allarmi, consulta [Using Amazon CloudWatch alarms](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Registrazione delle chiamate API di Security Lake tramite CloudTrail

Amazon Security Lake si integra con AWS CloudTrail un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in Security Lake. CloudTrail acquisisce le chiamate API per Security Lake come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console di Security Lake e chiamate di codice alle operazioni dell'API di Security Lake. Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Security Lake. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a Security Lake, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e ulteriori dettagli.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la [Guida AWS CloudTrail per l'utente](#).

Informazioni su Security Lake in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo Account AWS quando crei l'account. Quando si verifica un'attività in Security Lake, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi AWS di servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti in Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi del tuo Account AWS, compresi gli eventi per Security Lake, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare eventi come file di log a un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. Per impostazione predefinita, quando si crea un percorso nella console, questo sarà valido in tutte le Regioni AWS. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un percorso](#)
- [CloudTrail servizi e integrazioni supportati](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Le azioni di Security Lake vengono registrate CloudTrail e documentate nel [Security Lake API Reference](#). Ad esempio, le chiamate a `UpdateDataLakeListLogSources`, e `CreateSubscriber` le azioni generano voci nei file di CloudTrail registro.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali root o AWS Identity and Access Management utente.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elemento `userIdentity` di CloudTrail](#).

Informazioni sulle voci dei file di registro di Security Lake

CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro per l'GetSubscriberazione Security Lake.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:user",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
```

```
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-30T13:27:19Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-05-30T17:29:17Z",
"eventSource": "securitylake.amazonaws.com",
"eventName": "GetSubscriber",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "198.51.100.1",
"userAgent": "console.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "subscriberId": "30ed17a3-0cac-4997-a41f-f5a6bexample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "d01f0f32-9ec6-4579-af50-e9f14example",
"eventID": "9c1bff41-0f48-4ee6-921c-ebfd8example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management"
}
```

Etichettatura delle risorse di Security Lake

Un tag è un'etichetta opzionale che puoi definire e assegnare alle AWS risorse, inclusi determinati tipi di risorse Amazon Security Lake. I tag consentono di identificare, categorizzare e gestire le risorse in diversi modi, ad esempio in base allo scopo, al proprietario, all'ambiente o ad altri criteri. Ad esempio, puoi utilizzare i tag per applicare politiche, allocare costi, distinguere tra risorse o identificare risorse che supportano determinati requisiti o flussi di lavoro di conformità.

È possibile assegnare tag ai seguenti tipi di risorse Security Lake: abbonati e configurazione del data lake individualmente. Account AWS Regioni AWS

Argomenti

- [Nozioni fondamentali sull'etichettatura](#)
- [Utilizzo di tag nelle policy IAM](#)
- [Aggiungere tag alle risorse di Amazon Security Lake](#)
- [Modifica dei tag per le risorse di Amazon Security Lake](#)
- [Rimozione di tag dalle risorse di Amazon Security Lake](#)

Nozioni fondamentali sull'etichettatura

Una risorsa può avere fino a 50 tag. Ogni tag è composto da una chiave di tag obbligatoria e da un valore di tag opzionale, entrambi definibili dall'utente. Una chiave di tag è un'etichetta generale che funge da categoria per un valore di tag più specifico. Un valore di tag funge da descrittore di una chiave di tag.


Ad esempio, se aggiungi abbonati per analizzare i dati di sicurezza provenienti da ambienti diversi (un set di abbonati per i dati cloud e un altro set per i dati locali), puoi assegnare una chiave di Environment tag a tali abbonati. Il valore del tag associato potrebbe essere Cloud destinato agli abbonati che analizzano i dati provenienti da Servizi AWS e per gli altri. On-Premises

Quando definisci e assegni tag alle risorse di Amazon Security Lake, tieni presente quanto segue:

- Ogni risorsa può avere un massimo di 50 tag.
- Per ogni risorsa, ogni chiave di tag deve essere unica e può avere un solo valore di tag.

- I valori e le chiavi dei tag rispettano la distinzione tra maiuscole e minuscole. Come best practice, ti consigliamo di definire una strategia per utilizzare i tag in maiuscolo e di implementarla in modo coerente tra le tue risorse.
- Una chiave tag può contenere un massimo di 128 caratteri UTF-8. Il valore di un tag può contenere un massimo di 256 caratteri UTF-8. I caratteri possono essere lettere, numeri, spazi o i seguenti simboli: `_.:/= + - @`
- Il `aws :` prefisso è riservato all'uso di AWS. Non puoi usarlo in nessuna chiave o valore di tag che definisci. Inoltre, non è possibile modificare o rimuovere le chiavi o i valori dei tag che utilizzano questo prefisso. I tag che utilizzano questo prefisso non vengono conteggiati per la quota di 50 tag per ogni risorsa.
- Tutti i tag che assegni sono disponibili solo per te Account AWS e solo nel gruppo Regione AWS in cui li assegni.
- Se si assegnano tag a una risorsa utilizzando Security Lake, i tag vengono applicati solo alla risorsa archiviata direttamente in Security Lake nel paese applicabile. Regione AWS Non vengono applicati a nessuna risorsa di supporto associata che Security Lake crea, utilizza o gestisce per te in altri Servizi AWS. Ad esempio, se si assegnano tag al data lake, i tag vengono applicati solo alla configurazione del data lake in Security Lake per la regione specificata. Non vengono applicati al bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) che archivia i dati di log ed eventi. Per assegnare tag anche a una risorsa associata, puoi utilizzare AWS Resource Groups o Servizio AWS quello che memorizza la risorsa, ad esempio Amazon S3 per un bucket S3. L'assegnazione di tag alle risorse associate può aiutarti a identificare le risorse di supporto per il tuo data lake.
- Se si elimina una risorsa, vengono eliminati anche tutti i tag assegnati alla risorsa.

Per ulteriori restrizioni, suggerimenti e best practice, consulta [Tagging your AWS resources](#) nella Tagging AWS Resources User Guide.

 Important

Non archiviate dati riservati o di altro tipo nei tag. I tag sono accessibili da molti Servizi AWS, tra cui Gestione dei costi e fatturazione AWS. Non sono destinati a essere utilizzati per dati sensibili.

Per aggiungere e gestire i tag per le risorse di Security Lake, puoi utilizzare la console di Security Lake o l'API di Security Lake.

Utilizzo di tag nelle policy IAM

Dopo aver iniziato ad assegnare tag alle risorse, puoi definire autorizzazioni a livello di risorsa basate su tag nelle policy (IAM). AWS Identity and Access Management Utilizzando i tag in questo modo, puoi implementare un controllo granulare su quali utenti e ruoli all'interno dell'azienda Account AWS sono autorizzati a creare e contrassegnare risorse e quali utenti e ruoli sono autorizzati ad aggiungere, modificare e rimuovere tag più in generale. Per controllare l'accesso in base ai tag, puoi utilizzare le [chiavi di condizione relative ai tag](#) nell'[elemento Condition](#) delle politiche IAM.

Ad esempio, puoi creare una policy che consenta a un utente di avere accesso completo a tutte le risorse di Amazon Security Lake, se il Owner tag della risorsa specifica il suo nome utente:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ModifyResourceIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securitylake:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {"aws:ResourceTag/Owner":
"${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

Se vengono definite autorizzazioni a livello di risorsa basate su tag, le autorizzazioni diventano subito effettive. Ciò significa che le risorse sono più sicure non appena vengono create e che è possibile avviare rapidamente l'applicazione di tag alle nuove risorse. È inoltre possibile utilizzare le autorizzazioni a livello di risorsa per controllare quali chiavi e valori di tag possono essere associati a risorse nuove ed esistenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlling access to AWS resources using tags](#) nella IAM User Guide.

Aggiungere tag alle risorse di Amazon Security Lake

Per aggiungere tag a una risorsa Amazon Security Lake, puoi utilizzare la console Security Lake o l'API Security Lake.

Important

L'aggiunta di tag a una risorsa può influire sull'accesso alla risorsa. Prima di aggiungere un tag a una risorsa, esamina le politiche AWS Identity and Access Management (IAM) che potrebbero utilizzare i tag per controllare l'accesso alle risorse.

Console

Quando abiliti Security Lake per un abbonato Regione AWS o crei un abbonato, la console Security Lake offre opzioni per aggiungere tag alla risorsa, ovvero la configurazione del data lake per la regione o il sottoscrittore. Segui le istruzioni sulla console per aggiungere tag alla risorsa quando la crei.

Per aggiungere uno o più tag a una risorsa esistente utilizzando la console Security Lake, segui questi passaggi.

Come aggiungere un tag a una risorsa

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. A seconda del tipo di risorsa a cui vuoi aggiungere un tag, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per una configurazione di data lake, scegli Regioni nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella Regioni, seleziona la Regione.
 - Per un abbonato, scegli Sottoscrittori nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella I miei abbonati, seleziona l'abbonato.

Se l'abbonato non compare nella tabella, usa il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina per selezionare la regione in cui hai creato l'abbonato. La tabella elenca gli abbonati esistenti solo per la regione corrente.

3. Scegli Modifica.
4. Espandere la sezione Tag. Questa sezione elenca tutti i tag attualmente assegnati alla risorsa.

5. Nella sezione Tag, seleziona Aggiungi nuovo tag.
6. Nella casella Chiave, inserisci la chiave del tag da aggiungere alla risorsa. Quindi, nella casella Valore, inserite facoltativamente un valore di tag per la chiave.

Una chiave di tag può contenere fino a un massimo di 128 caratteri. Un valore di tag può contenere fino a un massimo di 256 caratteri. I caratteri possono essere lettere, numeri, spazi o i seguenti simboli: `_./:= + - @`

7. Per aggiungere un altro tag alla risorsa, scegli Aggiungi nuovo tag, quindi ripeti il passaggio precedente. Puoi assegnare fino a 50 tag a una risorsa.
8. Quando hai finito di aggiungere i tag, scegli Salva.

API

Per creare una risorsa e aggiungervi uno o più tag a livello di codice, utilizzate l'Create operazione appropriata per il tipo di risorsa che desiderate creare:

- Configurazione del data lake: usa l'[CreateDataLake](#) operazione o, se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [create-data-lake](#) comando.
- Sottoscrittore: utilizza l'[CreateSubscriber](#) operazione o, se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando [create-subscriber](#).

Nella richiesta, utilizzate il `tags` parametro per specificare il tag key (key) e il tag value opzionale (`value`) per ogni tag da aggiungere alla risorsa. Il `tags` parametro specifica una matrice di oggetti. Ogni oggetto specifica una chiave di tag e il relativo valore di tag associato.

Per aggiungere uno o più tag a una risorsa esistente, utilizza l'[TagResource](#) operazione dell'API Security Lake o, se utilizzi il AWS CLI, esegui il comando [tag-resource](#). Nella richiesta, specifica l'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa a cui desideri aggiungere un tag. Utilizza il `tags` parametro per specificare la chiave del tag (key) e il valore del tag opzionale (`value`) per ogni tag da aggiungere. Come nel caso delle Create operazioni e dei comandi, il `tags` parametro specifica una matrice di oggetti, un oggetto per ogni chiave di tag e il valore del tag associato.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente aggiunge una chiave di Environment tag con un valore di Cloud tag al sottoscrittore specificato. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake tag-resource \
```

```
--resource-arn arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tags key=Environment,value=Cloud
```

Dove:

- `resource-arn` specifica l'ARN del sottoscrittore a cui aggiungere un tag.
- `Environment` è la chiave del tag da aggiungere al sottoscrittore.
- `Cloud` è il valore del tag per la chiave del tag specificata (`Environment`).

Nell'esempio seguente, il comando aggiunge diversi tag al sottoscrittore.

```
$ aws securitylake tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tags key=Environment,value=Cloud key=CostCenter,value=12345 key=Owner,value=jane-doe
```

Per ogni oggetto di una tags matrice, sono obbligatori key sia gli value argomenti che. Tuttavia, il valore dell'valueargomento può essere una stringa vuota. Se non desiderate associare un valore di tag a una chiave di tag, non specificate un valore per l'valueargomento. Ad esempio, il comando seguente aggiunge una chiave di Owner tag senza alcun valore di tag associato:

```
$ aws securitylake tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tags key=Owner,value=
```

Se un'operazione di tagging ha esito positivo, Security Lake restituisce una risposta HTTP 200 vuota. Altrimenti, Security Lake restituisce una risposta HTTP 4 xx o 500 che indica il motivo per cui l'operazione non è riuscita.

Modifica dei tag per le risorse di Amazon Security Lake

Per modificare i tag (chiavi o valori dei tag) per una risorsa Amazon Security Lake, puoi utilizzare la console Security Lake o l'API Security Lake.

⚠ Important

La modifica dei tag di una risorsa può influire sull'accesso alla risorsa. Prima di modificare la chiave o il valore di un tag per una risorsa, esamina le politiche AWS Identity and Access Management (IAM) che potrebbero utilizzare il tag per controllare l'accesso alle risorse.

Console

Segui questi passaggi per modificare i tag di una risorsa utilizzando la console Security Lake.

Per modificare i tag di una risorsa

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. A seconda del tipo di risorsa di cui desideri modificare i tag, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per una configurazione di data lake, scegli Regioni nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella Regioni, seleziona la Regione.
 - Per un abbonato, scegli Sottoscrittori nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella I miei abbonati, seleziona l'abbonato.

Se l'abbonato non compare nella tabella, usa il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina per selezionare la regione in cui hai creato l'abbonato. La tabella elenca gli abbonati esistenti solo per la regione corrente.

3. Scegli Modifica.
4. Espandere la sezione Tag. La sezione Tag elenca tutti i tag attualmente assegnati alla risorsa.
5. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Per aggiungere un valore di tag a una chiave di tag esistente, inserite il valore nella casella Valore accanto alla chiave del tag.
 - Per modificare una chiave di tag esistente, scegliete Rimuovi accanto al tag. Quindi scegli Aggiungi nuovo tag. Nella casella Chiave che appare, inserisci la nuova chiave del tag. Facoltativamente, inserite un valore di tag associato nella casella Valore.
 - Per modificare il valore di un tag esistente, scegliete X nella casella Valore che contiene il valore. Quindi inserite il nuovo valore del tag nella casella Valore.

- Per rimuovere un valore di tag esistente, scegliete X nella casella Valore che contiene il valore.
- Per rimuovere un tag esistente (sia la chiave che il valore del tag), scegliete Rimuovi accanto al tag.

Una risorsa può avere fino a 50 tag. Una chiave di tag può contenere fino a un massimo di 128 caratteri. Un valore di tag può contenere fino a un massimo di 256 caratteri. I caratteri possono essere lettere, numeri, spazi o i seguenti simboli: `_.:/= + - @`

6. Quando hai finito di modificare i tag, scegli Salva.

API

Quando modificate un tag per una risorsa a livello di codice, sovrascrivete il tag esistente con nuovi valori. Pertanto, il modo migliore per modificare un tag dipende dal fatto che si desideri modificare una chiave di tag, un valore di tag o entrambi. Per modificare una chiave di tag, [rimuovi il tag corrente](#) e [aggiungi un nuovo tag](#).

Per modificare o rimuovere solo il valore del tag associato a una chiave di tag, sovrascrivi il valore esistente utilizzando il [TagResource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando [tag-resource](#). Nella richiesta, specifica l'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa di cui desideri modificare o rimuovere il valore del tag.

Per modificare il valore di un tag, utilizza il `tags` parametro per specificare la chiave del tag di cui desideri modificare il valore del tag. Specificate anche il nuovo valore del tag per la chiave. Ad esempio, il AWS CLI comando seguente modifica il valore del tag da `Cloud` a `On-Premises` per la chiave di `Environment` tag assegnata al sottoscrittore specificato. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securitylake:us-  
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tags key=Environment,value=On-Premises
```

Dove:

- `resource-arn` specifica l'ARN del sottoscrittore.

- *Environment* è la chiave del tag associata al valore del tag da modificare.
- *On-Premises* è il nuovo valore del tag per la chiave di tag specificata (*Environment*).

Per rimuovere un valore di tag da una chiave di tag, non specificate un valore per l'argomento della chiave nel tags parametro. Esempio:

```
$ aws securitylake tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityLake:us-east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tags key=owner,value=
```

Se l'operazione ha esito positivo, Security Lake restituisce una risposta HTTP 200 vuota. Altrimenti, Security Lake restituisce una risposta HTTP 4xx o 500 che indica il motivo per cui l'operazione non è riuscita.

Revisione dei tag per le risorse di Amazon Security Lake

Puoi esaminare i tag (sia chiavi che valori dei tag) per una risorsa Amazon Security Lake utilizzando la console Security Lake o l'API Security Lake.

Console

Segui questi passaggi per esaminare i tag di una risorsa utilizzando la console Security Lake.

Per esaminare i tag di una risorsa

1. Aprire la console di Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. A seconda del tipo di risorsa di cui desideri esaminare i tag, esegui una delle seguenti operazioni:
 - Per una configurazione di data lake, scegli Regioni nel riquadro di navigazione. Nella tabella Regioni, seleziona la Regione, quindi scegli Modifica. Quindi espandi la sezione Tag.
 - Per un abbonato, scegli Abbonati nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella I miei abbonati, scegli il nome dell'abbonato.

Se l'abbonato non compare nella tabella, usa il Regione AWS selettore nell'angolo in alto a destra della pagina per selezionare la regione in cui hai creato l'abbonato. La tabella elenca gli abbonati esistenti solo per la regione corrente.

La sezione Tag elenca tutti i tag attualmente assegnati alla risorsa.

API

Per recuperare e rivedere i tag di una risorsa esistente a livello di codice, utilizza il [ListTagsForResource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Nella tua richiesta, utilizza il `resourceArn` parametro per specificare l'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa.

Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il [list-tags-for-resource](#) comando e usa il `resource-arn` parametro per specificare l'ARN della risorsa.

Esempio:

```
$ aws securitylake list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Nell'esempio precedente, *arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab* è l'ARN di un abbonato esistente.

Se l'operazione ha esito positivo, Security Lake restituisce un array. `tags` Ogni oggetto dell'array specifica un tag (sia la chiave del tag che il valore del tag) attualmente assegnato alla risorsa.

Esempio:

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "Environment",
      "value": "Cloud"
    },
    {
      "key": "CostCenter",
      "value": "12345"
    },
    {
      "key": "Owner",
      "value": ""
    }
  ]
}
```

```
}  
  ]  
}
```

Dove `Environment` e `CostCenter Owner` sono le chiavi dei tag assegnate alla risorsa. `Cloudè` il valore del tag associato alla chiave del `Environment` tag. `12345è` il valore del tag associato alla chiave del `CostCenter` tag. La chiave `Owner` tag non ha un valore di tag associato.

Rimozione di tag dalle risorse di Amazon Security Lake

Per rimuovere i tag da una risorsa Amazon Security Lake, puoi utilizzare la console Security Lake o l'API Security Lake.

Important

La rimozione dei tag da una risorsa può influire sull'accesso alla risorsa. Prima di rimuovere un tag, esamina le politiche AWS Identity and Access Management (IAM) che potrebbero utilizzare il tag per controllare l'accesso alle risorse.

Console

Segui questi passaggi per rimuovere uno o più tag da una risorsa utilizzando la console Security Lake.

Come rimuovere un tag da una risorsa

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. A seconda del tipo di risorsa da cui si desidera rimuovere un tag, effettuate una delle seguenti operazioni:
 - Per una configurazione di data lake, scegli Regioni nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella Regioni, seleziona la Regione.
 - Per un abbonato, scegli Sottoscrittori nel riquadro di navigazione. Quindi, nella tabella I miei abbonati, seleziona l'abbonato.

Se l'abbonato non compare nella tabella, usa il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina per selezionare la regione in cui hai creato l'abbonato. La tabella elenca gli abbonati esistenti solo per la regione corrente.

3. Scegli Modifica.
4. Espandere la sezione Tag. La sezione Tag elenca tutti i tag attualmente assegnati alla risorsa.
5. Effettua una delle seguenti operazioni:
 - Per rimuovere solo il valore del tag, scegliete X nella casella Valore che contiene il valore da rimuovere.
 - Per rimuovere sia la chiave che il valore del tag (in coppia) per un tag, scegliete Rimuovi accanto al tag da rimuovere.
6. Per rimuovere tag aggiuntivi dalla risorsa, ripeti il passaggio precedente per ogni tag aggiuntivo da rimuovere.
7. Quando hai finito di rimuovere i tag, scegli Salva.

API

Per rimuovere uno o più tag da una risorsa a livello di codice, utilizza il [UntagResource](#) funzionamento dell'API Security Lake. Nella tua richiesta, utilizza il `resourceArn` parametro per specificare l'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa da cui rimuovere un tag. Usa il `tagKeys` parametro per specificare la chiave del tag da rimuovere. Per rimuovere più tag, aggiungete il `tagKeys` parametro e l'argomento per ogni tag da rimuovere, separati da una e commerciale (&), ad esempio. `tagKeys=key1&tagKeys=key2` Per rimuovere solo un valore di tag specifico (non una chiave di tag) da una risorsa, [modifica il tag anziché rimuovere il tag](#).

Se stai usando il AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando [untag-resource](#) per rimuovere uno o più tag da una risorsa. Per il `resource-arn` parametro, specificate l'ARN della risorsa da cui rimuovere un tag. Utilizzate il `tag-keys` parametro per specificare la chiave del tag da rimuovere. Ad esempio, il comando seguente rimuove il `Environment` tag (sia la chiave del tag che il valore del tag) dal sottoscrittore specificato:

```
$ aws securitylake untag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securitylake:us-  
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tag-keys Environment
```

Dove `resource-arn` specifica l'ARN del sottoscrittore da cui rimuovere un tag `Environment` ed è la chiave del tag da rimuovere.

Per rimuovere più tag da una risorsa, aggiungi ogni chiave di tag aggiuntiva come argomento per il parametro. tag-keys Esempio:

```
$ aws securitylake untag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securitylake:us-  
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
--tag-keys Environment Owner
```

Se l'operazione ha esito positivo, Security Lake restituisce una risposta HTTP 200 vuota. Altrimenti, Security Lake restituisce una risposta HTTP 4 xx o 500 che indica il motivo per cui l'operazione non è riuscita.

Risoluzione dei problemi in Security Lake

Se riscontri problemi durante l'utilizzo di Amazon Security Lake, utilizza le seguenti risorse per la risoluzione dei problemi.

I seguenti argomenti forniscono consigli per la risoluzione di errori e problemi che potresti riscontrare relativi allo stato del data lake, Lake Formation, alle interrogazioni in Amazon Athena AWS Organizations e IAM. Se trovi un problema che non è elencato qui, puoi utilizzare il Feedback pulsante in questa pagina per segnalarlo.

Consulta i seguenti argomenti se riscontri problemi durante l'utilizzo di Security Lake.

Argomenti

- [Risoluzione dei problemi relativi allo stato del data lake](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi a Lake Formation](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi alle interrogazioni in Amazon Athena](#)
- [Risoluzione dei problemi di Organizations](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon Security Lake](#)

Risoluzione dei problemi relativi allo stato del data lake

La pagina Problemi della console Security Lake mostra un riepilogo dei problemi che riguardano il data lake. Ad esempio, Security Lake non può abilitare la raccolta dei log per gli eventi di AWS CloudTrail gestione se non hai creato un CloudTrail trail per la tua organizzazione. La pagina Problemi riporta i problemi che si sono verificati negli ultimi 14 giorni. È possibile visualizzare una descrizione di ogni problema e le procedure di risoluzione suggerite.

Per accedere a livello di codice a un riepilogo dei problemi, puoi utilizzare il [ListDataLakeExceptions](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando AWS CLI, esegui il comando. [list-data-lake-exceptions](#) Per il `regions` parametro, puoi specificare uno o più codici regionali, ad esempio per la regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), `us-east-1` per visualizzare i problemi che riguardano tali regioni. Se non si include il `regions` parametro, vengono restituiti problemi che riguardano tutte le regioni. Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente elenca i problemi che riguardano le eu-west-3 regioni us-east-1 and. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake list-data-lake-exceptions \  
--regions "us-east-1" "eu-west-3"
```

Per notificare a un utente di Security Lake un problema o un errore, utilizzate il [CreateDataLakeExceptionSubscription](#) funzionamento dell'API Security Lake. L'utente può ricevere notifiche tramite e-mail, consegna a una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), consegna a AWS Lambda una funzione o un altro protocollo supportato.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente invia notifiche relative alle eccezioni di Security Lake all'account specificato tramite invio di SMS. Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (\) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake create-data-lake-exception-subscription \  
--notification-endpoint "123456789012" \  
--exception-time-to-live 30 \  
--subscription-protocol "sms"
```

Per visualizzare i dettagli sulla sottoscrizione di un'eccezione, è possibile utilizzare l'[GetDataLakeExceptionSubscription](#) operazione. Per aggiornare una sottoscrizione ad eccezione, è possibile utilizzare l'[UpdateDataLakeExceptionSubscription](#) operazione. Per eliminare una sottoscrizione di eccezione e interrompere le notifiche, è possibile utilizzare l'[DeleteDataLakeExceptionSubscription](#) operazione.

Risoluzione dei problemi relativi a Lake Formation

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Security Lake e AWS Lake Formation database o tabelle. Per ulteriori argomenti sulla risoluzione dei problemi di Lake Formation, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi](#) della Guida per gli AWS Lake Formation sviluppatori.

Tabella non trovata

Potresti ricevere questo errore quando tenti di creare un abbonato.

Per risolvere questo errore, assicurati di aver già aggiunto fonti nella regione. Se hai aggiunto fonti quando il servizio Security Lake era in versione di anteprima, devi aggiungerle nuovamente prima di creare un abbonato. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di fonti, consulta [Gestione del codice sorgente in Security Lake](#).

400 AccessDenied

Potresti ricevere questo errore quando [aggiungi una fonte personalizzata](#) e chiami l'CreateCustomLogSourceAPI.

Per risolvere l'errore, controlla le tue autorizzazioni di Lake Formation. Il ruolo IAM che chiama l'API deve disporre delle autorizzazioni Create table per il database Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione delle autorizzazioni del database utilizzando la console Lake Formation e il metodo named resource](#) nella AWS Lake Formation Developer Guide.

SYNTAX_ERROR: riga 1:8: SELECT * non consentita dalla relazione che non ha colonne

Potresti ricevere questo errore quando esegui una query su una tabella di origine per la prima volta in Lake Formation.

Per risolvere l'errore, concedi l'SELECT autorizzazione al ruolo IAM che stai utilizzando quando hai effettuato l'accesso al tuo Account AWS. Per istruzioni su come concedere l'SELECT autorizzazione, consulta [Concessione delle autorizzazioni alla tabella utilizzando la console Lake Formation e il metodo della risorsa denominata](#) nella AWS Lake Formation Developer Guide.

Security Lake non è riuscito ad aggiungere l'ARN principale del chiamante all'amministratore del data lake di Lake Formation. Gli attuali amministratori di data lake possono includere principi non validi che non esistono più.

Potresti ricevere questo errore quando abiliti Security Lake o ne aggiungi una Servizio AWS come fonte di registro.

Per risolvere l'errore, procedi nel seguente modo:

1. Apri la console Lake Formation all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lakeformation/>.
2. Accedi come utente amministrativo.

3. Nel riquadro di navigazione, in Autorizzazioni, scegli Ruoli e attività amministrativi.
4. Nella sezione Amministratori di Data lake, scegli Scegli amministratori.
5. Cancella i principali etichettati come Non trovati in IAM, quindi scegli Salva.
6. Prova di nuovo a eseguire l'operazione Security Lake.

Security Lake CreateSubscriber with Lake Formation non ha creato un nuovo invito alla condivisione di risorse RAM da accettare

Potresti visualizzare questo errore se hai condiviso risorse con la [condivisione di dati tra account Lake Formation versione 2 o versione 3](#) prima di creare un abbonato Lake Formation in Security Lake. Questo perché la condivisione tra account di Lake Formation versione 2 e versione 3 ottimizza il numero di condivisioni di risorse AWS RAM mappando più concessioni di autorizzazioni tra account con una condivisione di risorse RAM. AWS

Assicurati di verificare che il nome della condivisione di risorse abbia l'ID esterno specificato durante la creazione del sottoscrittore e che l'ARN della condivisione di risorse corrisponda all'ARN nella risposta. `CreateSubscriber`

Risoluzione dei problemi relativi alle interrogazioni in Amazon Athena

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando usi Athena per interrogare gli oggetti archiviati nel tuo bucket Security Lake S3. Per ulteriori argomenti sulla risoluzione dei problemi di Athena, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi in Athena](#) della Guida per l'utente di Amazon Athena.

L'interrogazione non restituisce nuovi oggetti nel data lake

La tua query Athena potrebbe non restituire nuovi oggetti nel tuo data lake anche se il bucket S3 per Security Lake contiene tali oggetti. Ciò può verificarsi se hai disabilitato Security Lake e poi lo hai riabilitato. Di conseguenza, le AWS Glue partizioni potrebbero non registrare correttamente i nuovi oggetti.

Per risolvere l'errore, procedi nel seguente modo:

1. Apri la AWS Lambda console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.

2. Dalla barra di navigazione, nel selettore Regioni, scegli la regione in cui Security Lake è abilitato ma la query Athena non restituisce risultati.
3. Dal pannello di navigazione, scegli Funzioni e seleziona la funzione dal seguente elenco a seconda della versione di origine:
 - Source version 1 (OCSF 1.0.0-rc.2) — funzione SecurityLake#**region**>_Glue_Partition_Updater_Lambda_.
 - Source version 2 (OCSF 1.1.0)— AmazonSecurityLakeMetastoreManagerfunzione _**region**>
4. Nella scheda Configurazioni, scegli Trigger.
5. Seleziona l'opzione accanto alla funzione e scegli Modifica.
6. Seleziona Attiva trigger e scegli Salva. Questo trasformerà lo stato della funzione in Attivato.

Impossibile accedere alle AWS Glue tabelle

Un abbonato all'accesso alle query potrebbe non essere in grado di accedere alle AWS Glue tabelle che contengono dati di Security Lake.

Innanzitutto, assicurati di aver seguito i passaggi descritti in [Configurazione della condivisione delle tabelle tra account \(fase di sottoscrizione\)](#)

Se l'abbonato non ha ancora accesso, segui questi passaggi:

1. Apri la AWS Glue console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/glue/>.
2. Dal pannello di navigazione, scegli Impostazioni Data Catalog e Catalog.
3. Autorizza l'abbonato ad accedere alle AWS Glue tabelle con una politica basata sulle risorse. Per informazioni sulla creazione di politiche basate sulle risorse, consulta Esempi di policy basate sulle [risorse](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS GlueAWS Glue

Risoluzione dei problemi di Organizations

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Security Lake e AWS Organizations. Per ulteriori argomenti sulla risoluzione dei problemi di Organizations, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi](#) della Guida per AWS Organizations l'utente.

Si è verificato un errore di accesso negato durante la chiamata dell' `CreateDataLake` operazione: l'account deve essere l'account amministratore delegato di un'organizzazione o un account autonomo.

Potresti ricevere questo errore se elimini l'organizzazione a cui apparteneva un account amministratore delegato e poi provi a utilizzare quell'account per configurare Security Lake utilizzando la console di Security Lake o l'[CreateDataLake](#) API.

Per risolvere l'errore, utilizza un account amministratore delegato di un'organizzazione diversa o un account autonomo.

Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon Security Lake

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Security Lake e IAM.

Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Security Lake

Se ti Console di gestione AWS dice che non sei autorizzato a eseguire un'azione, devi contattare l'amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali.

Il seguente errore di esempio si verifica quando l'utente `mateojackson` IAM tenta di utilizzare la console per visualizzare i dettagli di un file fittizio `subscriber` ma non dispone delle autorizzazioni fittizie. `SecurityLake:GetSubscriber`

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
YOURSERVICEPREFIX:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, Mateo chiede al suo amministratore di aggiornare le sue politiche per consentirgli di accedere alle informazioni utilizzando l'azione. `subscriber` `SecurityLake:GetSubscriber`

Voglio ampliare le autorizzazioni oltre la politica gestita

Tutti i ruoli IAM creati da un sottoscrittore o da una fonte di log personalizzata APIs sono vincolati dalla policy `AmazonSecurityLakePermissionsBoundary` gestita. Se desideri espandere le autorizzazioni oltre la policy gestita, puoi rimuovere la policy gestita da `Permissions Boundary of the Role`. Tuttavia, quando si interagisce con Security Lake APIs for DataLakes e con gli abbonati

mutanti, è necessario fissare il limite delle autorizzazioni per consentire a IAM di modificare il ruolo IAM.

Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'iam:PassRoleazione, le tue politiche devono essere aggiornate per consentirti di trasferire un ruolo a Security Lake.

Alcuni Servizi AWS consentono di passare un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un utente IAM denominato marymajor tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in Security Lake. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione iam:PassRole.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

Voglio consentire a persone esterne a me di accedere Account AWS alle mie risorse di Security Lake

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per concedere alle persone l'accesso alle tue risorse.

Per maggiori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se Security Lake supporta queste funzionalità, consulta. [Come funziona Security Lake con IAM](#)

- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Come vengono determinati i prezzi di Security Lake

I prezzi di Amazon Security Lake si basano su due dimensioni: ingestione e conversione dei dati. Security Lake collabora anche con altri Servizi AWS per archiviare e condividere i tuoi dati e potresti incorrere in costi separati per queste attività.

Quando attivi la raccolta dei log per la prima volta Account AWS in un ambiente supportato da Security Lake, Regione AWS quell'account viene automaticamente registrato a una prova gratuita di 15 giorni di Security Lake. Durante la prova gratuita potresti comunque incorrere in addebiti da altri servizi.

Note

Se continui a utilizzare Security Lake dopo la fine del periodo di prova gratuito di 15 giorni, inizierai automaticamente a incorrere in costi di utilizzo. Per evitare di incorrere in addebiti al termine del periodo di prova gratuito, devi disattivare Security Lake.

Per comprendere la metodologia alla base dei prezzi di Security Lake, guarda il seguente video:

[Prezzi di Amazon Security Lake -->](#)

Inserimento di dati

Questi costi derivano dal volume di log importati e da altri AWS CloudTrail log Servizio AWS ed eventi (log di query del resolver Amazon Route 53, risultati AWS Security Hub CSPM e Amazon VPC Flow Logs).

Conversione dei dati

Questi costi derivano dal volume di Servizio AWS log ed eventi che Security Lake normalizza in schema e converte nel formato Apache Parquet. [Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\) in Security Lake](#)

Costi dei servizi correlati

Ecco alcuni costi che potresti dover sostenere Servizi AWS per l'archiviazione e la condivisione dei dati nel tuo data lake di sicurezza:

- Amazon S3: questi costi derivano dalla manutenzione dei bucket Amazon S3 nel tuo account Security Lake, dall'archiviazione dei dati lì e dalla valutazione e dal monitoraggio del bucket per la sicurezza e il controllo degli accessi. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon S3](#).
- Amazon SQS: questi costi derivano dalla creazione di una coda Amazon SQS per la consegna dei messaggi. Per ulteriori informazioni, consulta i [prezzi di Amazon SQS](#).
- Amazon EventBridge : questi costi derivano dall' EventBridge invio da parte di Amazon di notifiche relative agli oggetti agli endpoint degli abbonamenti. Per ulteriori informazioni, consulta i [EventBridgeprezzi di Amazon](#).
- AWS Glue — I costi mensili sono determinati dal volume di dati di registro ed eventi importati dai AWS servizi per gigabyte. I tuoi dati vengono archiviati in Amazon Simple Storage Service e vengono applicate le tariffe standard di Amazon S3. Security Lake orchestra anche altri AWS servizi per tuo conto. Dovrai sostenere costi separati per AWS i servizi utilizzati e le risorse configurate come parte del tuo data lake di sicurezza. Consulta i prezzi per [Amazon AWS Glue EventBridgeAWS Lambda](#), [Amazon SQS](#) e Amazon [Simple Notification Service](#). Sei responsabile dei costi sostenuti per l'interrogazione dei dati da Security Lake e l'archiviazione dei risultati delle query.

I costi sostenuti da un abbonato per l'interrogazione dei dati da Security Lake e l'archiviazione dei risultati delle query sono a carico dell'abbonato.

[Per un elenco completo dei costi e dei servizi accessori, consulta i prezzi di Security Lake.](#)

Analisi dell'utilizzo di Security Lake e dei costi stimati

La pagina Utilizzo della console Amazon Security Lake consente di esaminare l'utilizzo corrente di Security Lake, nonché le stime di utilizzo e costi futuri. Se stai attualmente partecipando a una prova gratuita di 15 giorni, l'utilizzo durante il periodo di prova può aiutarti a stimare i costi per l'utilizzo di Security Lake al termine del periodo di prova gratuito. Per una panoramica dei prezzi di Security Lake, consulta [Come vengono determinati i prezzi di Security Lake](#). Per informazioni dettagliate ed esempi di costi, consulta la pagina [dei prezzi di Amazon Security Lake](#).

In Security Lake, i costi di utilizzo stimati sono riportati in dollari USA e si applicano solo agli attuali Regione AWS. I costi coprono l'utilizzo di Security Lake da parte di tutti gli account dell'organizzazione e includono la conversione al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) e Apache Parquet. Tuttavia, i costi previsti non includono i costi per altri servizi con cui collabora Security Lake, come Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e AWS Glue

Nella pagina Utilizzo, scegli un periodo di tempo per il quale visualizzare i dati sull'utilizzo e sui costi. Il periodo di tempo predefinito è l'ultimo giorno di calendario. È necessario disporre di almeno 1 giorno di utilizzo di Security Lake per visualizzare le proiezioni dei costi.

La parte superiore della pagina mostra il costo previsto per tutti gli account. Questo è il costo attuale di Security Lake previsto Regione AWS per i prossimi 30 giorni di calendario in base all'utilizzo effettivo durante il periodo di tempo selezionato. L'utilizzo effettivo e il costo previsto riflettono tutti gli account dell'organizzazione.

Nel resto della pagina, i dati sull'utilizzo e sui costi sono suddivisi nelle due tabelle seguenti:

- **Utilizzo e costo per fonte:** si tratta dell'utilizzo corrente di Security Lake suddiviso per origine dati, nonché dell'utilizzo e dei costi stimati per i prossimi 30 giorni di calendario in base all'utilizzo effettivo durante il periodo di tempo selezionato. L'utilizzo effettivo, l'utilizzo previsto e il costo previsto riflettono tutti gli account dell'organizzazione. Se si seleziona una fonte, si apre un pannello diviso che mostra quali account hanno generato log ed eventi da quella fonte. Per ogni account, il pannello diviso include sia l'utilizzo effettivo da quella fonte sia l'utilizzo e i costi previsti.
- **Utilizzo e costi per account:** questo è l'utilizzo corrente di Security Lake suddiviso per account, nonché l'utilizzo e i costi stimati per i prossimi 30 giorni di calendario in base all'utilizzo effettivo durante il periodo di tempo selezionato. Se selezioni un account, si apre un pannello diviso che mostra le fonti che hanno contribuito all'utilizzo di quell'account. Per ogni fonte che contribuisce, il pannello diviso include sia l'utilizzo effettivo che l'utilizzo e i costi previsti.

Tutte le fonti di AWS dati supportate vengono visualizzate nelle tabelle precedenti, anche se non è stata aggiunta una fonte particolare in Security Lake. Ti consigliamo di aggiungere tutte le AWS fonti se stai partecipando alla prova gratuita per ottenere stime dei costi per il set completo di log ed eventi. Per istruzioni sull'aggiunta di una AWS fonte, consulta [Raccolta di dati da Servizi AWS Security Lake](#). Le fonti personalizzate non sono incluse nei calcoli dell'utilizzo o dei costi.

Segui questi passaggi per esaminare i dati sull'utilizzo e sui costi nella console di Security Lake.

Per esaminare l'utilizzo di Security Lake e i costi previsti (console)

1. Apri la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Utilizzando il Regione AWS selettore nell'angolo superiore destro della pagina, seleziona la regione in cui desideri esaminare l'utilizzo e i costi.
3. Nel pannello di navigazione, scegli Impostazioni e poi Utilizzo.

4. Seleziona il periodo di tempo per il quale desideri visualizzare i dati sull'utilizzo e sui costi.
L'impostazione predefinita è l'ultimo giorno.
5. Seleziona la scheda Per fonte di dati o Per account per esaminare in dettaglio l'utilizzo e i costi.

Regioni ed endpoint di Security Lake

Per un elenco delle regioni e degli endpoint di servizio supportati per Security Lake, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel. Riferimenti generali di AWS

Ti consigliamo di abilitare Security Lake in tutti i formati supportati. Regioni AWS Ciò ti consente di utilizzare Security Lake per rilevare e indagare su attività non autorizzate o insolite anche nelle regioni che non utilizzi attivamente.

Disattivazione di Security Lake

Quando disabiliti Amazon Security Lake, Security Lake interrompe la raccolta di log ed eventi dalle tue AWS fonti. Le impostazioni esistenti di Security Lake e le risorse create nel tuo Account AWS vengono mantenute. Inoltre, i dati archiviati o pubblicati su altri Servizi AWS, come i dati sensibili nelle AWS Lake Formation tabelle e nei AWS CloudTrail registri, rimangono disponibili. I dati archiviati nel bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) rimangono disponibili in base al ciclo di vita dello storage Amazon [S3](#).

La disabilitazione di Security Lake dalla pagina Impostazioni della console di Security Lake interrompe la raccolta di AWS log ed eventi in tutti Regioni AWS gli ambienti in cui Security Lake è attualmente abilitato. È possibile utilizzare la pagina Regioni sulla console per interrompere la raccolta dei registri in regioni specifiche. L'API Security Lake AWS CLI può anche interrompere la raccolta dei log nelle regioni specificate nella richiesta.

Se utilizzi l'integrazione con AWS Organizations e il tuo account fa parte di un'organizzazione che gestisce centralmente più account Security Lake, solo l'amministratore delegato di Security Lake può disabilitare Security Lake per sé e per gli account dei membri. Tuttavia, l'abbandono di un'organizzazione interrompe la raccolta dei log per un account membro.

Quando si disabilita Security Lake per un'organizzazione, la designazione di amministratore delegato viene mantenuta se si seguono le istruzioni di disabilitazione fornite in questa pagina. Non è necessario designare nuovamente l'amministratore delegato prima di poter riattivare Security Lake.

Se hai configurato una o più fonti personalizzate in Security Lake e disabiliti il servizio, devi disabilitare ogni fonte anche indipendentemente da Security Lake. In caso contrario, l'origine personalizzata continuerà a inviare i log ad Amazon S3. Inoltre, è necessario disabilitare l'integrazione dell'abbonato o l'abbonato sarà comunque in grado di utilizzare i dati di Security Lake. Per i dettagli su come rimuovere un'origine personalizzata o un'integrazione con un abbonato, consulta la documentazione del rispettivo provider.

Important

Se disabiliti Security Lake, elimina anche AWS Glue le risorse esistenti per il tuo data lake. In caso contrario, le query successive non funzioneranno correttamente se si attiva nuovamente Security Lake in un secondo momento. Sebbene l'eliminazione delle AWS Glue risorse sia un requisito primario, le organizzazioni dispongono di flessibilità nel modo in cui gestiscono le risorse aggiuntive associate al data lake.

Se scegli di rimuovere risorse oltre ai AWS Glue componenti, è fondamentale seguire un approccio «tutto o niente». Se decidi di eliminare le risorse ausiliarie, devi rimuovere completamente tutti i componenti associati. Queste risorse aggiuntive includono: Security Lake SQS Queues (AmazonSecurityLakeManager-xxx), la funzione Security Lake Lambda, mappature delle sorgenti degli eventi e ruoli IAM correlati come il ruolo AmazonSecurityLakeMetaStoreManagerV2

Durante questo processo, non è necessario rimuovere i bucket Amazon S3 che archiviano i dati per il data lake. Le organizzazioni possono conservare questi bucket senza influire sulla procedura di pulizia. La considerazione fondamentale è evitare la rimozione parziale delle risorse, che potrebbe potenzialmente causare problemi di configurazione nelle implementazioni future.

Quando pianifichi la disattivazione del data lake, valuta attentamente se desideri rimuovere solo le AWS Glue risorse o eseguire una pulizia completa delle risorse. Se opti per una rimozione completa, assicurati di seguire un processo di eliminazione sistematico e di rimuovere tutti i componenti associati.

Quando Security Lake viene riattivato, viene creato un nuovo data lake in un nuovo bucket Amazon S3 e i dati vengono raccolti in questo nuovo bucket S3. Se in precedenza erano state eliminate delle AWS Glue tabelle, viene creato un nuovo set di tabelle. AWS Glue

Tutti i dati raccolti prima di disabilitare Security Lake rimarranno nel bucket Amazon S3 precedente. Se desideri interrogare i vecchi dati, devi spostare i dati nel nuovo bucket utilizzando il comando Amazon Sync S3. Per maggiori dettagli, consulta il [comando Sync nel Command Reference AWS CLI](#).

Questo argomento spiega come disabilitare Security Lake utilizzando la console di Security Lake, l'API Security Lake o AWS CLI.

Console

1. Aprire la console Security Lake all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/securitylake/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Settings (Impostazioni), scegliere General (Generali).
3. Scegli Disabilita Security Lake.
4. Quando viene richiesta la conferma, immettete **Disable**, quindi scegliete Disabilita.

API

Per disabilitare Security Lake a livello di codice, utilizza il [DeleteDataLake](#) funzionamento dell'API Security Lake. Se stai usando AWS CLI, esegui il comando. [delete-date-lake](#) Nella richiesta, utilizza l'`region` elenco per specificare il codice regionale per ogni regione in cui desideri disabilitare Security Lake. Per un elenco dei codici regionali, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

Per una distribuzione di Security Lake che utilizza AWS Organizations, solo l'amministratore delegato di Security Lake dell'organizzazione può disabilitare Security Lake per gli account dell'organizzazione.

Ad esempio, il AWS CLI comando seguente disabilita Security Lake nelle regioni `ap-northeast-1` `eu-central-1` Questo esempio è formattato per Linux, macOS o Unix e utilizza il carattere di continuazione di barra rovesciata (`\`) per migliorare la leggibilità.

```
$ aws securitylake delete-data-lake \  
--regions "ap-northeast-1" "eu-central-1"
```

Cronologia dei documenti per la Guida per l'utente di Amazon Security Lake

La tabella seguente descrive le modifiche importanti alla documentazione dall'ultima versione di Amazon Security Lake. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa documentazione, è possibile iscriversi a un feed RSS.

Ultimo aggiornamento della documentazione: 24 aprile 2025

Modifica	Descrizione	Data
Policy gestite e aggiornate	Security Lake ha aggiornato la policy gestita <code>SecurityLakeResourceManagementServiceRolePolicy</code> per aggiungere l'autorizzazione <code>lambda:DeleteFunction</code> per le funzioni obsolete <code>SecurityLake_Glue_Partition_Updater_Lambda</code> . Ciò consente a Security Lake di eliminare le funzioni Lambda obsolete nell'ambito della migrazione alle sorgenti v2 e al formato iceberg. Per informazioni, consulta gli aggiornamenti di Security Lake alle politiche gestite. AWS	18 novembre 2025
Autorizzazione aggiornata per il ruolo collegato al servizio	Security Lake ha aggiornato il file AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagementStringLike e sostituendolo con <code>ArnLike</code>	25 settembre 2025

Funzionalità aggiornata: ruolo collegato al servizio	Security Lake ora crea automaticamente la <code>AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement</code> reflex durante la creazione del data lake. Per ulteriori informazioni, consulta Considerazioni .	24 aprile 2025
Argomento notevolmente riscritto: integrazioni AWS	È stato aggiornato il contenuto che specifica l'integrazione di Security Lake con specifici Servizi AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le Servizio AWS integrazioni .	31 marzo 2025
Funzionalità aggiornata: gestione di più account	La console Security Lake ora supporta la gestione della configurazione di attivazione automatica per gli account quando entrano a far parte dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica della configurazione di un nuovo account nella console .	10 marzo 2025
Funzionalità aggiornata: protezione dei dati nei registri AWS WAF	È stato aggiunto il supporto per la protezione dei dati quando abilitato negli account Web ACL for Security Lake. Per ulteriori informazioni, consulta AWS WAF i log in Security Lake .	17 febbraio 2025

Nuova funzionalità - Aggiunto il supporto per gli endpoint VPC	Security Lake è ora integrato AWS PrivateLink e supporta gli endpoint VPC. Per ulteriori informazioni sull' AWS PrivateLink integrazione, consulta Amazon Security Lake e interfaccia gli endpoint VPC ().AWS PrivateLink	4 febbraio 2025
Nuova funzionalità	Security Lake ora supporta OpenSearch Service Direct Query per analizzare i dati in Security Lake. Per maggiori dettagli, consulta Integrazione con OpenSearch il servizio .	1 dicembre 2024
Nuovi ruoli collegati al servizio	Abbiamo aggiunto un nuovo ruolo collegato al servizio. AWSServiceRoleForSecurityLakeResourceManagement Questo ruolo collegato al servizio fornisce le autorizzazioni a Security Lake per eseguire il monitoraggio continuo e il miglioramento delle prestazioni, che possono ridurre latenza e costi.	14 novembre 2024

[Disponibilità regionale](#)

Security Lake è ora disponibile negli Stati Uniti orientali e AWS GovCloud occidentali degli Stati Uniti. AWS GovCloud Regioni AWS. Per un elenco completo delle regioni in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta gli [endpoint di Amazon Security Lake](#) nel Riferimenti generali di AWS.

10 giugno 2024

[Aggiornamento alla politica gestita esistente](#)

Abbiamo aggiunto AWS WAF azioni alla politica AWS gestita per la [SecurityLakeServiceLinkedRole](#) politica. Le azioni aggiuntive consentono a Security Lake di raccogliere AWS WAF i log, quando è abilitata come fonte di log in Security Lake.

22 maggio 2024

[Nuova fonte di AWS registro](#)

Security Lake ha aggiunto i [log AWS WAF come fonte di AWS log](#). AWS WAF ti aiuta a monitorare le richieste web che gli utenti finali inviano alle applicazioni.

22 maggio 2024

[Aggiornamento alla politica gestita esistente](#)

Abbiamo aggiunto azioni SID alla [AmazonSecurityLakePermissionsBoundary](#) policy.

13 maggio 2024

Aggiornamento alla politica gestita esistente	Abbiamo aggiornato la AmazonSecurityLakeMetastoreManager policy per aggiungere un'azione di pulizia dei metadati che consente di eliminare i metadati nel data lake.	27 marzo 2024
Nuove versioni di origine	Aggiorna le autorizzazioni del ruolo per importare dati dalle nuove versioni delle fonti di dati.	29 febbraio 2024
Nuova fonte di registro AWS	Security Lake ha aggiunto EKS Audit Logs come fonte di AWS registro. I registri di controllo EKS consentono di rilevare attività potenzialmente sospette nei cluster EKS all'interno di Amazon Elastic Kubernetes Service.	29 febbraio 2024
Aggiornamento alla politica gestita esistente	Abbiamo aggiornato la policy per consentire <code>iam:PassRole</code> il nuovo <code>AmazonSecurityLakeMetastoreManagerV2</code> ruolo e consentire a Security Lake di implementare o aggiornare i componenti del data lake.	23 febbraio 2024

Nuova politica gestita	Abbiamo aggiunto una nuova politica AWS gestita , la AmazonSecurityLake MetastoreManager politica. Questa politica concede a Security Lake le autorizzazioni per gestire i metadati nel tuo data lake.	23 gennaio 2024
Disponibilità regionale	Security Lake è ora disponibile nei seguenti paesi Regioni AWS: Asia Pacifico (Osaka), Canada (Centrale), Europa (Parigi) ed Europa (Stoccolma). Per un elenco completo delle regioni in cui Security Lake è attualmente disponibile, consulta gli endpoint di Amazon Security Lake nel Riferimenti generali di AWS.	26 ottobre 2023
Nuove funzionalità	Ora puoi modificare determinate impostazioni per gli abbonati con accesso tramite query . Puoi anche assegnare tag alle risorse di Security Lake per te. Account AWS	20 luglio 2023
Nuova politica gestita	Security Lake ha aggiunto una nuova policy AWS gestita , la AmazonSecurityLake Administrator policy. Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono l'accesso completo e principale a tutte le azioni di Security Lake.	30 maggio 2023

Disponibilità generale	Security Lake è ora disponibile a tutti.	30 maggio 2023
Nuova funzionalità	Security Lake ora invia i parametri ad Amazon CloudWatch .	4 maggio 2023
Disponibilità regionale	Security Lake è ora disponibile nei seguenti paesi Regioni AWS: Asia Pacifico (Singapore), Europa (Londra) e Sud America (San Paolo).	22 marzo 2023
Nuova funzionalità	Security Lake ora crea ruoli AWS Identity and Access Management (IAM) per conto dell'utente quando si utilizza la console Security Lake per abilitare e iniziare a utilizzare Security Lake .	15 febbraio 2023
Versione iniziale	Questa è la versione iniziale della Amazon Security Lake User Guide.	29 novembre 2022

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.