



管理ガイド

Amazon Chime



Amazon Chime: 管理ガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

.....	viii
Amazon Chime とは	1
管理の概要	1
開始方法	1
料金	1
リソース	2
Amazon Chime 移行機能ガイド	3
Amazon Chime 管理者の移行機能	3
使用状況レポート	3
使用状況レポートを有効にする	4
使用状況レポートをオフにする	5
レポートの内容	6
ビジネス通話 - 電話番号の移植	7
ユーザーアカウントの管理 - チームアカウント	7
ユーザーアカウントの管理 - エンタープライズアカウント	8
Amazon Chime ユーザーの移行機能	10
プロユーザー - 会議の招待から Amazon Chime を削除する	10
Chat Room 管理者 - メンバーのリストを取得する	11
Amazon Chime ユーザー - 個人の連絡先をエクスポートする	12
概要	13
その他のリソース	13
システム管理者の前提条件	15
Amazon Web Services アカウントの作成	15
にサインアップする AWS アカウント	15
管理アクセスを持つユーザーを作成する	16
入門	18
ステップ 1: Amazon Chime 管理者アカウントを作成する	18
ステップ 2 (オプション): アカウント設定を定義する	19
ステップ 3: ユーザーをアカウントに追加する	20
(オプション) Amazon Chime アカウントの電話番号を設定する	21
アカウントの管理	22
チームアカウントまたはエンタープライズアカウントを選択する	22
ドメインの申請	23
チームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには	24

アカウントの名前変更	25
アカウントの削除	26
会議設定の管理	28
会議ポリシー設定	28
会議アプリケーション設定	29
会議リージョンの設定	29
チャット保持ポリシーの管理	30
保持ポリシーが Amazon Chime ユーザーに与える影響	30
チャット保持をオンにする	33
チャットメッセージの復元	33
チャットメッセージの削除	34
Active Directory への接続	35
前提条件	36
Amazon Chime で Active Directory に接続する	36
複数の E メールアドレスの設定	37
Okta SSO への接続	39
Outlook 用アドインをデプロイする	42
Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定する	42
組織に Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールする	43
ワークスペースに Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールする	44
ワークスペースを組織に移行する	45
ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付ける	45
ユーザーの管理	47
ユーザーの追加	47
ユーザー詳細の表示	48
ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理	50
ユーザーアクセス許可の管理	51
ユーザーアクセスの管理	52
個人用会議 PIN の変更	54
Pro トライアルの管理	54
ユーザーの添付ファイルのリクエスト	55
Amazon Chime での自動更新の管理方法	56
ユーザーを別のチームアカウントに移行する	57
電話番号の管理	58
電話番号のプロビジョニング	59
既存の電話番号の移植	59

番号を移植するための前提条件	60
での電話番号の移植	60
必要なドキュメントの送信	62
リクエストステータスの表示	63
移植された番号の割り当て	64
電話番号の移植	64
電話番号の移植ステータスの定義	66
電話番号の割り当て	67
電話番号の割り当て解除	67
発信通話名の使用	68
電話番号を削除する	69
削除された電話番号の復元	70
グローバル設定の管理	71
通話詳細レコードの設定	71
Amazon Chime Business Calling 通話詳細レコード	72
使用状況レポートの設定	73
使用状況レポートの内容	6
会議室の設定	76
モデレート会議への参加	77
互換性のある VTC デバイス	77
ネットワーク設定と帯域幅の要件	79
レポートの表示	83
Amazon Chime デスクトップクライアントの拡張	84
ユーザー管理	84
複数ユーザーの招待	84
ユーザーリストのダウンロード	85
複数ユーザーのログアウト	85
ユーザーの個人 PIN の更新	86
チャットボットの統合	86
Amazon Chime を使用したチャットボットの使用	87
チャットボットに送信される Amazon Chime イベント	96
ウェブフックの作成	98
ウェブフックに関連するエラーのトラブルシューティング	100
管理サポート	101
セキュリティ	102
Identity and Access Management	103

オーディエンス	103
アイデンティティを使用した認証	103
ポリシーを使用したアクセスの管理	105
Amazon Chime で IAM が機能するしくみ	107
Amazon Chime アイデンティティベースのポリシー	107
リソース	108
例	108
サービス間の混乱した代理の防止	108
Amazon Chime リソースベースのポリシー	110
Amazon Chime タグに基づいた認可	110
Amazon Chime IAM ロール	110
Amazon Chime での一時的な認証情報の使用	110
サービスリンクロール	110
サービス役割	110
アイデンティティベースのポリシーの例	111
ポリシーに関するベストプラクティス	111
Amazon Chime コンソールの使用	112
Amazon Chime へのフルアクセスをユーザーに許可する	113
自分の権限の表示をユーザーに許可する	115
ユーザーにユーザー管理アクションへのアクセスを許可する	116
AWS マネージドポリシー: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy	117
AWS マネージドポリシーに対する Amazon Chime の更新	117
トラブルシューティング	119
Amazon Chime でアクションを実行する権限がない	119
iam:PassRole を実行する権限がありません	120
AWS アカウント以外のユーザーに Amazon Chime リソースへのアクセスを許可したい	120
サービスにリンクされたロールの使用	121
共有デバイスでのロールの使用	122
ライブトランスクリプション (ライブでの文字起こし) でロールを使用する	124
メディアパイプラインでのロールの使用	127
ログ記録とモニタリング	129
CloudWatch によるモニタリング	130
EventBridge による自動化	142
サービス API コールのログ記録	147
コンプライアンス検証	150
耐障害性	150

インフラストラクチャセキュリティ	151
Amazon Chime の自動更新の理解	151
ドキュメント履歴	153

サポート終了通知: 2026 年 2 月 20 日に、AWS は Amazon Chime サービスのサポートを終了します。2026 年 2 月 20 日以降、Amazon Chime コンソールまたは Amazon Chime アプリケーションリソースにアクセスできなくなります。詳細については、こちらの[ブログ記事](#)をご覧ください。注: これは [Amazon Chime SDK サービスの](#)可用性には影響しません。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。

Amazon Chime とは

Amazon Chime は、安全で包括的なアプリケーションを使用してオンライン会議を変革する通信サービスです。Amazon Chime は接続を維持したままデバイス間で機能します。Amazon Chime を使用して、オンライン会議、ビデオ会議、通話、チャットが可能です。組織内外のコンテンツを共有することもできます。Amazon Chime は、AWS クラウド上で安全に実行されるフルマネージドサービスであり、複雑なインフラストラクチャのデプロイと管理から IT 部門を解放します。

詳細については、「[Amazon Chime](#)」を参照してください。

管理の概要

管理者は、[Amazon Chime コンソール](#)を使用して、Amazon Chime アカウントの作成やユーザーとアクセス許可の管理などの主なタスクを実行します。Amazon Chime コンソールにアクセスして Amazon Chime 管理者アカウントを作成するには、まず AWS アカウントを作成します。詳細については、「[Amazon Chime システム管理者の前提条件](#)」を参照してください。

開始方法

[Amazon Chime システム管理者の前提条件](#) の完了後、Amazon Chime 管理アカウントを作成および設定すればそこにユーザーを追加できます。ユーザーのアクセス許可 (プロまたはベーシック) を選択します。

開始する準備ができたなら、次のチュートリアルを参照してください。

- [入門](#)

ユーザーのアクセスおよびアクセス許可の詳細については、「[ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理](#)」を参照してください。プロアクセス許可のユーザーとベーシックアクセス許可のユーザーがアクセスできる機能の詳細については、「[プランと料金表](#)」を参照してください。

料金

Amazon Chime の料金は、使用量に応じて発生します。会議を主催するプロアクセス許可を持つユーザーに対してのみ料金が発生し、その会議を主催した日数分のみのお支払いとなります。会議の参加者とチャットのユーザーは変更されません。

ベーシックアクセス許可を持つユーザーに対して課金されることはありません。ベーシックユーザーは会議を主催できませんが、会議に参加してチャットを使用することはできます。料金およびプロアクセス許可のユーザーとベーシックアクセス許可のユーザーがアクセスできる機能の詳細については、「[プランと料金表](#)」を参照してください。

リソース

Amazon Chime の詳細については、以下の関連リソースを参照してください。

- [Amazon Chime ヘルプセンター](#)
- [Amazon Chime トレーニング動画](#)

Amazon Chime 移行機能ガイド

慎重に検討した結果、2026年2月20日をもって、ビジネス通話機能を含む Amazon Chime サービスのサポートを終了することにしました。Amazon Chime は、2025年2月19日以降、新規顧客を受け入れなくなります。2025年2月19日より前に作成された Amazon Chime チームまたはエンタープライズアカウントを持つ既存のお客様は、ビジネス通話、会議のスケジュールとホスティング、ユーザーの追加と管理、Amazon Chime 管理コンソールでサポートされているその他の機能など、Amazon Chime の機能を引き続き使用できます。2026年2月20日以降、ユーザーを管理したり、Amazon Chime 会議を主催したり、ビジネス通話機能を使用したりできなくなります。2026 サポート年2月20日より前にデータを削除できない場合は、お問い合わせください。

Note

これは [Amazon Chime SDK サービス](#) の可用性には影響しません。

このページでは、Amazon Chime IT 管理者とユーザーが、ビジネスニーズに合わせて代替コラボレーションソリューションに移行するための手順とベストプラクティスについて説明します。これには AWS、[Wickr](#) などの提供されるソリューションや、Slack、Webex、Zoom などの AWS パートナーが提供するソリューションが含まれます。AWS パートナーのソリューションの詳細については [AWS Marketplace](#)、「」を参照してください。

Amazon Chime 管理者の移行機能

Amazon Chime 管理者は、次の移行機能を使用できます。

使用状況レポート

新しいコラボレーションソリューションに移行する前に、組織内の誰がアクティブユーザーで、どの機能を使用しているかを理解すると役立つ場合があります。Amazon Chime の使用状況レポートを使用すると、アクティブなユーザーに連絡するための連絡先情報を取得したり、ユースケースを収集したり、新しいソリューションの要件をコンパイルしたりできます。

使用状況レポートには、名前、Eメール、登録ステータス、ユーザーアカウント作成日、出席した会議、ホストされた会議、送信されたメッセージなど、各ユーザーのアクティビティに関する情報が表示されます。このデータは、Amazon Chime コンソールで作成したチームアカウントまたはエン

タープライズアカウントごとに毎週利用できます。週次レポートには、日曜日の 00:00 から土曜日の 23:59 までの週の使用状況が表示されます。データ処理は、週次レポートを翌週の月曜日まで遅延させる場合があります。すべての日付と時刻は、協定世界時 (UTC) を使用して表示されます。

使用状況レポートを有効にする

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットは、毎週の使用状況レポート CSV ファイルの送信先として使用されます。Amazon S3 バケットを作成するか、Amazon Chime サービスが週次使用状況レポートを配信する既存のバケットを選択します。Amazon S3 バケットの作成、または既存の Amazon S3 バケットへのアクセスのナビゲートと管理の詳細については、[Amazon S3 ユーザーガイド](#)の「Amazon S3 の開始方法」を参照してください。

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. グローバル設定で使用状況レポートを選択します。
3. Amazon Chime アカウントの Amazon Chime 使用状況レポートを有効にするには、まず Amazon S3 バケットを作成または選択します。
 - a. レポート送信先で、新しい S3 バケットを選択して新しいバケットを作成し、リストされているガイダンスに従って名前を入力します。ファイルを保存する場所が既にある場合は、既存の S3 バケットを選択することもできます。
 - b. 保存を選択して新しい S3 バケットを作成するか、既存の S3 バケットを選択します。
 - c. 使用状況レポートがオンになりました。
4. 週次使用状況レポートは、次の日曜日の午前 0 時に開始され、ファイルは特定された S3 バケットに保存されます。

amazon
Chime

Home > Usage reporting

Amazon Chime

- Getting started
- Accounts
- Calling
- Getting started
- Phone number management
- Global settings
- Call detail records
- Usage reporting**

Usage reporting configuration

Report destination

New S3 bucket

Existing S3 bucket

S3 bucket


Bucket name must:

- Be between 3 and 63 characters long
- Not resemble an IP address
- Start with a lowercase letter or number
- Contain only lower-case characters, numbers, periods, and dashes
- Not have consecutive periods, or use dashes adjacent to periods
- Not end with a dash or period

使用状況レポートをオフにする

新しい使用状況レポートの生成はいつでも停止できます。

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. グローバル設定で使用状況レポートを選択します。
3. レポートをオフにする を選択します。
4. Disable を選択して、レポートを停止することを確認します。



レポートの内容

レポートは毎週生成されます。使用状況レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. データを表示するには、Amazon S3 コンソールを参照します。
2. バケット名を見つけます。
3. 週次使用状況レポートファイルは、S3 バケット内の次の場所に配置されます。

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/  
csv/<AWSaccountID>/<year>/<month>/<day>/  
<AmazonChimeAccountName>_<AmazonChimeAccountId>_<yyyymmdd>.csv
```

例えば、次のようになります。

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/csv/123456789012/2024/11/03/  
ExampleSales_12abcdef-34gh-56i7-89jk-01234lmnopq56_20241103.csv
```

4. 各レポートには、次のフィールドが含まれます。
 - チームまたはエンタープライズアカウント名
 - 週開始日
 - Amazon Chime アカウントに関連付けられているユーザーの表示名
 - ユーザーの E メールアドレス
 - ユーザー登録ステータス
 - ユーザーのアカウント作成日
 - ユーザーが 1 週間に参加した会議の数

- ユーザーが 1 週間にホストした会議の数
- ユーザーがその週に送信したメッセージの数 (1:1、グループ、チャットルームの投稿)

account_name	week_start	display_name	email	registration_status	account_creation_date	last_login	meetings_attended	meetings_hosted	chat_sent
Example Sales	20241103	Alejandro Rosalez	alejandro@example.com	Registered	20170317	2024-10-19T07:04:40.000Z	10	5	14
Example Sales	20241103	Akua Mansa	akua@example.com	Suspended	20190227	2024-02-19T07:04:40.000Z	0	0	0
Example Sales	20241103	Ana Carolina Silva	ana@example.com	Registered	20220708	2024-10-08T20:58:35.000Z	25	11	73
Example Sales	20241103	Arnav Desai	arnav@example.com	Registered	20240901	2024-10-04T18:51:51.000Z	3	2	10
Example Sales	20241103	Carlos Salazar	carlos@example.com	Registered	20191203	2024-10-14T16:53:35.000Z	6	3	6
Example Sales	20241103	Diego Ramirez	diego@example.com	Registered	20190227	2024-10-02T10:23:54.000Z	12	6	291
Example Sales	20241103	Efua Owusu	efua@example.com	Registered	20220708	2024-10-10T23:31:08.000Z	0	0	33
Example Sales	20241103	John Stiles	john@example.com	Registered	20240901	2024-10-15T19:50:27.000Z	13	6	98
Example Sales	20241103	Jorge Souza	jorge@example.com	Registered	20191203	2024-10-10T18:55:08.000Z	2	0	0
Example Sales	20241103	Kwaku Mensah	kwaku@example.com	Registered	20190227	2024-10-28T00:08:20.000Z	1	0	0
Example Sales	20241103	Kwesi Manu	kwesi@example.com	Registered	20191203	2024-10-05T23:46:24.000Z	6	3	7


ビジネス通話 - 電話番号の移植

Amazon Chime Business Calling for voice and SMS からの移行を支援するために、Business Calling の電話番号を別のキャリアに移植できます。詳細については、「[電話番号の移植](#)」を参照してください。

ユーザーアカウントの管理 - チームアカウント

チームアカウントを削除する前に、すべてのユーザーを削除する必要があります。Amazon Chime チームアカウントを設定すると、新しいユーザーを招待したり、アクセス許可レベル (Pro または Basic) を設定したり、リージョンやその他のアカウント設定を設定したり、会議を主催したり、ビジネス通話機能を使用したりするためのユーザーの料金を支払うことができます。Amazon Chime チームからユーザーを削除すると、有料機能は使用できませんが、引き続きメッセージング機能を使用して会議に参加できます。削除しても、Amazon Chime ユーザーアカウントにアクセスでき、連絡先、1:1 およびグループメッセージ履歴、チャットルームメンバーシップが維持されます。

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. アカウント名の見出しの下にあるチーム名をクリックします。
3. Select all チェックボックス、または個々のユーザー (複数可) の横にあるチェックボックスをクリックします。
4. ユーザーアクションメニューからユーザーの削除を選択します。



ユーザーを削除すると、ユーザーは引き続きサインインして Amazon Chime にアクセスできますが、会議をホストできなくなります。Amazon Chime アカウントを削除する場合は、Amazon Chime Assistant を使用して delete me オプションを使用できます。詳細については、[Amazon Chime ヘルプセンターの「Amazon Chime Assistant を使用して添付ファイルを取得する」](#)または「[アカウントの削除をリクエストする](#)」を参照してください。

ユーザーアカウントの管理 - エンタープライズアカウント

エンタープライズアカウントを削除する前に、すべてのドメインを削除する必要があります。ドメインを取得することで、Amazon Chime チームからエンタープライズアカウントにアップグレードできます。ドメインを申請すると、会社がドメインを所有しているため、ユーザーのデータを所有していることを証明します。登録されたドメインに一致する E メールアドレスを持つすべての登録済み Amazon Chime ユーザーは、エンタープライズアカウントに取り込まれます。アクセス許可レベル (Pro または Basic) を設定し、サポートされている会議リージョンやチャット保持ルールなどのアカウント設定を行い、ユーザーが会議をホストしたり、ビジネス通話機能を使用したりするための料金を支払います。ドメインの削除 (複数可) を選択することで、すべてのユーザーを解放できます。このプロセスでは、各ユーザーのプロファイルがリセットされ、すべてのデータ、連絡先、1:1 およびグループの会話、チャットルームのメンバーシップ、履歴が削除されます。ドメインのリクエストを解除すると、ユーザーは SSO を使用してサインインしたり、会議を主催またはスケジュールしたりできなくなり、E メールアドレスに関連付けられたプロファイルがリセットされます。Amazon

Chime を引き続き使用する場合は、[Amazon Chime 入門ページ](#)に記載されている手順に従って新しいアカウントを作成できます。すべてのドメインが削除されたら、エンタープライズアカウントを削除できます。

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. アカウント名列でエンタープライズアカウントの名前を選択します。
3. ID でドメインを選択します。
4. [を削除] を選択します。
5. プロンプトが表示されたら、このタスクを完了した結果を確認し、このアクションを元に戻すことができないことを理解したの横にあるチェックボックスをオンにします。
6. [削除] を選択します。

Remove "example.com" domain ×

You are about to remove this domain from your Amazon Chime account.

The following disruptive actions will occur to the users in this domain:

- will be suspended.
- be immediately be signed out of all devices.
- lose their ability to access Amazon Chime.
- lose their ability to host meetings, including those that have already been scheduled.
- if a user has been assigned a phone number, it will be unassigned and available in your account's phone number management inventory.

After 90 days, users in this domain will be deleted. Learn more about [removing domains](#).

I understand that this action cannot be reversed.

Cancel Remove


Amazon Chime ユーザーの移行機能

Amazon Chime 管理者は、次の移行機能を使用できます。

プロユーザー - 会議の招待から Amazon Chime を削除する

Amazon Chime は、Amazon Chime Pro のアクセス許可があり、会議 `meet@chime.aws` に招待すると、Amazon Chime クライアントにサインインした会議の参加者を自動呼び出します。会議を削除して新しいソリューションを使用して招待を再作成するか、次の手順を実行してカレンダー上の既存の会議から Amazon Chime 会議の詳細を削除します。


1. カレンダーアプリケーションを開きます (モバイルカレンダーアプリケーションではありません)。
2. 定期的なシリーズまたは会議を開きます。
3. Amazon Chime (および自動呼び出し) を削除し、新しいソリューションの会議手順を追加するには、次の手順に従います。
 - a. To: フィールド `pin+<meetingid>@chime.aws` から `meet@chime.aws` と を削除します。
 - b. 招待の本文から Amazon Chime 会議の指示を削除します。
 - c. 新しい会議ソリューションがある場合は、新しい会議手順を生成し、本文に追加します。
4. 招待を送信し、必ずすべての に更新を送信することを選択します。
5. 会議は、今後の会議で Amazon Chime ホームページに表示されなくなり、参加者の Amazon Chime 自動リングは表示されなくなります。



Chat Room 管理者 - メンバーのリストを取得する

Amazon Chime は、最大 10,000 人のメンバーにチャットルームを提供します。新しいメッセージングソリューションに移行すると、Amazon Chime ルームのメンバーに連絡して、新しいソリューションでチャットルームを再作成できると便利です。チャットルーム管理者の場合は、次の手順を実行して、チャットルームの各メンバーの名前、E メールアドレス、ロールをエクスポートできます。


1. Amazon Chime Windows、macOS、または [ウェブクライアント](#) にサインインします。これはモバイルクライアントでは利用できません。
2. 管理者ロールがあるチャットルームに移動します。
3. ルーム設定 (: アイコン) から、メンバーリストのエクスポートを選択します。
4. Windows または macOS クライアントを使用している場合は、CSV ファイルをコンピュータに保存するよう求められます。 [ウェブクライアント](#) からこのアクションを実行する場合、メンバーリストはダウンロードフォルダに保存されます。デフォルトのファイル名にはルーム名が含まれます。



Amazon Chime ユーザー - 個人の連絡先をエクスポートする

Amazon Chime は、ユーザーに個人用連絡先リスト (最大 100 件の連絡先を含む) を提供します。Amazon Chime ユーザー情報を個人用連絡先のリストに追加するには、招待するか、会議名簿の会議中に表示される連絡先に追加アクションを使用するか、連絡先リストから、お気に入りまたは最近のメッセージリストの名前の横にある連絡先に追加アクションを選択します。新しいメッセージングソリューションに移行するときは、社内外のユーザーや、個人の連絡先に追加した他のユーザーのユーザー情報を維持すると便利です。次の手順では、ビジネス通話を使用している場合、関連する名前、E メールアドレス、電話番号を保存できます。

1. Amazon Chime Windows、macOS、または [ウェブクライアント](#) にサインインします。これはモバイルクライアントでは利用できません。
2. Windows または macOS クライアントを使用している場合は、上部のメニューの連絡先に移動するか、[ウェブクライアントのクイックアクション](#) で連絡先を表示します。
3. 個人の連絡先をエクスポートを選択します。
4. Windows または macOS クライアントを使用している場合は、CSV ファイルをコンピュータに保存するよう求められます。[ウェブクライアント](#) からこのアクションを実行する場合、メンバーリストは Downloads フォルダに保存されます。



概要

少なくとも 1 つの Amazon Chime チームまたはエンタープライズアカウントを持つ組織は、サービスのサポートが終了する 2026 年 2 月 20 日まで Amazon Chime およびビジネス通話機能を引き続き使用できます。サポートされなくなる機能には、会議のスケジュールとホスティング、ユーザーの追加と管理、Amazon Chime コンソールで利用できるその他の機能が含まれます。

その他のリソース

- [Amazon Chime ウェブサイト](#)
- [Amazon Chime ユーザーガイド](#)

- [Amazon Chime ヘルプセンター](#)
- [AWS Wickr](#) および [AWS パートナーソリューション](#)の詳細をご覧ください。
- サポートが必要な場合やフィードバックが必要な場合は、[サポート](#) にお問い合わせください。

Amazon Chime システム管理者の前提条件

[Amazon Chime コンソール](#) AWS にアクセスして Amazon Chime 管理者アカウントを作成するには、アカウントが必要です。

Amazon Web Services アカウントの作成

Amazon Chime の管理者アカウントを作成する前に、まず AWS アカウントを作成する必要があります。

トピック

- [にサインアップする AWS アカウント](#)
- [管理アクセスを持つユーザーを作成する](#)

にサインアップする AWS アカウント

がない場合は AWS アカウント、次の手順を実行して作成します。

にサインアップするには AWS アカウント

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、電話またはテキストメッセージを受け取り、電話キーパッドで検証コードを入力します。

にサインアップすると AWS アカウント、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルートユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セキュリティベストプラクティスとして、ユーザーに管理アクセス権を割り当て、[ルートユーザーアクセスが必要なタスク](#)の実行にはルートユーザーのみを使用するようにしてください。

AWS サインアッププロセスが完了すると、 から確認メールが送信されます。<https://aws.amazon.com/> の [マイアカウント] をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、アカウントを管理することができます。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

にサインアップしたら AWS アカウント、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように AWS アカウントのルートユーザー、を保護し AWS IAM アイデンティティセンター、を有効にして管理ユーザーを作成します。

を保護する AWS アカウントのルートユーザー

1. ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者 [AWS マネジメントコンソール](#) としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの [ルートユーザーとしてサインインする](#) を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM [ユーザーガイドの AWS アカウント「ルートユーザー \(コンソール\) の仮想 MFA デバイス](#) を有効にする」を参照してください。

管理アクセスを持つユーザーを作成する

1. IAM アイデンティティセンターを有効にします。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の [「AWS IAM アイデンティティセンターの有効化」](#) を参照してください。

2. IAM アイデンティティセンターで、ユーザーに管理アクセスを付与します。

を ID ソース IAM アイデンティティセンターディレクトリとして使用する方法的チュートリアルについては、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の [「デフォルトを使用してユーザーアクセスを設定する IAM アイデンティティセンターディレクトリ」](#) を参照してください。

管理アクセス権を持つユーザーとしてサインインする

- IAM アイデンティティセンターのユーザーとしてサインインするには、IAM アイデンティティセンターのユーザーの作成時に E メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン [「ユーザーガイド」の AWS 「アクセスポータルにサインインする」](#) を参照してください。

追加のユーザーにアクセス権を割り当てる

1. IAM アイデンティティセンターで、最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従ったアクセス許可セットを作成します。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[権限設定を作成する](#)」を参照してください。

2. グループにユーザーを割り当て、そのグループにシングルサインオンアクセス権を割り当てます。

手順については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[Add groups](#)」を参照してください。

Amazon Chime 管理者アカウントのセットアップを完了する方法の詳細については、「[入門](#)」を参照してください。

入門

ユーザーが Amazon Chime の使用を開始する最も簡単な方法は、30 日間無料で利用できる Amazon Chime Pro バージョンをダウンロードして使用することです。詳細については、「[Amazon Chime のダウンロード](#)」を参照してください。

Amazon Chime を購入する

30 日の無料トライアル期間を経過した後も Amazon Chime Pro バージョンを引き続き利用するには、Amazon Chime 管理者アカウントを作成して、そこにユーザーを追加する必要があります。開始するには、まず[Amazon Chime システム管理者の前提条件](#)、AWS アカウントの作成を含む を完了する必要があります。その後、Amazon Chime 管理者アカウントを作成および設定し、以下のタスクを完了してユーザーを追加します。

タスク

- [ステップ 1: Amazon Chime 管理者アカウントを作成する](#)
- [ステップ 2 \(オプション\): アカウント設定を定義する](#)
- [ステップ 3: ユーザーをアカウントに追加する](#)
- [\(オプション\) Amazon Chime アカウントの電話番号を設定する](#)

ステップ 1: Amazon Chime 管理者アカウントを作成する

[Amazon Chime システム管理者の前提条件](#) の完了後、Amazon Chime 管理者アカウントを作成できるようになります。

Amazon Chime 管理者アカウントを作成するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [アカウント] ページで、[新しいアカウント] を選択します。
3. [Account Name (アカウント名)] で、アカウントの名前を入力し、[Create account (アカウントの作成)] を選択します。
4. (オプション) Amazon Chime が使用可能なすべての AWS リージョンから会議に最適なリージョンを選択できるようにするか、選択したリージョンのみを使用するかを選択します。詳細については、「[会議設定の管理](#)」を参照してください。

ステップ 2 (オプション): アカウント設定を定義する

デフォルトでは、新しいアカウントはチームアカウントとして作成されます。ドメインを申請して独自の ID プロバイダーまたは Okta SSO に接続する場合は、エンタープライズアカウントに変換できます。チームアカウントタイプおよびエンタープライズアカウントタイプの詳細については、「[Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズアカウントのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

チームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [アカウント] で、アカウントの名前を選択します。
3. [Identity (アイデンティティ)] で、[Getting Started (開始方法)] を選択します。
4. コンソールのステップに従って、ドメインを申請します。
5. (オプション) コンソールのステップに従って、ID プロバイダーを設定し、ディレクトリグループを設定します。

ドメインの申請の詳細については、「[ドメインの申請](#)」を参照してください。ID プロバイダーのセットアップの詳細については、「[Active Directory への接続](#)」および「[Okta SSO への接続](#)」を参照してください。

共有画面や Amazon Chime Call Me 機能のリモート制御などのオプションでアカウントポリシーを許可したり、許可を停止したりすることもできます。

アカウントポリシーを設定するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts (アカウント)] ページで、設定するアカウントの名前を選択します。
3. [設定] で、[Meetings (会議)] を選択します。
4. [ポリシー] で、許可するか、許可を停止するアカウントポリシーオプションをオンまたはオフにします。
5. [Change] を選択します。

詳細については、「[会議設定の管理](#)」を参照してください。

ステップ 3: ユーザーをアカウントに追加する

Amazon Chime チームアカウントが作成されたら、自分とユーザーを招待してチームに参加します。アカウントをエンタープライズアカウントにアップグレードする場合は、ユーザーを招待する必要はありません。その代わりに、エンタープライズアカウントにアップグレードしてドメインを申請します。詳細については、「[ステップ 2 \(オプション\): アカウント設定を定義する](#)」を参照してください。

ユーザーを Amazon Chime アカウントに追加するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts (アカウント)] ページで、アカウントの名前を選択します。
3. [ユーザー] ページで、[Invite users] (ユーザーの招待) を選択します。
4. 招待するユーザー (自分を含め) の E メールアドレスを入力して、[Invite users (ユーザーを招待)] を選択します。

招待されたユーザーは、作成された Amazon Chime チームアカウントに参加するための E メール招待状を受け取ります。ユーザーが Amazon Chime ユーザーアカウントを登録すると、デフォルトでプロアクセス許可が付与され、30 日間のトライアルは終了します。Amazon Chime ユーザーが既に仕事用 E メールアドレスでアカウントにサインアップしている場合、そのアカウントを引き続き使用できます。また、Amazon Chime クライアントアプリケーションは、ユーザーアカウントにサインインして [Download Amazon Chime] (Amazon Chime をダウンロード) を選択すればいつでもダウンロードできます。

プロアクセス許可を持つユーザーが会議を主催する場合にのみ料金が発生します。ベーシックアクセス許可を持つユーザーに対して課金されることはありません。ベーシックユーザーは会議を主催できませんが、会議に参加してチャットを使用することはできます。料金およびプロアクセス許可のユーザーとベーシックアクセス許可のユーザーがアクセスできる機能の詳細については、「[プランと料金表](#)」を参照してください。

ユーザーのアクセス許可を変更するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts (アカウント)] ページで、アカウントの名前を選択します。
3. [Users (ユーザー)] ページで、アクセス権限を変更するユーザーを選択します。
4. [User actions (ユーザーアクション)]、[Assign user permission (ユーザーにアクセス権限を割り当てる)] を選択します。

5. [Permissions (アクセス権限)] で、[Pro (プロ)] または [Basic (ベーシック)] を選択します。
6. [Assign (割り当てる)] を選択します。

管理者権限を持つ他のユーザーを指定し、かつ自分のアカウントの Amazon Chime コンソールへのアクセスも制御できます。詳細については、「[Amazon Chime の Identity and Access Management](#)」を参照してください。

(オプション) Amazon Chime アカウントの電話番号を設定する

Amazon Chime 管理者アカウントには、以下の電話オプションが用意されています。

Amazon Chime Business Calling

Amazon Chime との間で電話での通話やテキストメッセージを送受信できます。Amazon Chime コンソールで電話番号をプロビジョニングするか、既存の電話番号にポートインします。Amazon Chime ユーザーに電話番号を割り当てて、Amazon Chime を使用して電話での通話とテキストメッセージを送信受するためのアクセス許可を付与します。詳細については、[Amazon Chime での電話番号の管理](#)および[既存の電話番号の移植](#)を参照してください。

Amazon Chime Voice Connector

既存の電話システムに SIP 追跡サービスを提供します。Amazon Chime コンソールで既存の電話番号にポートインするか、または新しい電話番号をプロビジョニングします。詳細については、「Amazon Chime SDK 管理ガイド」の「[Managing Amazon Chime Voice Connectors](#)」を参照してください。

Amazon Chime アカウントの管理

Amazon Chime は、個々のユーザーとして、または管理者のいないグループとして使用可能です。ただし、管理者機能を追加したい場合、または Amazon Chime Pro を購入したい場合には、AWS マネジメントコンソール内で Amazon Chime アカウントを作成する必要があります。Amazon Chime 管理者アカウントを作成する方法、または Amazon Chime Pro の購入の詳細については、「[入門](#)」を参照してください。

Amazon Chime 管理者アカウントの各種の詳細については、「[Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズアカウントのいずれかを選択する](#)」を参照してください。既存の管理者アカウントの管理の詳細については、以下のトピックを参照してください。

トピック

- [Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズアカウントのいずれかを選択する](#)
- [ドメインの申請](#)
- [チームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには](#)
- [アカウントの名前変更](#)
- [アカウントの削除](#)
- [会議設定の管理](#)
- [チャット保持ポリシーの管理](#)
- [チャットメッセージの復元](#)
- [チャットメッセージの削除](#)
- [Active Directory への接続](#)
- [Okta SSO への接続](#)
- [Outlook 用 Amazon Chime アドインをデプロイする](#)
- [Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定する](#)

Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズアカウントのいずれかを選択する

Amazon Chime 管理者アカウントを作成する際には、チームアカウントまたはエンタープライズアカウントのどちらを作成するかを選択します。Amazon Chime 管理者アカウントの作成方法の詳細については、「[入門](#)」を参照してください。

チームアカウント

チームアカウントを使用すると、E メールドメインを申請しなくても、ユーザーを招待して Amazon Chime Pro のアクセス許可を付与できます。プロアクセス許可とベーシックアクセス許可の詳細については、「[プランと料金表](#)」を参照してください。

他の組織から申請されていないメールドメインからユーザーを招待できます。ユーザーの支払いは、ユーザーが会議を主催したときにのみ発生します。チームアカウントのユーザーは、Amazon Chime アプリケーションを使用して、同じアカウントに登録されている他の Amazon Chime ユーザーについて検索や連絡ができます。組織外の Pro ユーザーの支払いにもチームアカウントをお勧めします。

エンタープライズアカウント

エンタープライズアカウントを使用すると、組織のドメインからのユーザーをより細かく制御できます。独自の ID プロバイダーまたは Okta SSO に接続して、Pro または Basic のアクセス許可を認証して割り当てることができます。Amazon Chime は Microsoft Active Directory もサポートしています。

エンタープライズアカウントを作成するには、1 つ以上の E メールドメインを申請する必要があります。これにより、申請済みドメインを使用して Amazon Chime にサインインするすべてのユーザーが、一元管理された Amazon Chime アカウントに確実に含まれるようになります。エンタープライズアカウントは、サポートされているディレクトリの統合を介してユーザーを管理するために必要です。詳細については、「[ドメインの申請](#)」および「[Active Directory への接続](#)」を参照してください。

エンタープライズアカウントからユーザーのアクティベーションや停止を管理することもできます。詳細については、「[ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理](#)」を参照してください。


ドメインの申請

エンタープライズアカウントを作成して、このアカウントの利点であるアカウントとユーザーの強化されたコントロールを利用するには、最低 1 つの E メールドメインを申請する必要があります。

ドメインを申請するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts (アカウント)] ページで、チームアカウントの名前を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Identity (ID)]、[Domains (ドメイン)] の順に選択します。
4. [Domains] (ドメイン) ページで、[Claim a new domain] (新しいドメインの要求) を選択します。

5. [Domain] (ドメイン) に、組織で E メールアドレスに使用するドメインを入力します。[Verify this domain] (このドメインの検証) を選択します。



6. 画面の指示に従って、ドメインの DNS サーバーに TXT レコードを追加します。通常、このプロセスでは、ドメインのアカウントにサインインし、ドメインの DNS レコードを見つけ、Amazon Chime から提供された名前と値で TXT レコードを追加します。ドメインの DNS レコードを更新する詳しい方法については、DNS プロバイダーのドキュメントまたはドメイン名レジストラを参照してください。

Amazon Chime は、このレコードの有無を調べてドメインの所有者を検証します。ドメインが検証されると、そのステータスが [Pending verification] (検証中) から [Verified] (検証済み) に変わります。

Note

DNS の変更と Amazon Chime による検証が反映されるまで最大 24 時間かかります。

7. 組織で E メールアドレスに追加のドメインやサブドメイン使用している場合は、この手順をドメインごとに繰り返します。

ドメイン申請のトラブルシューティングについての詳細は、「[ドメイン申請リクエストが検証されないのはなぜですか?](#)」を参照してください。

チームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには

既存のチームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには、Amazon Chime コンソールで 1 つ以上の E メールドメインを申請します。チームアカウントとエンタープライズアカウントの違いの詳細については、「[Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズアカウントのいずれかを選択する](#)」を参照してください。ドメインの申請の詳細については、「[ドメインの申請](#)」を参照してください。

チームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [アカウント] で、アカウントの名前を選択します。
3. [Identity (アイデンティティ)] で、[Getting Started (開始方法)] を選択します。
4. コンソールのステップに従って、ドメインを申請します。
5. (オプション) コンソールのステップに従って、ID プロバイダーを設定し、ディレクトリグループを設定します。

アカウントがエンタープライズアカウントに変換されたら、Active Directory インスタンスを接続するかどうかを決定できます Directory Service。Active Directory インスタンスに接続すると、ユーザーはアクティブディレクトリの認証情報を使用して Amazon Chime にサインインできます。詳細については、「[Active Directory への接続](#)」を参照してください。

Active Directory インスタンスに接続しない場合、ユーザーは Login with Amazon (LWA) または Amazon.com アカウントの認証情報を使用して引き続き Amazon Chime にサインインできます。

アカウントの名前変更

次の手順では、管理する Amazon Chime チームおよびエンタープライズアカウントの名前を変更する方法について説明します。選択した名前は、ユーザーに Amazon Chime への参加を招待する E メールに表示されます。

アカウント名を変更するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。

アカウントページがデフォルトで表示されます。

2. [Account name] (アカウント名) 列で名前を変更したいアカウントを選択します。
3. 左側のペインの [Settings] (設定) の下で、[Account] (アカウント) を選択します。

[Account summary] (アカウントの概要) ページが表示されます。

4. [Account actions] (アカウントアクション) リストを開いて [Rename account (アカウント名の変更)] を選択します。

[Rename account] (アカウント名の変更) ダイアログボックスが表示されます。

5. 新しいアカウント名を入力して [Save] (保存) を選択します。

アカウントの削除

で AWS アカウントを削除すると AWS マネジメントコンソール、Amazon Chime アカウントは自動的に削除されます。または、Amazon Chime コンソールを使用して Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズアカウントを削除できます。

Warning

チームアカウントまたはエンタープライズアカウントで管理されていないユーザーは、Amazon Chime Assistant の「Delete me」コマンドを使用して削除をリクエストできます。詳細については、[「Amazon Chime ユーザーガイド」](#)の「Amazon Chime Assistant の使用」を参照してください。

チームアカウントを削除するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Account name] (アカウント名) 列でアカウントを選択し、[Settings] (設定) の [Account] (アカウント) を選択します。
3. ナビゲーションペインに、[Users] (ユーザー) ページが表示されます。
4. ユーザーを選択し、[User actions] (ユーザーアクション)、[Remove user] (ユーザーの削除) の順に選択します。
5. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント)、[Account actions] (アカウントのアクション)、[Delete account] (アカウントの削除) の順に選択します。
6. アカウントを削除することを確定します。


チームアカウントからユーザーを削除すると、ユーザーは引き続きサインインし、メッセージングデータとチャットルームにアクセスし、会議に参加できるようになります。これらのユーザーがすべてのデータと Amazon Chime アカウントを削除したい場合は、Amazon Chime Assistant の「Delete me」コマンドを使用して削除をリクエストできます。詳細については、[「Amazon Chime ユーザーガイド」](#)の「Amazon Chime Assistant の使用」を参照してください。

すべてのユーザーを削除したら、Amazon Chime チームアカウントを削除し、ユーザー以外のデータをすべて削除できます。これには AWS アカウント、個々の Amazon Chime アカウント、また

は管理されていない Amazon Chime ユーザーの終了が含まれます。ユーザーアカウントに関連する非コンテンツデータおよび Amazon Chime によって生成される Amazon Chime の使用状況 (カスタマーアグリーメントに含まれるサービス属性) は含まれません。

エンタープライズアカウントを削除するには

1. ドメインを削除します。

 Note

ドメインを削除すると、以下のことが発生します。

- ドメインに関連付けられていたユーザーは即時すべてのデバイスからサインアウトされ、すべての連絡先、チャット会話およびチャットルームへのアクセスが失われます。
- このドメインからユーザーによってスケジュールされた会議は開始されなくなります。
- 停止されたユーザーは引き続き [Users] (ユーザー) および [User detail] (ユーザー詳細) ページに [Suspended] (停止) ステータスとして表示され、そのユーザーのデータにアクセスできません。そのユーザーの E メールアドレスを使用して新しい Amazon Chime アカウントを作成することはできます。
- 登録済みユーザーは [Users] (ユーザー) および [User detail] (ユーザー詳細) ページに [Released] (解放済み) ステータスとして表示され、そのユーザーのデータにアクセスできません。そのユーザーの E メールアドレスを使用して新しい Amazon Chime アカウントを作成することはできます。
- Active Directory アカウントがあり、ユーザーのプライマリ E メールアドレスに関連付けられたドメインを削除した場合、ユーザーは Amazon Chime にアクセスできず、ユーザーのプロファイルは削除されます。ユーザーのセカンダリメールアドレスに関連付けられたドメインを削除すると、ユーザーはそのメールアドレスを使用してログインすることはできませんが、Amazon Chime の連絡先とデータにアクセスすることはできます。
- エンタープライズ OpenID Connect (OIDC) アカウントがあり、ユーザーのプライマリ E メールアドレスに関連付けられたドメインを削除した場合、ユーザーは Amazon Chime にアクセスできなくなり、ユーザーのプロファイルは削除されます。

2. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。

3. [Accounts (アカウント)] ページで、チームアカウントの名前を選択します。

4. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定)、[Domains] (ドメイン) の順に選択します。
5. [Domains] (ドメイン) ページで、[Remove domain] (ドメインの削除) を選択します。
6. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント)、[Account actions] (アカウントのアクション)、[Delete account] (アカウントの削除) の順に選択します。
7. アカウントを削除することを確定します。

Amazon Chime アカウントを削除するとすべてのユーザーデータが削除されます。これには、AWS アカウント、個々の Amazon Chime アカウント、または管理対象外の Amazon Chime ユーザーの終了が含まれます。ユーザーアカウントに関連する非コンテンツデータおよび Amazon Chime によって生成される Amazon Chime の使用状況 (カスタマーアグリーメントに含まれるサービス属性) は含まれません。

アカウントデータの削除を完了するには、Amazon S3 に発行されたビジネス通話の詳細レコードと Amazon Chime 使用状況レポートをすべて削除してください。詳細については、「[Amazon Chime のグローバル設定の管理](#)」を参照してください。

会議設定の管理

Amazon Chime コンソールから会議の設定を管理します。

会議ポリシー設定

Amazon Chime コンソールの [Settings] (設定)、[Meetings] (会議) でアカウントポリシーを管理します。次のポリシーオプションから選択します。

画面共有で共有コントロールを有効にする

所属組織のユーザーのコンピュータについて、会議中に各ユーザーが共有コントロールを許可できるかどうかを選択します。ユーザーのコンピュータの共有コントロールをリクエストした参加者は、リモートコントロールを利用できないというエラーメッセージを受け取ります。

会議への参加のためのアウトバウンド呼び出しの有効化

Amazon Chime コールミー機能をオンにします。Amazon Chime からの電話の呼び出しを受けて会議に参加するオプションを会議参加者に提供します。

会議アプリケーション設定

Amazon Chime コンソールの [Settings] (設定) の下にある [Meetings] (会議) で会議アプリケーションへのアクセスを管理します。以下のオプションを選択できます。

ユーザーが Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを使用して Amazon Chime にサインインできるようにする

このオプションを使用すると、組織内のユーザーが Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションから Amazon Chime にサインインできます。詳細については、「[Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定する](#)」を参照してください。

会議リージョンの設定

会議の品質を向上させ、レイテンシーを減らすために、Amazon Chime はすべての参加者に最適な AWS リージョンで会議を処理します。Amazon Chime で、使用可能なすべてのリージョンから会議に最適なリージョンが選択されるようにするか、選択したリージョンのみを使用するかを選択します。

この設定は、アカウントの [会議] 設定からいつでも更新できます。[Meetings] (会議) 設定から、各リージョンで処理中の Amazon Chime 会議の割合を表示することもできます。

会議のリージョン設定を更新するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [アカウント] ページで、アカウントの名前を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Settings (設定)]、[Meetings (会議)] の順に選択します。
4. [Regions (リージョン)] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - Use all available Regions to ensure meeting quality (利用可能なすべてのリージョンを使用して会議の品質を確保する) - Amazon Chime で会議の処理を最適化できます。
 - Use only the Regions that I select (選択したリージョンのみを使用する) - ドロップダウンメニューから、リージョンを選択できます。
5. [保存] を選択します。

チャット保持ポリシーの管理

1 つ以上の Amazon Chime エンタープライズアカウントを管理する場合、以下を対象にチャット保持ポリシーを設定できます。

- エンタープライズアカウントのメンバーのみを含むチャット会話
- エンタープライズアカウントのメンバーが作成したチャットルーム。

保持ポリシーは、設定された期間に基づいてメッセージを自動的に削除します。1 日から 15 年までの期間を設定できます。

Note

Amazon Chime エンタープライズアカウントの保持期間は 90 日です。このポリシーは、アカウントに属するユーザーが参加する会話、およびアカウントに属していないユーザーに適用されます。

保持ポリシーは以下には適用されません。

- Amazon Chime エンタープライズアカウントのメンバーを含まないチャット会話
- Amazon Chime エンタープライズアカウントに属していないユーザーが作成したチャットルーム

保持ポリシーが Amazon Chime ユーザーに与える影響

エンタープライズアカウント管理者が設定する保持ポリシーでは、ユーザーが同じエンタープライズアカウントに属しているか、別のエンタープライズアカウントに属しているか、チームアカウントに属しているか、またはどのアカウントにも属していないかによって、Amazon Chime ユーザーへの影響が異なります。

エンタープライズメンバーのチャット会話

以下の表では、保持ポリシーがエンタープライズアカウントメンバーのチャット会話にどのように影響するかを示しています。

チャット会話の参加者..。	設定される保持ポリシー..。
ユーザーのエンタープライズアカウントの他のメンバーのみ	ユーザーの管理者が設定
ユーザーのエンタープライズアカウント外他のユーザー	自動的に 90 日に設定

エンタープライズメンバーのチャットルーム

以下の表では、保持ポリシーがエンタープライズアカウントメンバーのチャットルームにどのように影響するかを示しています。

チャットルームの作成者..。	設定される保持ポリシー..。
ユーザーのエンタープライズアカウントのメンバー	ユーザーの管理者が設定
別のエンタープライズアカウントのメンバー	他のアカウントの管理者が設定
エンタープライズアカウント外のメンバー	該当しない

チームメンバーのチャット会話

以下の表では、保持ポリシーがチームアカウントメンバーのチャット会話にどのように影響するかを示しています。

チャット会話の参加者..。	設定される保持ポリシー..。
エンタープライズアカウントのメンバーではないユーザーのみ	該当しない
エンタープライズアカウントの 1 人以上のメンバー	自動的に 90 日に設定

チームメンバーのチャットルーム

以下の表では、保持ポリシーがチームアカウントメンバーのチャットルームにどのように影響するかを示しています。

チャットルームの作成者..。	設定される保持ポリシー..。
チームアカウントのユーザー	該当しない
エンタープライズアカウントメンバーではないすべてのユーザー	該当しない
エンタープライズアカウントのメンバー	エンタープライズアカウントの管理者が設定

エンタープライズアカウントまたはチームアカウントのメンバーではない Amazon Chime ユーザーには、エンタープライズアカウントのメンバーによって作成されたチャットルームのチャットルーム保持ポリシーのみが適用されます。

エンタープライズまたはチームアカウントに属していない受取人とのチャット会話

以下の表では、保持ポリシーが Amazon Chime エンタープライズまたはチームアカウントのメンバーではないユーザーのチャット会話にどのように影響するかを示しています。

チャット会話の参加者..。	設定される保持ポリシー..。
エンタープライズアカウントのメンバーではないユーザーのみ	該当しない
エンタープライズアカウントの 1 人以上のメンバー	自動的に 90 日に設定

エンタープライズアカウントまたはチームアカウントに属していないユーザーが作成したチャットルーム

以下の表では、保持ポリシーが Amazon Chime エンタープライズまたはチームアカウントのメンバーではないユーザーのチャットルームにどのように影響するかを示しています。

チャットルームの作成者..。	設定される保持ポリシー..。
エンタープライズアカウントまたはチームアカウントのメンバーではないユーザー	該当しない
チームアカウントのユーザー	該当しない
エンタープライズアカウントのメンバー	エンタープライズアカウントの管理者が設定

チャット保持をオンにする

Amazon Chime エンタープライズアカウントの管理者は、Amazon Chime コンソールを使用して、自分のアカウントのチャット会話やチャットルームに対してチャット保持をオンにすることができます。また、コンソールを使用して、チャット保持期間を更新したり、チャット保持をいつでもオフにしたりできます。

チャット保持をオンにするには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts (アカウント)] ページで、アカウントの名前を選択します。
3. ナビゲーションペインの設定で、保持を選択します。
4. 保持ページのチャット会話保持で、スライダーをオンに移動します。
5. 保持期間で、最初のボックスに数字を入力し、ボックスの横にあるリストを開き、日、週、年を選択します。
6. チャットルームの保持で、ステップ 4~5 を繰り返します。完了したら、[保存] を選択します。

保持期間を設定してから 1 日以内に、アカウントのユーザーは保持期間外に送信されたメッセージにアクセスできなくなります。

チャットメッセージの復元

Note

これらのステップを完了するには、Amazon Chime Enterprise アカウント管理者である必要があります。

チャットメッセージは、チャット保持期間を設定してから 30 日以内に復元できます。チャットメッセージを復元すると、Amazon Chime アカウントのすべてのユーザーによって送信されたすべてのメッセージが復元されます。

その 30 日以内に、次のいずれかを実行してメッセージを復元できます。

- Amazon Chime コンソールを使用して、データ保持をオフにします。

—OR—

- 保持期間を延長します。

30 日間の猶予期間が過ぎると、保持期間に該当するすべてのチャットメッセージは完全に削除されます。新しいチャットメッセージは、保持期間を過ぎるとすぐに完全に削除されます。

保持期間の設定または変更の詳細については、このセクションの前半の[チャット保持をオンにする](#)「」を参照してください。

ユーザーまたはアカウントメンバーが次のいずれかのアクションを実行すると、チャットメッセージも Amazon Chime から完全に削除されます。

- Amazon Chime チャットルームを削除します。チャットルームの削除の詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の[「チャットルームの削除」](#)を参照してください。
- チャットメッセージが存在する Amazon Chime 会議を終了します。

Note

必要に応じて、会議からチャットメッセージを手動でコピーして保存できますが、会議が終了する前に保存する必要があります。詳細については、「Amazon Chime [ユーザーガイド](#)」の[「会議内チャットの使用」](#)を参照してください。

チャットメッセージの削除

データ保持ポリシーに準拠するために、Amazon Chime はすべてのチャットメッセージを保持し、エンドユーザーが送信するメッセージを削除できないようにします。ただし、Amazon Chime システム管理者は、2 つの APIs を使用して、会話やチャットルームから個々のメッセージを削除できます。メッセージは、管理者の Amazon Chime アカウントに存在する必要があります。

ユーザーは、メッセージ ID と対応する会話またはチャットルーム ID を送信することで、メッセージの削除をリクエストできます。「Amazon Chime ユーザーガイド」の「[チャット機能の使用](#)」トピックでは、その方法について説明します。

削除リクエストを取得すると、コードを記述するか、CLI AWS を使用して次の APIs を呼び出すことができます。

メッセージを削除するには

- 次のいずれかを行います。
 - 会話メッセージの場合 – [RedactConversationMessage](#) API を使用します。

CLI で、次のコマンドを実行します。

```
aws chime redact-conversation-message --conversation-id id_string --message-id id_string
```

- チャットルームメッセージの場合 – [RedactRoomMessage](#) API を使用します。

CLI で、次のコマンドを実行します。

```
aws chime redact-room-message --room-id id_string --message-id id_string
```

Active Directory への接続

Amazon Chime 管理者アカウントを Active Directory に接続すると、次の機能による利点があります。

- Amazon Chime ユーザーは Active Directory 認証情報でサインインできます。
- Amazon Chime 管理者として、パスワードのローテーション、パスワードの複雑さのルール、多要素認証など、認証情報のセキュリティ機能を選択して追加できます。
- Active Directory からユーザーアカウントを削除すると、その Amazon Chime アカウントも削除されます。
- Active Directory グループを指定して Amazon Chime Pro アクセス許可を付与できます。
 - Basic または Pro アクセス許可を付与する複数のグループを設定できます。
 - Amazon Chime にサインインするには、ユーザーがいずれかのグループのメンバーであることが必要です。

- どちらのグループのユーザーにも Pro ライセンスを付与できます。

ユーザーアクセス許可の詳細については、「[ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理](#)」を参照してください。

前提条件

Amazon Chime で Active Directory に接続するには、以下の前提条件を満たす必要があります。

- ドメイン、アクティブなディレクトリ、およびディレクトリグループを設定するための正しい AWS Identity and Access Management アクセス許可があることを確認してください。詳細については、「[Amazon Chime の Identity and Access Management](#)」を参照してください。
- 米国東部 (バージニア北部) リージョンで AWS Directory Service 設定された ディレクトリを作成します。詳細については、[AWS Directory Service 管理ガイド](#)を参照してください。Amazon Chime は AD Connector、Microsoft AD、または Simple AD を使用して接続を確立できます。
- Amazon Chime Enterprise アカウントを作成したり、既存のチームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには、ドメインを申請します。ユーザーが複数のドメインの仕事用メールアドレスを持っている場合、それらのドメインをすべて申請してください。詳細については、「[ドメインの申請](#)」および「[チームアカウントをエンタープライズアカウントに変換するには](#)」を参照してください。

Amazon Chime で Active Directory に接続する

Amazon Chime に Active Directory を接続すると、ユーザーは Amazon Chime エンタープライズアカウントで申請した各ドメインの E メールアドレスを使用する際にディレクトリの認証情報を求められます。

Amazon Chime で Active Directory に接続するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Identity] (アイデンティティ)、[Active directory] の順に選択します。
3. クラウドディレクトリ ID で、Amazon Chime に使用する Directory Service ディレクトリを選択し、Connect を選択します。

Note

ディレクトリ ID は、[Directory Service コンソール](#)を使用して見つけることができます。

4. ディレクトリへの接続後に [Add a new group] (新しいグループの追加) を選択します。
5. [Group] (グループ名) にグループ名を入力します。名前は、ターゲットディレクトリの Active Directory グループと完全に一致する必要があります。Active Directory 組織単位 (OU) はサポートされていません。
6. [Permission] (アクセス許可) で、[Basic] (ベーシック) または [Pro] (プロ) を選択します。
7. [グループの追加] を選択します。
8. (オプション) 追加のディレクトリグループを作成するには、この手順を繰り返します。

複数の E メールアドレスの設定

Amazon Chime が Active Directory に接続すると、ユーザーは Active Directory の認証情報を使用して Amazon Chime にサインインできます。Active Directory 内では、ユーザーに複数の E メールアドレスを割り当てることができます。ユーザーが Active Directory 認証情報を使用して Amazon Chime にサインインできるようにするには、Amazon Chime 管理者アカウントで該当する各メールアドレスを申請する必要があります。詳細については、「[ドメインの申請](#)」を参照してください。

Note

ユーザーが未申請ドメインのメールアドレスを使用してサインインしようとする場合、Log in with Amazon (Amazon でログイン) でサインインするように求めるメッセージが表示されます。未申請ドメインの E メールアドレスを使用する場合、管理者アカウントにサインインすることはできません。

Amazon Chime コンソールでユーザーの詳細を表示する場合、Amazon Chime は、Active Directory から取得した EmailAddress 属性における単一の R メールアドレスを各ユーザーのプライマリ E メールアドレスとして使用します。これは Amazon Chime コンソールでユーザーに表示される唯一のメールアドレスです。ただし、Amazon Chime アカウント内でそれらのドメインを申請していれば、ユーザーは ProxyAddress 属性に列挙された追加のアドレスでサインインすることができます。

正しくない設定の例

username が shirley.rodriiguez であるユーザーは、Amazon Chime アカウントのメンバーです。このアカウントでは 2 つのドメイン (example.com と example.org) が申請済みです。Active Directory 内でこのユーザーは 3 つの E メールアドレスを持っています。

- プライマリ E メールアドレス: shirley.rodriiguez@example.com
- プロキシ E メールアドレス 1: shirley.rodriiguez@example2.com
- プロキシ E メールアドレス 2: srodriiguez@example.org

このユーザーは、shirley.rodriiguez@example.com または srodriiguez@example.org と shirley.rodriiguez を使用して Amazon Chime にサインインできません。shirley.rodriiguez@example2.com を使用してサインインしようとする、[Amazon でログイン] でサインインするように求められ、マネージドアカウントの一部にはなりません。これが、ユーザーが E メールで使用しているすべてのドメインを申請することが重要な理由です。

他の Amazon Chime ユーザーは、shirley.rodriiguez@example.com または srodriiguez@example.org のいずれかの E メールアドレスを使用して、このユーザーを連絡先として追加したり、会議に招待したり、代理人として追加したりできます。

適切な設定の例

username が shirley.rodriiguez であるユーザーは、Amazon Chime アカウントのメンバーです。このアカウントでは 3 つのドメイン (example.com、example2.com、および example.org) が申請済みです。Active Directory 内でこのユーザーは 3 つの E メールアドレスを持っています。

- プライマリ E メールアドレス: shirley.rodriiguez@example.com
- プロキシ E メールアドレス 1: shirley.rodriiguez@example2.com
- プロキシ E メールアドレス 2: srodriiguez@example.org

このユーザーは、Amazon Chime にサインインするときに、どの仕事用 E メールアドレスでも使用できます。他のユーザーは、このユーザーを連絡先として追加したり、会議に招待したり、代理人として追加したりするときに、これらのいずれの仕事用 E メールアドレスでも使用できます。

Okta SSO への接続

エンタープライズアカウントを持っている場合、Okta SSO に接続して認証を行い、ユーザーにアクセス許可を割り当てることができます。

Note

指定された一連の E メールアドレスドメイン内のすべてのユーザーを管理することができる、エンタープライズアカウントの作成が必要な場合は、「[ドメインの申請](#)」を参照してください。

Amazon Chime を Okta に接続するには、Okta 管理コンソールで 2 つのアプリケーションを設定する必要があります。1 つ目のアプリケーションは手動で設定され、OpenID Connect を使用してユーザーを Amazon Chime サービスに対して認証します。2 つ目のアプリケーションは、Okta Integration Network (OIN) の Amazon Chime SCIM プロビジョニングとして使用できます。これは、Amazon Chime に関する更新をユーザーやグループにプッシュするように設定されます。

Okta SSO に接続するには

- Okta 管理コンソールで Amazon Chime アプリケーション (OpenID Connect) を作成します。
 - [Okta Administration Dashboard (Okta 管理ダッシュボード)] にサインインしてから、[Add Application (アプリケーションの追加)] を選択します。[Create New Application (新しいアプリケーションの作成)] ダイアログボックスで、[Web (ウェブ)]、[Next (次へ)] を選択します。
 - [Application Settings (アプリケーション設定)] を構成する
 - アプリケーション **Amazon Chime** に名前を付けます。
 - [Login Redirect URI (ログインリダイレクト URI)] に次の値を入力します。 **https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/okta/callback**
 - [Allowed Grant Types (許可された権限のタイプ)] セクションで、それらを有効化するためのオプションをすべて選択します。
 - [Login initiated by (ログインを開始する方法)] ドロップダウンメニューで、[Either (Okta or App) (Okta または App のいずれか)] を選択し、関連するオプションをすべて選択します。
 - [Initiate Login URI (ログイン開始 URI)] に以下の値を入力します。 **https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/okta**
 - [保存] を選択します。

- g. ステップ 2 で [Client ID (クライアント ID)]、[Client secret (クライアントのシークレット)]、[Issuer URI (発行者 URI)] 情報が必要になるため、このページは開いたままにしておいてください。
2. Amazon Chime コンソールで、以下の手順にし従います。
 1. [Okta single-sign on configuration (Okta シングルサインオン設定)] ページで、ページ上部から [Set up incoming keys (受信キーの設定)] を選択します。
 2. [Setup incoming Okta keys (受信 Okta キーの設定)] で、以下を入力します。
 - a. [Okta Application Settings] (Okta アプリケーション設定) から [Client ID] (クライアント ID) と [Client secret] (クライアントシークレット) の情報を貼り付けます。
 - b. [Okta API] ページから適切な発行元 URI を貼り付けます。[Issuer URI (発行者 URI)] は、`https://example.okta.com` などの Okta ドメインであることが必要です。
 3. Okta 管理コンソールで Amazon Chime SCIM プロビジョニングアプリケーションを設定して、Amazon Chime と特定の ID およびグループメンバーシップ情報を交換します。
 1. [Okta Administration Console] (Okta 管理コンソール) で、[Applications] (アプリケーション)、[Add Application] (アプリケーションの追加) を選択し、[Amazon Chime SCIM Provisioning] を検索して、アプリケーションを追加します。


 Important

初期セットアップ中、[Do not display application to users (ユーザーにアプリケーションを表示しない)] および [Do not display application icon in the Okta Mobile App (Okta Mobile App でアプリケーションアイコンを表示しない)] の両方を選択してから、[Done (完了)] を選択します。

2. [Provisioning (プロビジョニング)] タブで、[Configure API Integration (API 統合を設定する)] を選択し、[Enable API Integration (API 統合を有効にする)] を選択します。このページは開いたままにしておいてください。次のステップで API アクセスキーのコピーが必要になります。
3. Amazon Chime コンソールで、[Create access key] (アクセスキーの作成) を選択して API アクセスキーを作成します。それをコピーして [Configure API Integration] (API 統合の設定) ダイアログボックスの [Okta API Token] (Okta API トークン) フィールドに貼り付け、[Test the Integration] (統合をテストする) を選択してから [Save] (保存) を選択します。
4. Okta が Amazon Chime の更新に使用するアクションと属性を設定します。[Provisioning (プロビジョニング)] タブの [To App (アプリへ)] セクションの下から、[Edit (編集)] を選択し、


[Enable Users (ユーザーの有効化)]、[Update User Attributes (ユーザー属性の更新)]、および [Deactivate Users (ユーザーの無効化)] を選択して、[Save (保存)] を選択します。

5. [Assignments (割り当て)] タブで、新しい SCIM アプリにユーザーアクセス許可を付与します。

 Important

ライセンスに関わらず、Amazon Chime にアクセス可能なすべてのユーザーを含むグループを介してアクセス許可を付与することをお勧めします。グループは、以前にステップ 1 でユーザー向け OIDC アプリケーションを割り当てするのに使用したグループと同じ名前である必要があります。それ以外の場合、エンドユーザーはサインインすることはできません。

6. [Push Groups] (プッシュグループ) タブで、Amazon Chime と同期するグループとメンバーシップを設定します。これらのグループは、Basic ユーザーと Pro ユーザーを区別するために使用されます。
4. Amazon Chime でディレクトリグループを設定します:
 1. Amazon Chime コンソールで、[Okta single-sign on configuration] (Okta シングルサインオン設定) ページに移動します。
 2. [Directory groups (ディレクトリグループ)] で、[Add new groups (新しいグループの追加)] を選択します。
 3. Amazon Chime に追加するディレクトリグループの名前を入力します。名前は、ステップ 3-f で設定した [Push Groups (プッシュグループ)] のいずれかと完全に一致する必要があります。
 4. このグループのユーザーが [Basic (ベーシック)] または [Pro (プロ)] 機能を受け取るかどうかを選択し、[Save (保存)] を選択します。追加のグループを設定するには、このプロセスを繰り返します。

 Note

グループが見つからないというエラーメッセージが表示された場合は、2 つのシステムは同期を完了していない可能性があります。数分後に、もう一度 [Add new groups (新しいグループの追加)] を選択してください。

ディレクトリグループのユーザーの [Basic] (ベーシック) または [Pro] (プロ) 機能を選択すると、Amazon Chime エンタープライズアカウントのユーザーのライセンス、機能、コストに影響します。詳細については、「[料金](#)」を参照してください。

Outlook 用 Amazon Chime アドインをデプロイする

Amazon Chime は Outlook 用に 2 つのアドインを提供しています。Windows の Outlook 用 Amazon Chime アドインと Microsoft Outlook 用 Amazon Chime アドインです。これらのアドインは同じスケジュール機能を提供しますが、異なるタイプのユーザーをサポートします。オンプレミスの Microsoft Exchange 2013 以降を使用する Microsoft Office 365 登録者および組織は、Outlook 用 Amazon Chime アドインを使用できません。Exchange サーバー 2010 以前を実行しているオンプレミスの Exchange サーバーを使用している Windows ユーザーおよび Outlook 2010 ユーザーは、Windows の Outlook 用 Amazon Chime アドインを使用する必要があります。

Outlook 用 Amazon Chime アドインをインストールする権限がない Windows ユーザーは、Windows の Outlook 用 Amazon Chime アドインを選択する必要があります。

お客様と所属する組織に適切なアドインの詳細については、「[適切な Outlook アドインの選択](#)」を参照してください。

組織に Outlook 用 Amazon Chime アドインを選択する場合、一元化されたデプロイでユーザーにこのアドインをデプロイできます。詳細については、「[管理者向け Outlook 用 Amazon Chime アドインインストールガイド](#)」を参照してください。

Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定する

Slack 組織を所有または管理していて [Slack エンタープライズグリッド組織](#) を使用する場合、組織の Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定できます。Slack ワークスペース管理者は、ご使用のワークスペースに Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定できます。

以下では、両方の設定方法、およびワークスペースを組織に移行するなどの追加タスクを実行する手順を説明します。

トピック

- [組織に Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールする](#)
- [ワークスペースに Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールする](#)
- [ワークスペースを組織に移行する](#)
- [ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付ける](#)

組織に Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールする

Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを Slack 組織にインストールすると、ユーザーはその組織内のワークスペース内の他のユーザーとのインスタント会議や通話を開始できます。また、ワークスペース管理者は、新しいワークスペースに Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを自動的にインストールできます。以下では、その手順を説明します。

Note

以下の手順では、自分が組織の所有者または管理者であり、Slack 管理コンソールにログインできることを前提としています。

組織に Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを設定する

1. Slack マネジメントコンソールの左側のペインで、[Apps] (アプリケーション) を選択します。

[Apps] (アプリケーション) ページが開き、組織にインストールされているアプリケーション (存在する場合) が一覧表示されます。

2. ページの右上にある [Manage Apps] (アプリケーションの管理) をクリックしてから [Install an app] (アプリケーションのインストール) を選択します。

[Find an app to install] (インストールするアプリケーションを検索) ダイアログボックスが表示されます。

3. **Amazon Chime Meetings** について検索してから検索結果でそれを選択します。

[Add Amazon Chime Meetings to workspaces] (Amazon Chime 会議をワークスペースに追加する) ダイアログボックスに組織内のワークスペースが一覧表示されます。

4. Slack 用 Amazon Chime 会議アプリケーションのインストール先になる 1 つ以上のワークスペースを選択します。

5. オプションとして、すべての新しいワークスペースに Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを自動的にインストールしたい場合には [Default for future workspace] (将来のワークスペースのデフォルト) を選択してから [Next] (次へ) を選択します。

[Review this app's requested permissions] (このアプリケーションがリクエストしたアクセス許可を確認する) ダイアログボックスが開いて Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションのアクセス許可とアクションが表示されます。

6. [次へ] を選択します。
7. 新しいワークスペースにデフォルトで Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールするオプションを選択した場合、[I'm ready to set this app as a default for future workspaces] (このアプリケーションを将来のワークスペースのデフォルトとして設定する準備ができました) を選択してから [Save] (保存) を選択します。問題がなければ [Save] (保存) を選択します。

Note

OAuth を使用して、組織内でアプリケーションをインストールすることもできます。詳細については、Slack ヘルプの「[OAuth を使用したインストール](#)」を参照してください。

ワークスペースに Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールする

Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをワークスペースにインストールすると、ユーザーはワークスペース内の他のユーザーとのインスタント会議や通話を開始できます。ユーザーが Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを使用する際に Amazon Chime ユーザープロフィールは必要ありません。Slack ユーザープロフィールを使用してログインすれば、いつでも通話や会議を開始できます。ユーザーが他の複数のユーザーとの会議を開催する必要がある場合、Amazon Chime チームアカウントを設定し、それらの追加ユーザーに Pro アクセス許可を付与する必要があります。Amazon Chime の通話と会議の開始方法の詳細については、Amazon Chime ユーザーガイド「[Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションを使用する](#)」を参照してください。Amazon Chime チームアカウントの設定の詳細については、このガイドの「[ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付ける](#)」を参照してください。

Slack ワークスペース用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールするには

1. Slack アプリケーションディレクトリに移動して Amazon Chime 会議アプリケーションを見つけます。
2. [\[Slack に追加\]](#) を選択して、Slack アプリケーションディレクトリから Amazon Chime Meetings App for Slack をインストールします。
3. Slack ワークスペースの [Calls] (通話) 設定で [Enable calling in Slack, using Amazon Chime (Amazon Chime を使用して Slack での呼び出しを有効にする)] を選択します。

ワークスペースを組織に移行する

Slack 組織を所有している場合、ワークスペースをその組織に移行できます。ワークスペースの移行の詳細については、Slack ヘルプの「[ワークスペースをエンタープライズグリッドに移行する](#)」を参照してください。

ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付ける

ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付けて、ユーザーのアクセス許可を管理します。会議ホストを Amazon Chime Pro にアップグレードして、最大 250 人の参加者と 25 のビデオタイトルで会議を開始し、音声用にダイヤルインする電話番号を含めることができます。ユーザーが 1 対 1 の会議を開始したり Amazon Chime 会議に参加したりできるように、Amazon Chime ベーシックアクセス許可をユーザーに割り当てます。詳細については、「[Amazon Chime 料金表](#)」を参照してください。

Note

Amazon Chime チームアカウントを Slack ワークスペースに関連付けると、ユーザーは Amazon Chime から Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションにサインインできません。この設定はいつでも変更できます。詳細については、「[会議設定の管理](#)」を参照してください。

Slack ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付ける前に、AWS アカウントを作成する必要があります。AWS アカウントの作成方法の詳細については、「」を参照してください。[Amazon Chime システム管理者の前提条件](#)。

Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションのインストール時に Slack ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付けるには

1. Amazon Chime Meetings App を Slack ワークスペースにインストールした直後に、[Upgrade now] (今すぐアップグレード) を選択します。
2. 画面の指示に従って、AWS アカウントの認証情報を使用して Amazon Chime コンソールにサインインします。
3. 画面の指示に従って、Amazon Chime で新しいチームアカウントを作成するか、既存のアカウントを選択します。

- Create a new account (新しいアカウントを作成する) – Slack ユーザーを招待する新しい Amazon Chime アカウントを作成します。アカウント名を入力し、Slack ユーザーを招待するかどうかを選択して、[作成] を選択します。
- Choose an existing account (既存のアカウントを選択する) – Slack ユーザーを招待する既存の Amazon Chime アカウントを選択します。アカウントを選択し、[招待] を選択します。

Slack ユーザーを Amazon Chime への参加に招待すると、E メールで招待状が届きます。招待を受け入れると、自動的に Amazon Chime Pro にアップグレードされます。

Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションのインストール時に Slack ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付けなかった場合、以下の手順を使用して後から行うことができます。

Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションをインストールした後で Slack ワークスペースを Amazon Chime チームアカウントに関連付けるには

1. AWS アカウントにサインインします。
 2. 管理者として Slack ワークスペースにサインインします。
 3. https://signin.id.ue1.app.chime.aws/auth/slack?purpose=app_authz に移動します。
 4. プロンプトに従って、Amazon Chime で新しいチームアカウントを作成するか、既存のアカウントを選択します。
- Create a new account (新しいアカウントを作成する) – Slack ユーザーを招待する新しい Amazon Chime アカウントを作成します。アカウント名を入力し、Slack ユーザーを招待するかどうかを選択して、[作成] を選択します。
 - Choose an existing account (既存のアカウントを選択する) – Slack ユーザーを招待する既存の Amazon Chime アカウントを選択します。アカウントを選択し、[招待] を選択します。

ユーザーの管理

Note

このセクションのステップでは、一連のユーザー E メールアドレスを持っているか、管理者アカウントを Active Directory に接続していることを前提としています。詳細については、このガイドの[Active Directory への接続](#)「」を参照してください。

Amazon Chime コンソールを使用して、ユーザーを追加および管理します。ユーザーを招待して追加します。ユーザーが招待状を受け入れると、招待主の画面で [Users] (ユーザー) の下にアカウント内のすべてのユーザーとそのユーザー詳細が表示されます。詳細については、「[ユーザー詳細の表示](#)」を参照してください。

また、Login with Amazon (Amazon としてログイン) (LWA) を使用しているアカウントの管理者には、アクセス許可の階層の管理や、アカウントからのユーザーの削除を行うためのオプションが表示されます。これらのアクションは、使用するアカウントを構成するアクションに応じて、Active Directory または Okta を介して管理されます。詳細については、「[ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理](#)」を参照してください。

内容

- [ユーザーの追加](#)
- [ユーザー詳細の表示](#)
- [ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理](#)
- [個人用会議 PIN の変更](#)
- [Pro トライアルの管理](#)
- [ユーザーの添付ファイルのリクエスト](#)
- [Amazon Chime での自動更新の管理方法](#)
- [ユーザーを別のチームアカウントに移行する](#)

ユーザーの追加

アカウントに参加するように招待することでユーザーを Amazon Chime アカウントに追加します。Amazon Chime コンソールから潜在的なユーザーに招待を送信する手順を以下で説明します。

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
管理しているアカウントのリストが表示されます。
2. メンバーの追加先になるアカウントを選択してから [Invite users] (ユーザーの招待) を選択します。
[Invite new users] (新しいユーザーの招待) ダイアログボックスが表示されます。
3. 招待したいユーザーの E メールアドレスを入力します。アドレスをセミコロン (;) で区切って列記します。
4. [Invite users (ユーザーの招待)] を選択します。

新しいユーザーがリストに表示されます。ユーザーをチームアカウントに招待した場合、招待を受け入れるまでそのユーザーの詳細は表示されません。

ユーザー詳細の表示

Amazon Chime コンソールでは、[Users] (ユーザー) の下に、アカウント内のすべてのユーザーのリストが表示され、ユーザーの詳細を確認できます。E メールアドレスで特定のユーザーを検索し、ユーザーの名前を選択してユーザーの詳細を表示します。[User details] (ユーザーの詳細) の下で、ユーザーに関する詳細情報を確認し、ユーザーアカウントを更新できます。

次の表は、コンソールに表示されるユーザーの詳細を示しています。

Note

チームアカウントユーザーの場合、招待を受け入れるまで、完全なユーザーの詳細は表示されません。

フィールド	説明	例
Display name (表示名)	Amazon Chime に表示されるユーザーの名前。Login with Amazon (LWA) ユーザーの場合、フルネームが表示されます。Active Directory ユーザーの場合は、DISPLAY_N	Major, Mary

フィールド	説明	例
	AME_ATTRIBUTE が使用されます。	
Email address (Eメールアドレス)	LWA ユーザーの場合は、Eメールアドレスを使用して登録されます。Active Directory ユーザーの場合は、Active Directory のプライマリ E メールアドレスが表示されます。	mary.major@example.com
Registration (登録)	ユーザーの現在の登録ステータスです。有効な値は、招待が送信されない場合はエンタープライズアカウント、送信される場合はチームアカウントで異なります。	[登録済み]、[Unregistered (未登録)] (チームアカウントの場合)、または [停止] (エンタープライズアカウントの場合)
Permission tier (アクセス許可の階層)	デフォルトでは [Pro] (プロ) に設定され、会議をホストできます。この項目は [ベーシック] に変更できます。	Pro (プロ)、Basic (ベーシック)
Invited (招待済み)	チームアカウントの場合、ユーザーがアカウントに招待された日付です。	01/05/2020
Joined (参加済み)	ユーザーが最初に Amazon Chime にサインインした日付です。Pro トライアルユーザーの場合、これは Pro トライアルの開始日でもあります。	01/10/2020
Personal PIN (個人用 PIN)	個人用会議 PIN。会議の設定に使用します。	0123456789

フィールド	説明	例
Privacy setting (プライバシー設定)	ユーザーが選択したプレゼンス設定。	Public (パブリック) または Private (プライベート)
Meetings attended (参加した会議)	ユーザーが参加した会議の数。	87
Meetings organized (企画した会議)	ユーザーが企画した会議の数。	12
Meeting satisfaction (会議満足度)	会議終了時に提出されたアンケートの賛成数の割合 (%)	92%
Last active date (最終アクティブ日)	ユーザーが最後にアクティブだった日付。	06/12/2020
Chat messages sent (送信済みチャットメッセージ数)	ユーザーが送信したチャットメッセージの数。	1025
Phone number (電話番号)	ユーザーに割り当てられた電話番号 (存在する場合)。	+12065550100

ユーザーアクセス許可とアクセス権の管理

Amazon Chime ユーザーがアクセスできる機能を管理するには、プロまたはベーシックのアクセス許可を割り当てます。ベーシックアクセス許可ユーザーは会議を主催できませんが、会議に参加してチャットを使用することはできます。プロアクセス許可ユーザーおよびベーシックアクセス許可ユーザーがアクセスできる機能の詳細については、「[プランと料金表](#)」を参照してください。

ユーザーを招待または停止することで、Amazon Chime 管理アカウントにサインインできるユーザーを管理します。ユーザーを停止できるのは、エンタープライズ管理者のみです。チームアカウント管理者は、ユーザーのアクセス許可に支払いが発生しないように、アカウントからユーザーを削除できます。ただし、サインインできないようにユーザーを停止することはできません。エンタープライズアカウントとチームアカウントの違いの詳細については、「[Amazon Chime アカウントの管理](#)」を参照してください。

ユーザーアクセス許可の管理

Amazon Chime 管理者は、Amazon Chime アカウントにおけるユーザーのプロおよびベーシックアクセス許可を管理できます。

Amazon Chime アカウントについて Active Directory または Okta を設定した場合、ユーザーアクセス許可は、グループのメンバーシップを介して管理されます。Active Directory または Okta が設定されていない場合、Amazon Chime コンソールからユーザーアクセス許可を管理してください。

チームアカウントとエンタープライズアカウントの Login with Amazon

Amazon Chime チームアカウントまたはエンタープライズの LWA アカウントを管理し、ユーザーに Login with Amazon (LWA) でサインインしてもらう場合、Amazon Chime コンソールでプロおよびベーシックアクセス許可を管理できます。

チームおよびエンタープライズ LWA アカウントのユーザーアクセス許可を管理するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts] (アカウント) で、Amazon Chime アカウントの名前を選択します。
3. [ユーザー] を選択します。
4. ユーザーを選択し、[Actions] (アクション)、[Assign permissions] (アクセス許可の割り当て) を選択します。
5. 以下のアクセス許可のいずれかを選択します。
 - Pro (プロ)
 - Basic (ベーシック)
6. [割り当てる] を選択します。

エンタープライズ Active Directory またはエンタープライズ OpenID Connect (Okta) アカウント

ユーザーが Active Directory または Okta の認証情報を使用してサインインする場合、プロまたはベーシックアクセス許可が割り当てられているディレクトリグループにユーザーをメンバーとして加えることでアクセス許可を管理できます。

プロアクセス許可をユーザーに割り当てるには、プロアクセス許可を割り当てた Active Directory または Okta グループにユーザーをメンバーとして加えます。ベーシックアクセス許可をユーザーに割り当てるには、ベーシックアクセス許可を割り当てたグループにユーザーをメンバーとして加えま

す。プロまたはベーシックアクセス許可を持たないユーザーは Amazon Chime にサインインできません。

ユーザーアクセスの管理

Amazon Chime アカウントの管理者は、ユーザーがアカウントにサインインできるようにユーザーを招待できます。エンタープライズアカウント管理者は、ユーザーアクセスを停止して、アカウントにサインインできないようにすることができます。

チームアカウントユーザーの招待と削除

チームアカウントを管理する場合、Amazon Chime コンソールでいずれかの E メールドメインからユーザーを招待できます。

Note

招待が受け入れられると、ユーザーの 30 日間トライアルは終了します。

チームアカウントにユーザーを招待するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts] (アカウント) で、チームアカウントの名前を選択します。
3. [Users] (ユーザー)、[Invite users] (ユーザーを招待) の順に選択します。
4. 招待したいユーザーの E メールアドレスを入力 (複数ある場合にはセミコロン (;) で区切って列記) します。
5. [Invite users (ユーザーの招待)] を選択します。

以下の手順では、割り当てられたプロアクセス許可またはベーシックアクセス許可を削除して、チームアカウントからユーザーの関連付けを解除します。削除されたユーザーは Amazon Chime にサインインできますが、Amazon Chime アカウントの有料サービスメンバーではなくなります。

チームアカウントからユーザーを削除するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts] (アカウント) で、チームアカウントの名前を選択します。
3. [ユーザー] を選択します。

4. ユーザーを選択し、[Actions] (アクション)、[Remove user] (ユーザーの削除) の順に選択します。

ユーザーに割り当てられたプロアクセス許可またはベーシックアクセス許可はすべて削除されます。ユーザーは [Contacts] (連絡先) で自動入力による新しいチームユーザーの検索ができなくなります。

エンタープライズアカウントユーザーの招待と停止

エンタープライズアカウントを管理する場合、Amazon Chime に登録され申請済みドメインの E メールアドレスを持つすべてのユーザーが自動的にアカウントに追加されます。Active Directory または Okta を設定した場合、ユーザーは Amazon Chime 用に設定したディレクトリグループのメンバーである必要もあります。

エンタープライズアカウントにユーザーを招待するには

- 組織内のユーザーに招待状メールを送信し、Amazon Chime ユーザーガイドの「[Amazon Chime アカウントの作成](#)」の手順に従うよう指示します。

ユーザーは、アカウント用に申請されたドメインの E メールアドレスでサインインします。ユーザーが手順に従って Amazon Chime ユーザーアカウントの作成を完了すると、そのユーザーは Amazon Chime コンソールのエンタープライズアカウントの [Users] (ユーザー) の下に自動的に表示されます。

以下の手順では、Active Directory または Okta のいずれも設定されていないエンタープライズアカウントのユーザーを停止します。そうすると、ユーザーは Amazon Chime にサインインできなくなります。

エンタープライズアカウントのユーザーを停止するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts] (アカウント) で、エンタープライズアカウントの名前を選択します。
3. [ユーザー] を選択します。
4. 停止するユーザーを選択して [Actions] (アクション)、[Suspend user] (ユーザーの停止) の順に選択します。
5. チェックボックスをオンにして [Suspend] (停止) を選択します。

エンタープライズアカウント用に Active Directory または Okta を設定してある場合、以下の手順に従ってユーザーを停止します。

エンタープライズ Active Directory または OpenID Connect (Okta) アカウントのユーザーを停止するには

- 次のいずれかを行います。
 - Active Directory または Okta Administrator Dashboard から、ユーザーを停止するか、またはユーザーに非アクティブのマークを付けます。
 - ベーシックまたはプロアクセス許可が割り当てられている Active Directory グループからユーザーを削除します。

個人用会議 PIN の変更

個人用会議 PIN は、ユーザーが登録する際に生成される静的 ID です。Amazon Chime ユーザーは、この PIN を使用して、他の Amazon Chime ユーザーとの会議を簡単に設定できます。個人用会議 PIN を使用すれば、会議の主催者は、設定する新しい会議の詳細を覚えておく必要がなくなります。

個人用会議 PIN が漏洩した可能性がある場合は、PIN をリセットし、新しい ID を生成できます。個人用会議 PIN を更新したら、古い個人用会議 PIN を使用して、設定したすべての会議を更新する必要があります。

個人用会議 PIN を変更するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts] (アカウント) ページで、Amazon Chime チームアカウントの名前を選択します。
3. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
4. PIN を変更する必要があるユーザーを検索します。
5. [User detail] (ユーザー詳細) ページを開くには、目的のユーザーの名前を選択します。
6. [ユーザー操作]、[Reset personal PIN (個人用 PIN のリセット)]、[確認] の順に選択します。

Pro トライアルの管理

ユーザーが Amazon Chime チームの招待を受け入れるか、エンタープライズアカウントに追加されると、無料トライアルは終了し、プロアクセス許可が付与されます。これにより、ユーザーは、予定

されている会議を引き続きホストできます。ユーザーのアクセス許可の階層をベーシックに変更すると、会議ホストとして操作できなくなります。

Amazon Chime の料金表は、使用状況に基づいており、ホストした日数で会議をホストしたユーザー分のみのお支払いとなります。会議の参加者とチャットのユーザーは変更されません。

主催した会議がカレンダーの日付どおりに終了しており、次のうち 1 つ以上に該当している場合、プロユーザーは、アクティブなプロとみなされます。

- 会議が設定されていた。
- 会議に参加者が 3 人以上いた。
- 会議に複数の記録イベントが含まれていた。
- ダイアルインした参加者が会議に含まれていた。
- 会議に H.323 または SIP を使用した参加者が含まれていた。

詳細については、「[プランと料金表](#)」を参照してください。

ユーザーの添付ファイルのリクエスト

エンタープライズアカウントを管理し、適切なアクセス許可がある場合、ユーザーが Amazon Chime にアップロードした添付ファイルのリクエストして取得できます。ユーザーが 1:1 およびグループ会話、または作成されたチャットルームにアップロードした添付ファイルを取得できます。

Note

Amazon Chime チームアカウントを管理している場合、1 つ以上のドメインを申請することでエンタープライズアカウントをアップグレードできます。また、ユーザーをチームアカウントから削除することもできます。こうすることで、管理対象外のユーザーは Amazon Chime Assistant を使用して添付ファイルを取得できます。

ユーザー添付ファイルのリクエストするには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [Accounts] (アカウント) ページで、Amazon Chime チームアカウントの名前を選択します。
3. [Settings] (設定) で、[Account] (アカウント)、[Account actions] (アカウントのアクション)、[Request attachments] (添付ファイルのリクエスト) の順に選択します。

- 約 24 時間以内に、[Account summary] (アカウントの概要) ページに各添付ファイルにアクセスするために使用する署名付き URL のリストを含むファイルへのリンクが表示されます。
- ファイルをダウンロードします。

Note

ファイルのアクセス制御には適切なレベルを維持してください。このファイルを取得したユーザーは誰でも、記載された URL のリストを使用して関連添付ファイルをダウンロードできます。

署名付き URL は、6 日後に失効します。リクエストは 7 日に 1 回送信できます。

AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して Amazon Chime 管理コンソールおよび添付ファイルのリクエストアクションへのアクセスを管理するには、Amazon Chime 管理ポリシー (FullAccess、UserManagement、または ReadOnly) のいずれかを使用します。または、StartDataExport アクションおよび RetrieveDataExport アクションを含むようにカスタムポリシーを更新することもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[Amazon Chime で定義されるアクション](#)」を参照してください。

Amazon Chime での自動更新の管理方法

Amazon Chime は、クライアントをアップデートするためのさまざまな方法を提供しています。Amazon Chime をブラウザで起動するか、デスクトップで起動するか、モバイル端末で起動するかによって、方法が異なります。

Amazon Chime のウェブアプリケーション (<https://app.chime.aws>) は、常に最新の機能とセキュリティフィックスでロードします。

Amazon Chime デスクトップクライアントは、[Quit] (止める) または [Sign Out] (サインアウト) を選択するたびに、アップデートを確認します。これは、Windows と macOS のマシンに適用されます。クライアントを実行すると、3 時間ごとにアップデートを確認します。また、Windows のヘルプメニューまたは macOS の Amazon Chime メニューで [Check for Updates] (更新プログラムの確認) を選択しても更新の有無を確認できます。

デスクトップクライアントがアップデートを検出すると、会議中でない限り、Amazon Chime がインストールを促します。以下のユーザーは進行中の会議に参加していることになります。

- 彼会議に出席している。

- まだ進行中の会議に招待された。

Amazon Chime は、最新バージョンをインストールするように促し、15 秒間の秒読みを開始し、インストールの延期を可能にします。ユーザーは [Try Later] (後で試す) を選択して更新を延期します。

更新を延期した場合、会議に出席していなければ、クライアントは 3 時間後に更新の有無を確認して、もう一度インストールを促します。秒読みが終了するとインストールが開始されます。

Note

macOS ユーザーは [Restart Now] (今すぐ再起動) を選択してアップデートを開始する必要があります。

モバイルデバイス上 - Amazon Chime モバイルアプリケーションは、App Store および Google Play が提供する更新オプションを使用して、Amazon Chime クライアントの最新バージョンを配信します。モバイルデバイス管理システムを使用して更新プログラムを展開することもできます。

ユーザーを別のチームアカウントに移行する

移行先アカウントが存在しない場合、移行先アカウントを作成して設定することによって、ユーザーをそのチームアカウントに移行します。次いで、移行先アカウントにユーザーを追加します。以下の手順に従うことで、移行の各段階の完了に関する情報が表示されます。

ユーザーを移行するには

1. 移行先アカウントがない場合、アカウントを 1 つ作成します。詳細については、「[ステップ 1: Amazon Chime 管理者アカウントを作成する](#)」を参照してください。
2. 必要に応じて、アカウントを設定します。詳細については、「[ステップ 2 \(オプション\): アカウント設定を定義する](#)」を参照してください。
3. アカウントにユーザーを追加します。詳細については、「[ステップ 3: ユーザーをアカウントに追加する](#)」を参照してください。

Amazon Chime での電話番号の管理

Amazon Chime コンソールを使用して電話番号をプロビジョニングします。番号をプロビジョニングするときは、Amazon Chime が管理する番号のプールからリクエストします。電話番号の割り当てを解除して削除すると、番号はプールに戻されます。番号を移植するときは、Amazon Chime との間で番号を移植します。

Note

Amazon Chime コンソールを使用する場合、プロビジョニングできるのは Amazon Chime Business Calling 番号のみです。国際電話番号が必要な場合は、Amazon Chime Voice Connector と SIP メディアアプリケーションを使用します。そのためには、まず Amazon Chime SDK 管理アカウントを作成する必要があります。詳細については、「Amazon Chime SDK 管理者ガイド」の以下のトピックを参照してください。

- [前提条件](#)
- [電話番号インベントリの管理](#)
- [Voice Connector の管理](#)
- [SIP メディアアプリケーションの管理](#)

以下のセクションのトピックでは、Amazon Chime の電話番号をプロビジョニングおよび管理する方法を説明します。

内容

- [電話番号のプロビジョニング](#)
- [既存の電話番号の移植](#)
- [Amazon Chime Business Calling 電話番号の割り当て](#)
- [Amazon Chime Business Calling 電話番号の割り当てを解除する](#)
- [発信通話名の使用](#)
- [電話番号を削除する](#)
- [削除された電話番号の復元](#)

電話番号のプロビジョニング

Amazon Chime コンソールを使用して、Amazon Chime アカウントに電話番号をプロビジョニングします。電話番号は Amazon Chime が管理するプールから取得されます。Amazon Chime Business Calling を選択して電話番号をプロビジョニングし、既存の Amazon Chime ユーザーに割り当てます。

プロビジョニングが完了すると、電話番号が [インベントリ] に表示されます。次にこれらの番号を個々のユーザーに割り当てます。

電話番号をプロビジョニングするには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. [注文]、[Provision phone numbers (電話番号のプロビジョニング)] を選択します。
4. [Business Calling] を選択し、[次へ] を選択します。
5. 利用可能な電話番号を検索します。設定したい電話番号を選択してから [Provision] (プロビジョニング) を選択します。

プロビジョニングの発生中に電話番号は、[Orders] (申し込み) および [Pending (保留中)] のリストに表示されます。

既存の電話番号の移植

電話番号のプロビジョニングに加えて、電話番号を電話キャリアからインベントリに移植することもできます。これには通話料無料番号が含まれます。

Note

国際電話番号の移植、Amazon Chime Voice Connector の使用、または SIP メディアアプリケーションの使用が必要な場合は、Amazon Chime SDK 管理者アカウントを作成し、Amazon Chime SDK コンソールを使用する必要があります。詳細については、「Amazon Chime SDK 管理者ガイド」の「[前提条件](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、電話番号を移植する方法について説明します。

トピック

- [番号を移植するための前提条件](#)
- [での電話番号の移植](#)
- [必要なドキュメントの送信](#)
- [リクエストステータスの表示](#)
- [移植された番号の割り当て](#)
- [電話番号の移植](#)
- [電話番号の移植ステータスの定義](#)

番号を移植するための前提条件


番号を移植するには、Letter of Agency (LOA) が必要です。国内電話番号には LOA が必要です。[Letter of Agency \(LOA\) フォーム](#)をダウンロードして入力します。別のキャリアの電話番号を移植する必要がある場合は、キャリアごとに個別の LOA を入力します。

での電話番号の移植

既存の電話番号を移植するサポートリクエストを作成します。

既存の電話番号を移植するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ページ上部のコマンドバーで、サポートを選択し、リクエストの送信を選択します。



これにより、AWS サポートコンソールに移動します。

Note

[AWS サポート センターページ](#)に直接移動することもできます。その場合は、ケースの作成を選択し、以下のステップに従います。

3. 「How can we help」で、次の操作を行います。
 - a. [Account and billing] (アカウントおよび請求) を選択します。
 - b. サービスリストから、Chime SDK (数値管理) を選択します。
 - c. カテゴリ リストから、電話番号の移植を選択します。
 - d. [次のステップ: 追加情報] を選択します。
4. 追加情報で、次の操作を行います。
 - a. [件名] に **Porting phone numbers in** と入力します。
 - b. 説明 に次の情報を入力します。

米国番号を移植する場合:

- アカウントの請求電話番号 (BTN)。
- ユーザーの名前の承認。これは、現在のキャリアでアカウント請求を担当する人物です。
- 現在のキャリア (既知の場合)。
- サービスアカウント番号 (この情報が現在のキャリアに存在する場合)。
- サービス PIN (使用可能な場合)。
- 現在のキャリア契約に表示されるサービス住所と顧客名。
- 移植をリクエストした日時。
- (オプション) 請求電話番号 (BTN) を移植する場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
 - 現在の BTN を移植し、提供する新しい BTN に置き換える。この新しい BTN が現在のキャリアのアカウントの BTN になる。
 - 現在の BTN を移植し、現在のキャリアのアカウントを閉鎖する。
 - 現在のアカウントで各電話番号がそれぞれ BTN になるように設定されているため、現在の BTN を移植する。(このオプションは、現在のキャリアのアカウントがこの方法で設定されている場合にのみ選択します)
 - オプションを選択したら、Letter of Agency (LOA) をリクエストにアタッチします。

国際番号を移植する場合:

- 米国以外の番号の場合、SIP メディアアプリケーションダイヤルイン製品タイプを使用する必要があります。

- 番号のタイプ (市内または通話料無料)
 - 持ち込もうとする既存の電話番号。
 - 使用量の推定
 - Country
- c. 電話番号タイプのリストから、ビジネス通話、SIP メディアアプリケーションのダイヤルイン、または音声コネクタを選択します。
 - d. 電話番号に、複数の電話番号を移植している場合でも、少なくとも1つの電話番号を入力します。
 - e. 移植日 に、目的の移植日を入力します。
 - f. 移植時間 に希望の時間を入力します。
 - g. [次のステップ: 今すぐ解決するか、お問い合わせください] を選択します。
5. 「今すぐ解決する」または「お問い合わせ」で「お問い合わせ」を選択します。
 6. 優先連絡先言語リストから言語を選択します。
 7. ウェブまたは電話を選択します。電話番号を選択した場合は、電話番号を入力します。完了したら、送信を選択します。

AWS サポート は、電話番号を既存の電話キャリアから移行できるかどうかを知らせます。可能な場合は、必要なドキュメントを送信する必要があります。次のセクションのステップでは、これらのドキュメントを送信する方法について説明します。

必要なドキュメントの送信

AWS サポートが電話番号を移植できると言ったら、必要なドキュメントを送信する必要があります。以下では、その手順を説明します。


Note

AWS サポートは、リクエストされたすべてのドキュメントをアップロードするための安全な Amazon S3 リンクを提供します。リンクを受け取るまで先に進まないでください。

ドキュメントを送信するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。

2. AWS アカウントにサインインし、アカウント専用生成された Amazon S3 アップロードリンクを開きます。

 Note

このリンクは 10 日後に期限切れになります。このリンクは、ケースを作成したアカウント専用生成されます。このリンクでは、権限を持つユーザーがこのアカウントからアップロードを実行する必要があります。

3. ファイルの追加を選択し、リクエストに関連する ID ドキュメントを選択します。
4. 「アクセス許可」セクションを展開し、「個別の ACL アクセス許可の指定」を選択します。
5. アクセスコントロールリスト (ACL) セクションの最後に、被付与者を追加を選択し、AWS サポートによって提供されたキーを被付与者に貼り付けます。
6. オブジェクトで、読み取りチェックボックスを選択し、アップロードを選択します。

Letter of Agency (LOA) を指定すると、は LOA の情報が正しいことを既存の電話キャリアにサポート確認します。LOA で提供されている情報が、電話キャリアが登録している情報と一致しない場合は、サポートから連絡があり、LOA で提供されている情報を更新するように求められます。

リクエストステータスの表示

次の手順では、Amazon Chime コンソールを使用して移植リクエストのステータスを表示する方法について説明します。

ステータスを表示するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、電話番号管理を選択します。
3. 注文タブを選択します。

Status 列には、リクエストのステータスが表示されます。また、必要に応じて、更新と詳細情報のリクエストサポートについてもご連絡します。詳細については、このセクションの後半の「[電話番号の移植ステータスの定義](#)」を参照してください。

移植された番号の割り当て

電話キャリアは、LOA が正しいことを確認した後、リクエストされたポートを確認して承認します。次に サポート、ポートが発生する確定注文コミット (FOC) の日時を提供します。

FOC の日付には、移植された電話番号が有効になります。次に、目的のアカウントのユーザーに番号を割り当てる必要があります。

電話番号を割り当てるには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、電話番号管理を選択します。
3. インベントリタブで、割り当てる番号の横にあるチェックボックスを選択し、割り当てを選択します。

Note

一度に選択できる番号は 1 つだけです。

4. ユーザープロフィールに +1 電話番号を割り当てるページで、番号のアカウントを選択し、次へを選択します。
5. 番号を割り当てるユーザーを選択し、割り当てを選択します。

電話番号の移植

Amazon Chime から番号を移植するには、勝ったキャリアで移植リクエストを開始します。優良キャリアに情報を送信するときは、移行する電話番号に関連付けられたアカウント AWS ID としてアカウント ID を含めます。

移植プロセスが終了し、落札したキャリアに番号がある場合は、それらの番号をインベントリから割り当て解除して削除する必要があります。詳細については、このガイドの「[Amazon Chime Business Calling 電話番号の割り当てを解除する](#)」および「[電話番号を削除する](#)」を参照してください。

Important

- 番号を移植できるかどうかは、勝ち取るキャリアがそれらの番号を受け入れる能力によって異なります。

- 電話番号のセキュリティを確保するには、新しい通信事業者の移植リクエストの信頼性を検証することが重要です。アカウントの詳細が正しくない場合 (アカウント ID の不一致など)、ポートアウトリクエストが拒否され、遅延が発生し、リクエストの再送信が必要になる場合があります。

(オプション) 番号を保護するために PIN をリクエストする方法

セキュリティを強化するために、電話番号に PIN を適用するためにお問い合わせください。その後、落札したキャリアはその PIN を使用します。以下の手順に従ってください。

PIN をリクエストするには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの「お問い合わせ」で、「サポート」を選択します。

これにより、AWS サポートコンソールに移動します。

Note

[AWS サポート センターページ](#)に直接移動することもできます。その場合は、ケースの作成を選択し、以下のステップに従います。

3. 「How can we help」で、次の操作を行います。
 - a. [Account and billing] (アカウントおよび請求) を選択します。
 - b. サービスリストから、Chime SDK (数値管理) を選択します。
 - c. カテゴリ リストから、電話番号のポートアウトを選択します。
 - d. [次のステップ: 追加情報] を選択します。
4. 追加情報で、次の操作を行います。
 - a. [件名] に **Porting phone numbers out** と入力します。
 - b. 説明 に次のように入力します。

I would like to assign a pin to my phone number: Pin: ABCD123 Phone Number: 1234567890

Note

4～10文字の英数字のPINを指定する必要があります。

AWS サポートはPINを電話番号に関連付けます。落札したキャリアでポートをリクエストする場合は、AWS アカウント ID と PIN を指定します。この情報を使用して、お客様の番号に対して受信したポートリクエストを検証します。

電話番号の移植ステータスの定義

既存の電話番号を Amazon Chime に移植するリクエストを送信した後で、移植リクエストのステータスを確認するには、Amazon Chime コンソールで [Calling] (呼び出し)、[Phone number management] (電話番号管理)、[Pending] (保留中) の順に選択します。

移植ステータスと定義は以下のとおりです。

CANCELLED

サポートは、キャリアからのキャンセルリクエストやユーザーからのキャンセルリクエストなど、ポートに問題があるため、移植順序をキャンセルしました。サポートから詳細について連絡があります。

CANCEL_REQUESTED

サポートは、キャリアからのキャンセルリクエストやお客様からのキャンセルリクエストなど、ポートに問題があるため、移植注文のキャンセルを処理しています。より詳細をサポートにご連絡します。

CHANGE_REQUESTED

サポートは変更リクエストを処理しており、キャリアレスポンスは保留中です。処理時間が余分にかかる場合があります。

COMPLETED

移植注文が完了し、電話番号が有効になります。

EXCEPTION

サポートは、ポートリクエストを完了するために必要な追加の詳細についてお客様に連絡します。処理時間が余分にかかる場合があります。

FOC

FOC の日付がキャリアに確認されます。 から サポート 連絡があり、日付を確認します。

PENDING DOCUMENTS

サポート は、ポートリクエストを完了するために必要な追加のドキュメントについてお客様に連絡します。処理時間が余分にかかる場合があります。

SUBMITTED

移植注文が送信され、キャリアからの応答待ちです。

Amazon Chime Business Calling 電話番号の割り当て

電話番号管理インベントリページを使用して、Amazon Chime Business Calling の電話番号を個々のユーザーに割り当てます。

Amazon Chime Business Calling の電話番号を割り当てるには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. インベントリタブで、割り当てる電話番号を選択します。
4. [割り当てる] を選択します。
5. ユーザーが属するアカウントを選択し、次へを選択します。
6. ユーザーを選択し、割り当てを選択します。

電話番号または電話番号のアクセス許可を変更するときは、ユーザーに新しいまたは アクセス許可情報を提供することをお勧めします。ユーザーが新しい電話番号または権限機能にアクセスできるようにするには、Amazon Chime アカウントからサインアウトして再度サインインする必要があります。

Amazon Chime Business Calling 電話番号の割り当てを解除する

次の手順に従って、Amazon Chime Business Calling ユーザーから電話番号の割り当てを解除します。

電話番号の割り当てを解除するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. インベントリタブで、割り当てを解除する電話番号を選択します。
4. [割り当て解除] を選択します。
5. チェックボックスをオンにし、[割り当て解除] を選択します。

インベントリ内の数値の詳細を表示できます。たとえば、通話とテキストメッセージが有効になっているかどうかを確認できます。

インベントリ電話番号の詳細を表示するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. [インベントリ] タブを選択し、表示したい電話番号を選択します。
4. [アクション] リストを開いて [詳細を表示] を選択します。

発信通話名の使用

発信通話名は発信者 IDs。インベントリ内の 1 つまたは複数の電話番号にデフォルトの発信者名を設定できます。個々の電話番号に一意的呼び出し名を設定することもできます。その後、それらの電話番号を使用して発信された通話の受信者に名前が表示されます。呼び出し名は、すべての電話番号製品タイプに適用されます。名前は 7 日に 1 回更新できます。

たとえば、部門 5 のデフォルトの呼び出し名を、その部門のすべての電話番号に設定できます。部門長に Jane Doe の一意的名前を設定することもできます。

次の手順では、デフォルトおよび個々のアウトバウンド呼び出し名を設定する方法について説明します。

呼び出し名を設定するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. インベントリタブで、次のいずれかを実行します。更新する電話番号の横にあるチェックボックスをオンにします。

- 複数の番号のデフォルトの呼び出し名を設定するには、それらの番号の横にあるチェックボックスをオンにします。
 - 個々の呼び出し名を設定するには、目的の番号を選択します。
4. 「アクション」リストを開き、「デフォルトの発信者名を更新する」を選択します。
 5. [デフォルトの発信者名] ボックスに、デフォルトの発信者名を 15 文字以内で入力します。
 6. [保存] を選択します。

システムがデフォルトの発信者名を更新するまでに 72 時間かかります。

電話番号を削除する

Important

これらの手順を実行できるのは Amazon Chime システム管理者のみです。また、削除する前に電話番号の割り当てを解除する必要があります。

電話番号をプロビジョニングするときは、Amazon Chime が管理している番号プールに電話番号を注文します。電話番号を削除すると、その番号はプールに戻されます。電話番号を削除すると、その番号はまず削除キューに送られ、7 日間保持されます。その間は、電話番号をインベントリに戻すことができます。7 日間経過すると、その電話番号は自動的に保持キューから削除され、アカウントとの関連付けが解除されます。これにより、数値が数値プールに戻されます。保持キューから電話番号が削除された後でその番号を再申請する必要がある場合は、[電話番号のプロビジョニング](#) の手順に従ってください。ただしその番号は使用できない可能性があることに注意してください。

未割り当ての電話番号を削除するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. [インベントリ] タブを選択し、削除したい電話番号を選択します。
4. [アクション] リストを開いて [電話番号を削除] を選択します。
5. チェックボックスをオンにし、[削除] を選択します。

削除された電話番号は、完全に削除されるまで [削除キュー] に 7 日間保持されます。

削除された電話番号の復元

電話番号の削除後、最大で7日までは [削除キュー] から削除された電話番号を復元できます。電話番号を復元すると、これは [インベントリ] に戻されます。

削除された電話番号を復元するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Calling] の [電話番号管理] を選択します。
3. [削除キュー] タブを選択したら、復元する 1 つ以上の電話番号を選択します。
4. [Move to inventory (インベントリに移動)] を選択します。

Amazon Chime のグローバル設定の管理

Amazon Chime コンソールを使用して、通話詳細レコード設定と使用状況レポート設定を管理します。

トピック

- [通話詳細レコードの設定](#)
- [使用状況レポートの設定](#)

通話詳細レコードの設定

Amazon Chime 管理アカウントで通話詳細レコードを設定する前に、まず Amazon Simple Storage Service バケットを作成します。Amazon S3 バケットは、通話詳細レコードのログ記録先として使用されます。データを保存して管理するためには、通話詳細レコード設定を構成する際に Amazon S3 バケットへの Amazon Chime 読み書きアクセス権を付与します。Amazon S3 バケットの作成方法の詳細については、[Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド](#)の「Amazon Simple Storage Service の開始方法」を参照してください。

Amazon Chime Business Calling の通話詳細レコード設定を構成できます。Amazon Chime Business Calling の詳細については、「[Amazon Chime での電話番号の管理](#)」を参照してください。

通話詳細レコード設定を構成するには

1. Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「[Amazon Simple Storage Service の開始方法](#)」の手順に従って Amazon S3 バケットを作成します。
2. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
3. [グローバル設定] で [Call detail records (通話詳細レコード)] を選択します。
4. [Business Calling の設定] を選択します。
5. [Log destination] (ログ転送先) として Amazon S3 バケットを選択します。
6. [保存] を選択します。

通話詳細レコードのログ記録はいつでも停止できます。

通話詳細レコードのログ記録を停止するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。

2. [グローバル設定] で [Call detail records (通話詳細レコード)] を選択します。
3. 該当する設定に対して [Disable logging (ログを無効にする)] を選択します。

Amazon Chime Business Calling 通話詳細レコード

Amazon Chime Business Calling の通話詳細レコードを受信するオプションを選択すると、レコードは Amazon S3 バケットに送信されます。次の例は、Amazon Chime Business Calling 通話詳細レコード名の一般形式を示しています。

```
Amazon-Chime-Business-Calling-CDRs/json/111122223333/2019/03/01/123a4567-  
b890-1234-5678-cd90efgh1234_2019-03-01-17.10.00.020_1a234567-89bc-01d2-3456-  
e78f9g01234h
```

次の例は、通話詳細レコード名で表されるデータを示しています。

```
Amazon-Chime-Business-Calling-CDRs/json/awsAccountID/year/month/  
day/conferenceID_connectionDate-callStartTime-callDetailRecordID
```

次の例は、Amazon Chime Business Calling 通話詳細レコードの一般形式を示しています。

```
{  
  "SchemaVersion": "2.0",  
  "CdrId": "1a234567-89bc-01d2-3456-e78f9g01234h",  
  "ServiceCode": "AmazonChimeBusinessCalling",  
  "ChimeAccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",  
  "AwsAccountId": "111122223333",  
  "ConferenceId": "123a4567-b890-1234-5678-cd90efgh1234",  
  "ConferencePin": "XXXXXXXXXX",  
  "OrganizerUserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",  
  "OrganizerEmail": "jdoe@example.com",  
  
  "CallerPhoneNumber": "+12065550100",  
  "CallerCountry": "US",  
  
  "DestinationPhoneNumber": "+12065550101",  
  "DestinationCountry": "US",  
  
  "ConferenceStartTimeEpochSeconds": "1556009595",  
  "ConferenceEndTimeEpochSeconds": "1556009623",  
  "StartTimeEpochSeconds": "1556009611",
```

```
"EndTimeEpochSeconds": "1556009623",
"BillableDurationSeconds": "24",
"BillableDurationMinutes": ".4",
"Direction": "Outbound"
}
```

使用状況レポートの設定

使用状況レポートを有効にすると、Amazon Chime は Amazon Chime コンソールで管理されるチームまたはエンタープライズアカウントごとに毎週ファイルを生成します。

Amazon Chime 管理アカウントの使用状況レポート設定を構成する前に、まず Amazon S3 バケットを作成または選択する必要があります。Amazon S3 バケットは、使用状況レポートのファイル送信先として使用されます。使用状況レポートの設定を行うときは、データを保存および管理するために、Amazon Chime に Amazon S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可します。Amazon S3 バケットの作成の詳細については、[Amazon S3 ユーザーガイド](#)の「[Amazon S3 の開始方法](#)」を参照してください。Amazon S3 Amazon S3

使用状況レポートの設定を行うには

1. Amazon S3 バケットを作成または選択します。
 - a. にサインイン AWS アカウントし、[Amazon Chime コンソール](#)を開きます。
 - b. グローバル設定で、使用状況レポートを選択します。
 - c. レポート送信先で、新しい S3 バケットを選択して新しい場所を作成し、リストされているガイダンスに従って名前を入力します。ファイルを保存する既存の Amazon S3 バケットがある場合は、既存の S3 バケットを選択することもできます。Amazon S3
 - d. 保存を選択して新しい Amazon S3 バケットを作成するか、既存の Amazon S3 バケットを選択します。これにより、レポートも有効になります。
2. 新しい週次レポートは Amazon S3 バケットに配置され、処理時間を考慮して毎週月曜日に利用可能になります。

使用状況レポートはいつでも無効にできます。

使用状況レポートを無効にするには

1. [Amazon Chime コンソール](#)を開きます。
2. グローバル設定で、使用状況レポートを選択します。

3. 該当する設定のレポートをオフにするを選択します。

使用状況レポートの内容

週次レポートは、日曜日の 00:00 UTC から土曜日の 23:59 UTC までのユーザーアクティビティデータを提供します。データ処理は、週の月曜日まで週次レポートを遅延させる場合があります。

1. データを表示するには、AWS コンソールホームに戻り、サービス検索に Amazon S3 を入力します。
2. バケット名を見つけます。Amazon S3 バケットの作成、移動、Amazon S3 バケットへのアクセスの管理の詳細については、[Amazon S3 ユーザーガイド](#)の「Amazon S3 の開始 Amazon S3 方法」を参照してください。
3. 週次使用状況レポートファイルは、Amazon S3 バケット内の次の場所に配置されます (/ はフォルダを表します)。

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/  
csv/<AWSaccountID>/<year>/<month>/<day>/  
<AmazonChimeAccountName>_<AmazonChimeaccountId>_<yyyymmdd>.csv
```

例:

```
Amazon-Chime-User-Activity-Reports/csv/123456789012/2024/11/03/Example  
+Sales_86efea2f-96af-40f7-be75-be057ff52c8c_20241201.csv
```

各チームまたはエンタープライズアカウントの各ユーザーの各レポートには、次のデータが含まれます。

- チームまたはエンタープライズアカウント名
- 週開始日
- Amazon Chime アカウントに関連付けられているユーザーのフルネーム
- ユーザーの E メールアドレス
- ユーザー登録ステータス
- ユーザーのアカウント作成日
- その週に出席した会議の数
- ユーザーが 1 週間にホストした会議の数

- 1週間に送信されたメッセージの数 (1:1、グループ、チャットルームの投稿)

会議室の設定

SIP または H.323 プロトコルを使用する場合、Amazon Chime は、Cisco、Tandberg、Polycom、Lifesize、Vidyo、その他の室内ビデオシステムと統合できます。

SIP をサポートする会議室 VTC デバイスを使用して Amazon Chime に接続するには、以下のいずれかのオプションを入力します。

- **@meet.chime.in**
- **u@meet.chime.in**
- 10 桁の会議 ID とそれに続く **@meet.chime.in**

meet.chime.in は、SIP ルームデバイスを最も近い Amazon Chime リージョンに接続します。特定のリージョンに接続するには、SIP ルームシステムのリージョン固有の DNS エントリを使用します。詳細については、「[セッション初期化プロトコル \(SIP\) ルームシステム](#)」を参照してください。

Note

SIP ルームデバイスが TLS をサポートしておらず、TCP 接続が必要な場合は、AWS サポートにお問い合わせください。

H.323 のみをサポートするデバイスを使用している場合は、次のいずれかにお電話ください。

- **13.248.147.139**
- **76.223.18.152**

VTC デバイスと Amazon Chime の間のトラフィックがファイアウォールでフィルタ処理される場合、使用するプロトコルの範囲を開きます。詳細については、「[ネットワーク設定と帯域幅の要件](#)」を参照してください。

Amazon Chime のようこそ画面で、参加する会議の 10 桁または 13 桁の ID を入力します。Amazon Chime クライアントまたはウェブアプリケーションで 13 桁の会議 ID を見つけるか、[Dial-in] (ダイヤルイン) オプションを選択できます。

モデレート会議への参加

参加するのがモデレート会議であり、その主催者または代理人である場合は、13桁の会議IDを入力し、モデレーターとして会議に参加します。モデレーターとして参加する場合、ダイヤルパッドでモデレーターパスコードを入力し、その後にポンド記号 (#) を入力して、会議に参加して開始します。主催者、代理人、またはモデレーターではない場合は、モデレーターが会議に参加して開始した後に、会議に接続されます。

モデレーターには主催者のコントロールがあります。つまり、追加の会議アクションを実行できます。これらのアクションには、記録の開始と停止、会議のロックとロック解除、他のすべての参加者のミュート、会議の終了が含まれます。詳細については、Amazon Chime ユーザーガイドの「[電話または室内ビデオシステムを使用したモデレーターアクション](#)」を参照してください。

Note

Alexa for Business を使用して Amazon Chime 会議に参加する場合は、デバイスが室内ビデオシステムに接続され、デバイスのダイヤルパッドを使用してダイヤルインするのであれば、モデレーターとして参加できます。

互換性のある VTC デバイス

以下の表は、互換性のある VTC デバイスリストからの抜粋です。

デバイス	SIP	H.323	コメント
Cisco SX20	あり	あり	オーディオ/ビデオ/ 画面: 双方向に OK
Cisco DX80	あり	あり	オーディオ/ビデオ/ 画面: 双方向に OK
Lifesize Icon	はい	いいえ	オーディオ/ビデオ/ 画面: 双方向に OK
Polycom Debut	あり	あり	オーディオ/ビデオ/ 画面: 双方向に OK

デバイス	SIP	H.323	コメント
Polycom RealPresence デスクトップ	いいえ	はい	オーディオ/ビデオ : OK、画面: デバイスからは OK
Polycom Trio	あり	あり	オーディオ/ビデオ/画面: 双方向に OK
Tandberg C40	あり	あり	オーディオ/ビデオ/画面: 双方向に OK

ネットワーク設定と帯域幅の要件

Amazon Chime では、さまざまなサービスをサポートするために、このトピックで説明されている宛先とポートが必要です。インバウンドまたはアウトバウンドのトラフィックがブロックされると、オーディオ、ビデオ、画面共有、チャットなどのさまざまなサービスに影響する場合があります。

Amazon Chime は、ポート TCP/443 で Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) やその他の AWS サービスを使用します。ファイアウォールでポート TCP/443 がブロックされる場合、「AWS 全般のリファレンス」に従い、以下のサービスについて許可リストに *.amazonaws.com を追加するか、[AWS IP アドレス範囲](#)を設定する必要があります。

- Amazon EC2
- Amazon CloudFront
- Amazon Route 53

送信先、ポート、帯域幅の詳細については、以下のセクションを展開してください。

必要な送信先とポート

Amazon Chime を実行するには、次の送信先とポートが必要です。

デスティネーション	ポート
chime.aws	TCP/443
*.chime.aws	TCP/443
*.amazonaws.com	TCP/443
99.77.128.0/18	TCP/443

会議およびテレフォニーポート

Amazon Chime では、会議や Amazon Chime ビジネス通話に次の送信先とポートを使用します。

デスティネーション	ポート
99.77.128.0/18	UDP:3478

H.323 ルームシステム

Amazon Chime では、H.323 室内ビデオシステムに次の送信先とポートを使用します。

デスティネーション	ポート
13.248.147.139	TCP/1720
76.223.18.152	TCP/1720
99.77.128.0/18	TCP/5100:6200
34.212.95.128/25	UDP/5100:6200
34.223.21.0/25	
52.55.62.128/25	
52.55.63.0/25	

セッション初期化プロトコル (SIP) ルームシステム

ご使用の環境で SIP 室内ビデオシステムに Amazon Chime を実行する場合は、次の宛先とポートをお勧めします。

AWS リージョン	デスティネーション	ポート
グローバル (最も近いリージョン)	99.77.128.0/18	UDP/10000:60000
	34.212.95.128/25	
	34.223.21.0/25	
	52.55.62.128/25	

AWS リージョン	デスティネーション	ポート
	52.55.63.0/25	
グローバル	meet.chime.in 13.248.147.139 76.223.18.152	TCP/5061
米国東部 (バージニア北部)	meet.ue1.chime.in	TCP/5061
米国西部 (オレゴン)	meet.uw2.chime.in	TCP/5061
アジアパシフィック (シンガポール)	meet.as1.chime.in	TCP/5061
アジアパシフィック (シドニー)	meet.as2.chime.in	TCP/5061
アジアパシフィック (東京)	meet.an1.chime.in	TCP/5061
欧州 (アイルランド)	meet.ew1.chime.in	TCP/5061
南米 (サンパウロ)	meet.se1.chime.in	TCP/5061

帯域幅の要件

Amazon Chime には、オーディオ、ビデオ、画面共有に関する次の帯域幅要件があります。

- 音声
 - 1:1 呼び出し: 54 kbps 上りおよび下り
 - 大規模な呼び出し: 発信者が 50 人の場合に 32 kbps を超えない
- 動画
 - 1:1 呼び出し: 650 kbps 上りおよび下り
 - HD モード :1400 kbps 上りおよび下り
 - 3~4 人: 450 kbps 上りおよび (N-1)*400 kbps 下り
 - 5~16 人: 184 kbps 上りおよび (N-1)*134 kbps 下り

- 上下の帯域幅はネットワーク状況に応じて低くなります
- 画面共有
 - 1.2 mbps 上 (提示時) と下 (表示時) (高品質の場合)。これは、ネットワークの状態に基づいて 320 kbps まで下がります。
 - リモート制御: 800 kbps 固定

レポートの表示

十分な知識に基づく意思決定し、組織の生産性を向上させるために、使用状況とフィードバックのデータには、コンソールから直接アクセスできます。レポートデータは毎日更新されますが、最大 48 時間の遅延が生じることがあります。

使用状況とフィードバックレポートを表示するには

1. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
2. [レポート]、[ダッシュボード] を選択します。
3. [Usage and feedback dashboard report] (使用状況とフィードバックダッシュボードレポート) ページで、次のデータを表示します。

Note

利用可能なデータについては、「[Amazon Chime レポートダッシュボードとユーザーアクティビティの詳細](#)」を参照してください。

- Date range (UTC) (日付範囲 (UTC)) — レポートの日付範囲。
- Registered users (登録ユーザー) — Amazon Chime にサインアップしたユーザーの数。
- Active users (アクティブなユーザー) — Amazon Chime で会議に出席するかメッセージを送信したユーザーの数。
- Meetings held (開催された会議) — 終了した会議の合計数。特定の会議を選択すると、会議 ID、開始時刻、種類、主催者、期間、および出席者数などの、詳細を表示できます。特定の [Conference ID] (会議 ID) または [Meeting organizer] (会議の主催者) 値を選択して、出席者、会議名簿イベント、クライアントの種類、および会議のフィードバックを含む追加の詳細を表示します。
- Meeting satisfaction (会議満足度) — 会議終了時に提出されたアンケートの賛成数の割合。
- Chat messages sent (送信済みチャットメッセージ) — ユーザーがチャットで送信したメッセージの数。

Amazon Chime デスクトップクライアントの拡張

チャットボット、プロキシ電話セッション、ウェブフックを追加して、Amazon Chime デスクトップクライアントの機能を拡張できます。チャットボットを使用すると、ユーザーは内部システムの情報のクエリなどのタスクを実行できます。プロキシ電話セッションを使用すると、ユーザーは電話番号を公開せずに電話をかけたりテキストメッセージを送信したりできます。ウェブフックは、チャットルームに自動的にメッセージを送信できます。例えば、ウェブフックは会議へのリンクと共に会議のリマインダーをチームに送信できます。

トピック

- [ユーザー管理](#)
- [Amazon Chime デスクトップクライアントへのチャットボットの統合](#)
- [Amazon Chime 用のウェブフックの作成](#)

ユーザー管理

次のコードスニペットは、Amazon Chime ユーザーの管理に役立ちます。このトピックの例はすべて Java を使用しています。

トピック

- [複数ユーザーの招待](#)
- [ユーザーリストのダウンロード](#)
- [複数ユーザーのログアウト](#)
- [ユーザーの個人 PIN の更新](#)

複数ユーザーの招待

次の例は、Amazon Chime Team アカウントに複数のユーザーを招待する方法を示しています。

```
List<String> emails = new ArrayList<>();
emails.add("janedoe@example.com");
emails.add("richardroe@example.net");
InviteUsersRequest inviteUsersRequest = new InviteUsersRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withUserEmailList(emails);
```

```
chime.inviteUsers(inviteUsersRequest);
```

ユーザーリストのダウンロード

次の例は、Amazon Chime 管理アカウントに関連付けられているユーザーのリストを .csv 形式でダウンロードする方法を示しています。

```
BufferedWriter writer = Files.newBufferedWriter(Paths.get("/path/to/csv"));
CSVPrinter printer = new CSVPrinter(writer, CSVFormat.DEFAULT.withHeader("userId",
    "email"));

ListUsersRequest listUsersRequest = new ListUsersRequest()
    .withAccountId(accountId)
    .withMaxResults(1);

boolean done = false;
while (!done) {
    ListUsersResult listUsersResult = chime.listUsers(listUsersRequest);
    for (User user: listUsersResult.getUsers()) {
        printer.printRecord(user.getUserId(), user.getPrimaryEmail());
    }

    if (listUsersResult.getNextToken() == null) {
        done = true;
    }

    listUsersRequest = new ListUsersRequest()
        .withAccountId(accountId)
        .withNextToken(listUsersResult.getNextToken());
}

printer.close();
```

複数ユーザーのログアウト

次の例は、Amazon Chime 管理者アカウントから複数のユーザーをログアウトする方法を示しています。

```
ListUsersRequest listUsersRequest = new ListUsersRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId");
```

```
ListUsersResult listUsersResult = chime.listUsers(listUsersRequest);

for (User user: listUsersResult.getUsers()) {
    LogoutUserRequest logoutUserRequest = new LogoutUserRequest()
        .withAccountId(user.getAccountId())
        .withUserId(user.getUserId());

    chime.logoutUser(logoutUserRequest);
}
```

ユーザーの個人 PIN の更新

次の例は、指定した Amazon Chime ユーザーの個人会議 PIN をリセットする方法を示しています。

```
ResetPersonalPINRequest request = new ResetPersonalPINRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withUserId("userId");

ResetPersonalPINResult result = chime.resetPersonalPIN(request);

User user = result.getUser();
user.getPersonalPIN()
```

Amazon Chime デスクトップクライアントへのチャットボットの統合

AWS Command Line Interface (AWS CLI)、Amazon Chime API、または AWS SDK を使用して、チャットボットを Amazon Chime と統合できます。チャットボットを使用すると、Amazon Lex の能力やその他の AWS のサービスを使用して AWS Lambda、Amazon Chime チャットルームのユーザーがアクセスできるインテリジェントな会話型インターフェイスで一般的なタスクを合理化できます。

Amazon Chime エンタープライズアカウント管理者の場合は、ユーザーが次のようなタスクを実行できるようにするためにチャットボットを使用できます。

- 内部システムの情報をクエリする。
- タスクを自動化する。
- 重要な問題に関する通知を受信する。

- サポートチケットを作成する。

Amazon Chime エンタープライズアカウントの詳細については、「[Amazon Chime アカウントの管理](#)」を参照してください。

Amazon Chime エンタープライズアカウントを管理する場合、最大 10 個までのチャットボットを Amazon Chime と統合するために作成できます。チャットボットは、アカウントのメンバーが作成するチャットルーム内でのみ使用できます。チャットルーム管理者のみがチャットルームにチャットボットを追加できます。チャットルームにチャットボットが追加されると、チャットルームのメンバーはボットの作成者から提供されるコマンドを使用してこのボットとやり取りすることができます。詳細については、このトピックの次のセクションを参照してください。

Linux と macOS のユーザーは、サンプルのカスタムチャットボットを作成できます。詳細については、「[Build custom chatbots for Amazon Chime](#)」を参照してください。

コンテンツ

- [Amazon Chime を使用したチャットボットの使用](#)
- [チャットボットに送信される Amazon Chime イベント](#)

Amazon Chime を使用したチャットボットの使用

Amazon Chime エンタープライズアカウントを管理する場合、最大 10 個までのチャットボットを Amazon Chime と統合するために作成できます。チャットボットは、アカウントのメンバーが作成するチャットルーム内でのみ使用できます。チャットルーム管理者のみがチャットルームにチャットボットを追加できます。チャットルームにチャットボットが追加されると、チャットルームのメンバーはボットの作成者から提供されるコマンドを使用してこのボットとやり取りすることができます。詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「[Using chatbots](#)」を参照してください。

また、Amazon Chime アカウントでチャットボットを有効または停止するために、Amazon Chime API オペレーションを使用することもできます。詳細については、「[チャットボットの更新](#)」を参照してください。

Note

チャットボットは削除できません。アカウントでチャットボットが使用されないようにするには、「Amazon Chime API リファレンス」の Amazon Chime [UpdateBot API](#) オペレー

ションを使用してください。チャットボットを停止すると、チャットルーム管理者はこれをチャットルームから削除できますが、この管理者がチャットボットをチャットルームに追加することはできません。チャットルーム内で停止されたチャットボットを @言及するユーザーは、エラーメッセージを受信します。

前提条件

Amazon Chime とチャットボットを統合する手順を開始する前に、以下の前提条件を満たす必要があります。

- チャットボットを作成します。
- ボットにイベントを送信する発信エンドポイントを Amazon Chime に作成します。AWS Lambda 関数 ARN あるいは HTTPS エンドポイントから選択します。Lambda の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイド <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/> を参照してください。

HTTPS エンドポイントの DNS ベストプラクティス

HTTPS エンドポイントに DNS を割り当てるとき、ベストプラクティスとして以下が推奨されます。

- ボットのエンドポイントに専用の DNS サブドメインを使用します。
- ボットのエンドポイントを示す A レコードのみを使用します。
- ドメインのハイジャックを防ぐために、DNS サーバーと DNS レジストラを保護します。
- ボットのエンドポイントに専用のパブリックに有効な TLS 中間証明書を使用します。
- ボットメッセージを操作する前に、ボットメッセージの署名を暗号で検証します。

チャットボットを作成したら、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または Amazon Chime API オペレーションを使用して、次のセクションで説明するタスクを完了します。

タスク

- [ステップ 1: チャットボットを Amazon Chime と統合する](#)
- [ステップ 2: Amazon Chime チャットボットのアウトバウンドエンドポイントを設定する](#)
- [ステップ 3: チャットボットを Amazon Chime チャットルームに追加する](#)

- [チャットボットリクエストの認証](#)
- [チャットボットの更新](#)

ステップ 1: チャットボットを Amazon Chime と統合する

[前提条件](#)を完了したら、AWS CLI または Amazon Chime API を使用して、チャットボットを Amazon Chime と統合します。

Note

次の手順で、チャットボットの名前と E メールアドレスを作成します。チャットボット名と E メールアドレスは、作成後に変更できません。

AWS CLI

を使用してチャットボットを統合するには AWS CLI

1. チャットボットを Amazon Chime と統合するには、AWS CLI で create-bot コマンドを使用します。

```
aws chime create-bot --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 --display-name exampleBot --domain example.com
```

- a. 最大で 55 英数字または特殊文字 (+、-、% など) のチャットボット表示名を入力します。
 - b. Amazon Chime エンタープライズアカウントの登録ドメイン名を入力します。
2. Amazon Chime から、ボット ID が含まれるレスポンスが返されます。

```
"Bot": {
  "CreatedTimestamp": "timeStamp",
  "DisplayName": "exampleBot",
  "Disabled": exampleBotFlag,
  "UserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
  "BotId": "botId",
  "UpdatedTimestamp": "timeStamp",
  "BotType": "ChatBot",
  "SecurityToken": "securityToken",
  "BotEmail": "displayName-chimebot@example.com"
```

```
}
```

3. ボット ID とボット E メールアドレスをコピーして保存し、次の手順で使します。

Amazon Chime API

Amazon Chime API を使用してチャットボットを統合するには

1. チャットボットを Amazon Chime と統合するには、「Amazon Chime API リファレンス」の [CreateBot](#) API オペレーションを使します。
 - a. 最大で 55 英数字または特殊文字 (+、-、% など) のチャットボット表示名を入力します。
 - b. Amazon Chime エンタープライズアカウントの登録ドメイン名を入力します。
2. Amazon Chime から、ボット ID が含まれるレスポンスが返されます。ボット ID と E メールアドレスをコピーして保存します。ボットのメールアドレスは次のようになります:*exampleBot-chimebot@example.com*

AWS SDK for Java

次のサンプルコードは、AWS SDK for Java を使用してチャットボットを統合する方法を示しています。

```
CreateBotRequest createBotRequest = new CreateBotRequest()  
    .withAccountId("chimeAccountId")  
    .withDisplayName("exampleBot")  
    .withDomain("example.com");  
  
chime.createBot(createBotRequest);
```

Amazon Chime から、ボット ID が含まれるレスポンスが返されます。ボット ID と E メールアドレスをコピーして保存します。ボットのメールアドレスは次のようになります:*exampleBot-chimebot@example.com*

ステップ 2: Amazon Chime チャットボットのアウトバウンドエンドポイントを設定する

Amazon Chime エンタープライズアカウントのチャットボット ID を作成したら、Amazon Chime がボットにメッセージを送信するために使用するアウトバウンドエンドポイントを設定します。アウト

バウンドエンドポイントは、[前提条件](#)の一部として作成した AWS Lambda 関数 ARN または HTTPS エンドポイントにすることができます。Lambda の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイド <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/> を参照してください。

Note

チャットボットのアウトバウンド HTTPS エンドポイントが設定されていない、または空の場合、チャットルーム管理者はチャットルームにチャットボットを追加できません。また、チャットルームのユーザーはこのボットとやり取りできません。

AWS CLI

チャットボットのアウトバウンドエンドポイントを設定するには、AWS CLI で `put-events-configuration` コマンドを使用します。Lambda 関数 ARN またはアウトバウンド HTTPS エンドポイントを設定します。

Lambda ARN

```
aws chime put-events-configuration --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
--bot-id botId --lambda-function-arn arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:function-name
```

HTTPS endpoint

```
aws chime put-events-configuration --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
--bot-id botId --outbound-events-https-endpoint https://example.com:8000
```

Amazon Chime はボット ID と HTTPS エンドポイントで応答します。

```
{
  "EventsConfiguration": {
    "BotId": "BotId",
    "OutboundEventsHTTPEndpoint": "https://example.com:8000"
  }
}
```

Amazon Chime API

チャットボットのアウトバウンドエンドポイントを設定するには、「Amazon Chime API リファレンス」の Amazon Chime [PutEventsConfiguration](#) API オペレーションを使用します。Lambda 関数 ARN またはアウトバウンド HTTPS エンドポイントを設定します。

- Lambda 関数 ARN を設定する場合 – Amazon Chime は Lambda を呼び出して、Amazon Chime 管理者の AWS アカウントが指定された Lambda 関数 ARN を呼び出すことを許可するアクセス許可を追加します。これには、Amazon Chime にこの関数を呼び出すアクセス許可があることを検証するリハーサル呼び出しが続きます。アクセス許可の追加が失敗した、またはリハーサル呼び出しが失敗した場合、PutEventsConfiguration リクエストは HTTP 4xx エラーを介します。
- アウトバウンド HTTPS エンドポイントを設定する場合 — Amazon Chime は、Challenge JSON ペイロードを使用した HTTP ポストリクエストを前のステップで提供した発信 HTTPS エンドポイントに送信して、エンドポイントを検証します。発信 HTTPS エンドポイントは、JSON 形式の Challenge パラメータにエコーバックすることで応答します。以下の例では、リクエストと有効な応答を示しています。

Request

```
HTTPS POST

JSON Payload:
{
  "Challenge": "00000000000000000000",
  "EventType" : "HTTPSEndpointVerification"
}
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json

{
  "Challenge": "00000000000000000000"
}
```

チャレンジハンドシェイクが失敗すると、PutEventsConfiguration リクエストは HTTPS 4xx エラーを返します。

AWS SDK for Java

次のサンプルコードは、AWS SDK for Java を使用してエンドポイントを設定する方法を示しています。

```
PutEventsConfigurationRequest putEventsConfigurationRequest = new
PutEventsConfigurationRequest()
    .withAccountId("chimeAccountId")
    .withBotId("botId")
    .withOutboundEventsHTTPEndpoint("https://www.example.com")
    .withLambdaFunctionArn("arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name");

chime.putEventsConfiguration(putEventsConfigurationRequest);
```

ステップ 3: チャットボットを Amazon Chime チャットルームに追加する

チャットルーム管理者のみがチャットルームにチャットボットを追加できます。管理者は、[ステップ 1](#) で作成したチャットボットの E メールアドレスを使用します。

チャットルームに Chatbot を追加するには

1. Amazon Chime デスクトップクライアントあるいはウェブアプリケーションを開きます。
2. 右上の歯車アイコンを選択してから、[ウェブフックとボットの管理] を選択します。
3. [Add bot] を選択します。
4. [E メールアドレス] に、使用するボットの E メールアドレスを入力します。
5. [追加] を選択します。

ボット名がチャットルーム一覧に表示されます。チャットボットをチャットルームに追加するために必要なアクションが他にもある場合は、そのアクションをチャットルーム管理者に伝えてください。

チャットボットがチャットルームに追加されたら、チャットボットのコマンドをチャットルームのユーザーに提供します。これを行う 1 つの方法は、チャットルーム招待を受け取ったときに、チャットルームにセカンドコマンドヘルプを送信するようにチャットボットをプログラムすることです。また、チャットボットユーザーが使用するヘルプコマンドを作成することも推奨されます。

チャットボットリクエストの認証

Amazon Chime チャットルームからチャットボットに送信されたリクエストを認証できます。これを行うには、リクエストに基づいて署名を計算します。次に、計算された署名がリクエストのヘッダーの 1 つに一致することを検証します。Amazon Chime は HMAC SHA256 ハッシュを使用してこの署名を生成します。

チャットボットがアウトバウンド HTTPS エンドポイントを使用して Amazon Chime 用に設定されている場合、次の認証ステップを使用します。

アウトバウンド HTTPS エンドポイントが設定されているチャットボットへの Amazon Chime からの署名リクエストを検証するには

1. HTTP リクエストから [Chime-Signature] を取得します。
2. リクエストの [Chime-Request-Timestamp] ヘッダーおよび [body] を取得します。次に、2 つの要素の間を区切るために縦線を使用して文字列を形成します。
3. CreateBot 応答から [Security Token (セキュリティトークン)] を [HMAC_SHA_256] の最初のキーとして使用し、ステップ 2 で作成した文字列をハッシュします。
4. ハッシュされたバイトを Base64 エンコードで署名文字列にエンコーディングします。
5. この計算された署名と [Chime-Signature] ヘッダーの 1 つを比較します。

次のコードサンプルでは、Java を使用して署名を生成する方法を示しています。

```
private final String DELIMITER = "|";
private final String HMAC_SHA_256 = "HmacSHA256";

private String generateSignature(String securityToken, String requestTime,
String requestBody)
{
    try {
        final Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA_256);
        SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(securityToken.getBytes(UTF_8),
HMAC_SHA_256);
        mac.init(key);
        String data = requestTime + DELIMITER + requestBody;
        byte[] rawHmac = mac.doFinal(data.getBytes(UTF_8));

        return Base64.getEncoder().encodeToString(rawHmac);
    }
}
```

```
    }
    catch (Exception e) {
        throw e;
    }
}
```

アウトバウンド HTTPS エンドポイントは、2 秒以内に 200 OK を使用して Amazon Chime リクエストに回答する必要があります。それ以外の場合、このリクエストは失敗します。2 秒後にアウトバウンド HTTPS エンドポイントが使用不可である場合 (接続または読み取りタイムアウトのため)、あるいは Amazon Chime が 5xx 応答コードを受信する場合、Amazon Chime はリクエストを 2 回再試行します。1 回目の再試行は、最初のリクエストが失敗してから 200 ミリ秒後に送信されます。2 回目の再試行は、前の再試行が失敗してから 400 ミリ秒後に送信されます。2 回目の再試行後でも発信 HTTPS エンドポイントがまだ使用不可である場合、このリクエストは失敗します。

Note

[Chime-Request-Timestamp] はリクエストの再試行ごとに変更します。

Lambda 関数 ARN を使用して Amazon Chime 用のチャットボットが設定されている場合、次の認証ステップを使用します。

Lambda 関数 ARN が設定されているチャットボットへの Amazon Chime からの署名リクエストを検証するには

1. Lambda リクエスト ClientContext から Chime-Signature と Chime-Request-Timestamp を Base64 でエンコードされた JSON 形式で取得します。

```
{
  "Chime-Signature" : "1234567890",
  "Chime-Request-Timestamp" : "2019-04-04T21:30:43.181Z"
}
```

2. リクエストペイロードから [body] を取得します。
3. CreateBot 応答から [セキュリティトークン] を [HMAC_SHA_256] の最初のキーとして使用し、作成した文字列をハッシュします。
4. ハッシュされたバイトを Base64 エンコードで署名文字列にエンコーディングします。
5. この計算された署名と [Chime-Signature] ヘッダーの 1 つを比較します。

Lambda 呼び出し中に `com.amazonaws.SdkClientException` が発生する場合、Amazon Chime はリクエストを 2 回再試行します。

チャットボットの更新

Amazon Chime アカウント管理者は、AWS SDK または Amazon Chime API AWS CLI を使用して、チャットボットの詳細を表示できます。アカウントでのチャットボットの使用を有効化または停止することもできます。また、チャットボットにセキュリティトークンを再生成することもできます。

詳細については、「Amazon Chime API リファレンス」の次のトピックを参照してください。

- [GetBot](#) – チャットボットの詳細を取得します (ボット E メールアドレスやボットタイプなど)。
- [UpdateBot](#) – アカウント内でチャットボットの使用を有効あるいは停止します。
- [RegenerateSecurityToken](#) – チャットボットにセキュリティトークンを再生成します。

また、チャットボットの `PutEventsConfiguration` を変更することもできます。例えば、チャットボットが当初発信 HTTPS エンドポイントを使用するように設定されている場合、前の設定イベントを削除して、Lambda 関数 ARN 用に新しいイベント設定を構築できます。

詳細については、「Amazon Chime API リファレンス」の次のトピックを参照してください。

- [DeleteEventsConfiguration](#)
- [PutEventsConfiguration](#)

チャットボットに送信される Amazon Chime イベント

次のイベントが Amazon Chime からチャットボットに送信されます。

- 招待 – チャットボットが Amazon Chime チャットルームに追加されたときに送信されます。
- 言及 – チャットルーム内のユーザーがチャットボットを @言及するときに送信されます。
- 削除 – Amazon Chime チャットルームからチャットボットが削除されたときに送信されます。

次の例では、これらのイベントごとにチャットボットに送信される JSON ペイロードを示しています。

Example: 招待イベント

```
{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Invite",
  "InboundHttpsEndpoint": {
    "EndpointType": "Persistent",
    "Url": "https://
hooks.a.chime.aws/incomingwebhooks/a1b2c34d-5678-90e1-f23g-h45i67j8901k?
token=ABCDEFGHIJK1LMnoP2Q3RST4uvwxyZAbC56DeFghIJKLM7N8OP9QRsTuV0WXYZABcdefgHiJ"
  },
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:27:52.736Z"
}
```

Example: 言及イベント

```
{
  "Sender": {
    "SenderId": "user@example.com",
    "SenderIdType": "EmailId"
  },
  "Discussion": {
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",
    "DiscussionType": "Room"
  },
  "EventType": "Mention",
  "InboundHttpsEndpoint": {
    "EndpointType": "ShortLived",
    "Url": "https://
hooks.a.chime.aws/incomingwebhooks/a1b2c34d-5678-90e1-f23g-h45i67j8901k?
token=ABCDEFGHIJK1LMnoP2Q3RST4uvwxyZAbC56DeFghIJKLM7N8OP9QRsTuV0WXYZABcdefgHiJ"
  },
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:30:43.181Z",
}
```

```
    "Message": "@botDisplayName@example.com Hello Chatbot"  
  }
```

Note

言及イベントの InboundHttpsEndpoint URL は、送信後 2 分で有効期限が切れます。

Example: 削除イベント

```
{  
  "Sender": {  
    "SenderId": "user@example.com",  
    "SenderIdType": "EmailId"  
  },  
  "Discussion": {  
    "DiscussionId": "abcdef12-g34h-56i7-j8kl-mn9opqr012st",  
    "DiscussionType": "Room"  
  },  
  "EventType": "Remove",  
  "EventTimestamp": "2019-04-04T21:27:29.626Z"  
}
```

Amazon Chime 用のウェブフックの作成

ウェブフックを使用すると、ウェブアプリケーションはリアルタイムで相互に通信できます。通常、ウェブフックはアクションが発生すると通知を送信します。例えば、オンラインショッピングサイトを運営しているとします。ウェブフックは、顧客がショッピングカートに商品を追加したり、注文の支払いをしたり、コメントを送信したりしたときに通知を送信できます。ウェブフックは従来のアプリケーションほどプログラミングを必要とせず、処理能力もそれほど消費しません。ウェブフックを使用しない場合、プログラムはデータをリアルタイムで取得するために頻繁にデータをポーリングする必要があります。ウェブフックを使用する場合は、送信側アプリケーションがデータを即座に送信します。

着信ウェブフックは、プログラムによって Amazon Chime チャットルームにメッセージを送信できます。例えば、ウェブフックは新しい高優先度チケットの作成についてカスタマーサービスチームに通知を送信し、チケットへのリンクをチャットルームに追加できます。

ウェブフックメッセージは、マークダウンを使用してフォーマットすることができます。また、絵文字を含めることもできます。HTTP リンクや E メールアドレスは、アクティブなリンクとしてレンダリングされます。メッセージに @All や @Present と注釈を入れ、チャットルームのすべてのメンバーや現在のメンバーにそれぞれアラートを出すこともできます。チャットルーム参加者を直接 @mention するには、エイリアスまたは完全な電子メールアドレスを使用します。たとえば、@alias や @alias@domain.com などです。

ウェブフックはチャットルームの一部であり、共有することはできません。Amazon Chime のチャットルーム管理者は、チャットルームに最大 10 個のウェブフックを追加することができます。

ウェブフックを作成したら、次に示す手順に従って Amazon Chime チャットルームと統合できます。

ウェブフックとチャットルームを統合するには

1. チャットルーム管理者からウェブフック URL を入手します。詳細については、「Amazon Chime ユーザーガイド」の「[Adding webhooks to a chat room](#)」を参照してください。
2. 作成したスクリプトまたはアプリケーションのウェブフック URL を使用して、チャットルームにメッセージを送信します。
 - a. この URL を使用して、HTTP POST リクエストを受け取ります。
 - b. 単一キーの [コンテンツ] を含む JSON ペイロードが Amazon Chime ウェブフックに送信されます。以下は、サンプルペイロードを含むサンプル curl コマンドです。

```
curl -X POST "<Insert your webhook URL here>" -H "Content-Type:application/json" --data '{"Content":"Message Body emoji test: :) :+1: link test: http://sample.com email test: marymajor@example.com All member callout: @All All Present member callout: @Present"}'
```

次に、Windows ユーザー向けの PowerShell コマンドの例を示します。

```
Invoke-WebRequest -Uri '<Insert your webhook URL here>' -Method 'Post' -ContentType 'application/JSON' -Body '{"Content":"Message Body emoji test: :) :+1: link test: http://sample.com email test: marymajor@example.com All member callout: @All All Present member callout: @Present"}'
```

外部プログラムより webhook URL に HTTP POST が送信されると、webhook が有効であることと、チャットルームが割り当てられていることがサーバーで検証されます。Webhook は、横に名

前がついた Webhook アイコンでチャットルームの詳細に表示されます。Webhook によって送信されたチャットルームメッセージは、チャットルームで Webhook 名の下に表示され、その後に (Webhook) が続きます。

Note

CORS は現在、ウェブフックに対して有効になっていません。

ウェブフックに関連するエラーのトラブルシューティング

webhook 関連のエラーの一覧を以下に示します。

- webhook ごとの Incoming Webhook のレート制限は、1 TPS です。スロットリングの場合は、HTTP 429 エラーが返ります。
- webhook で投稿されるメッセージは、4 KB 以下である必要があります。メッセージのペイロードサイズがこのサイズを超えると、HTTP 413 エラーが返ります。
- @All や @Present と注釈を入れた webhook で投稿されたメッセージは、メンバーが 50 人以下のチャットルームに対してのみ有効です。メンバーが 50 人を超える場合、HTTP 400 エラーが返ります。
- webhook URL が再生成されている場合は、古い URL を使用すると、HTTP 404 エラーが返ります。
- ルームの webhook が削除されている場合は、古い URL を使用すると、HTTP 404 エラーが返ります。
- webhook URL が無効な場合は、HTTP 403 エラーが返ります。
- サービスが利用できない場合は、レスポンスとして HTTP 503 エラーが送信されます。

Amazon Chime の管理サポート

Note

Amazon ショッピングアカウントのヘルプについては、[amazon.com のカスタマーサービス](https://www.amazon.com/customer-service)を参照してください。

Amazon Chime のサポートに連絡する必要がある場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

- AWS サポートアカウントをお持ちの場合は、[サポートセンター](#)にアクセスしてチケットを送信してください。
- お持ちでない場合、[AWS マネジメントコンソール](#)を開き、[Amazon Chime]、[Support (サポート)]、[Submit request] (リクエストの送信) の順に選択します。

次の情報をできるだけ多く指定します。

- 問題についての詳しい説明。
- タイムゾーンを含む、問題が発生した時刻。
- ご使用の Amazon Chime バージョン。バージョン番号を確認するには:
 - Windows で [Help] (ヘルプ)、[About Amazon Chime (Amazon Chime のバージョン情報)] の順に選択します。
 - macOS で、[Amazon Chime]、[About Amazon Chime] (Amazon Chime の詳細) を選択します。
 - iOS および Android では、[設定]、[詳細] の順に選択します。
- ログ参照 ID。この ID をを見つけるには:
 - Windows および macOS では、[ヘルプ]、[Send Diagnostic Logs] (診断ログの送信) を選択します。
 - iOS および Android では、[設定]、[Send Diagnostic Logs] を選択します。
- 問題が会議に関連している場合は、会議 ID です。

Amazon Chime のセキュリティ

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)ではこれをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。サードパーティーの監査者は、[AWS コンプライアンスプログラム](#)コンプライアンスプログラムの一環として、当社のセキュリティの有効性を定期的にテストおよび検証。Amazon Chime に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、「[コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス](#)」を参照してください。
- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、Amazon Chime 使用時に責任共有モデルが適用されるしくみを理解するうえで役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を満たすように Amazon Chime を設定する方法について説明します。また、Amazon Chime リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック

- [Amazon Chime の Identity and Access Management](#)
- [Amazon Chime で IAM が機能するしくみ](#)
- [サービス間の混乱した代理の防止](#)
- [Amazon Chime リソースベースのポリシー](#)
- [Amazon Chime タグに基づいた認可](#)
- [Amazon Chime IAM ロール](#)
- [Amazon Chime のアイデンティティベースポリシーの例](#)
- [Amazon Chime アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)
- [Amazon Chime のサービスリンクロールの使用](#)
- [Amazon Chime でのログ記録とモニタリング](#)

- [Amazon Chime のコンプライアンス検証](#)
- [Amazon Chime の耐障害性](#)
- [Amazon Chime のインフラストラクチャセキュリティ](#)
- [Amazon Chime の自動更新の理解](#)

Amazon Chime の Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon Chime リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで使用できる AWS のサービス です。

トピック

- [オーディエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)

オーディエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします (「[Amazon Chime アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します (「[Amazon Chime で IAM が機能するしくみ](#)」を参照)
- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します (「[Amazon Chime のアイデンティティベースポリシーの例](#)」を参照)

アイデンティティを使用した認証

認証は、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

AWS IAM アイデンティティセンター (IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーティッド ID としてサイ

ンインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[AWS アカウントにサインインする方法](#)」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[API リクエストに対するAWS 署名バージョン 4](#)」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、すべての AWS のサービス および リソースへの完全なアクセス権を持つ AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティから始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してアクセスすることを人間のユーザーに要求する AWS](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティティであり、一時的な認証情報を提供します。[ユーザーから IAM ロール \(コンソール\) に切り替えるか、または API オペレーションを呼び出すことで、ロールを引き受けることができます。](#) AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティまたはリソースに関連付けられたときにアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときにこれらのポリシー AWS を評価します。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS としてに保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#) 必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

AWS Amazon Chime の マネージドポリシー

ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可を追加するには自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な権限のみを提供する [IAM カスタム マネージドポリシーを作成する](#) には時間と専門知識が必要です。すぐに開始するには、AWS マネージドポリシーを使用できます。これらのポリシーは一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウントで利用できます。AWS 管理ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「[AWS 管理ポリシー](#)」を参照してください。

AWS サービスは、AWS 管理ポリシーを維持および更新します。AWS 管理ポリシーのアクセス許可は変更できません。サービスは、新機能をサポートするために、AWS 管理ポリシーに追加のアクセス許可を追加することがあります。この種類の更新はポリシーがアタッチされている、すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。サービスは、新機能が起動されたとき、または新しいオペレーションが利用可能になったときに、AWS マネージドポリシーを更新する可能性が最も高いです。サービスは AWS 管理ポリシーからアクセス許可を削除しないため、ポリシーの更新によって既存のアクセス許可が損なわれることはありません。

さらに、は、複数のサービスにまたがるジョブ関数の 管理ポリシー AWS をサポートしています。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーは、すべての AWS サービスとリソースへの読み取り専用アクセスを提供します。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は新たなオペレーションとリソース用に、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能のポリシーの一覧および詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS のジョブ機能のマネージドポリシー](#)」を参照してください。

アクセスコントロールリスト (ACL)

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon S3、および Amazon VPC は AWS WAF、ACLs。ACL の詳細については、Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイドの [アクセスコントロールリスト \(ACL\) の概要](#) を参照してください。

その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の最大数を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可境界](#)」を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

Amazon Chime で IAM が機能するしくみ

IAM を使用して Amazon Chime へのアクセスを管理する前に、Amazon Chime で使用できる IAM 機能について理解しておく必要があります。Amazon Chime およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する方法の概要については、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「IAM と連携する のサービス」](#)を参照してください。

トピック

- [Amazon Chime アイデンティティベースのポリシー](#)
- [リソース](#)
- [例](#)

Amazon Chime アイデンティティベースのポリシー

IAM アイデンティティベースのポリシーでは許可または拒否するアクションとリソース、またアクションを許可または拒否する条件を指定できます。Amazon Chime は、特定のアクション、リ

ソース、および条件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス](#)」を参照してください。

アクション

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

条件キー

Amazon Chime は、サービス固有の条件キーを提供しません。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには IAM ユーザーガイドの「[AWS グローバル条件コンテキストキー](#)」を参照してください。

リソース

Amazon Chime では、ポリシーでリソースの Amazon ARN を指定することはできません。

例

Amazon Chime でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「[Amazon Chime のアイデンティティベースポリシーの例](#)」でご確認ください。

サービス間の混乱した代理の防止

不分別な代理処理問題とは、アクションを実行する権限のないエンティティが、権限のあるエンティティにアクションを実行するように呼び出しをすることで発生する情報セキュリティ上の問題です。これにより、悪意のあるアクターが本来であれば実行またはアクセスの権限がないコマンドを実行したり、リソースを変更することが可能になります。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[混乱する代理問題](#)」を参照してください。

では AWS、サービス間のなりすましは、混乱した代理シナリオにつながる可能性があります。クロスサービスでのなりすましとは、あるサービス (呼び出し側のサービス) が別のサービス (呼び出しさ

れた側のサービス) を呼び出すときに発生します。悪意のあるアクターは、呼び出し元のサービスを使用して、通常持っていない許可を使用して、別のサービスのリソースを変更できます。

AWS は、リソースのセキュリティを保護するために、アカウントのリソースへのマネージドアクセスをサービスプリンシパルに提供します。リソースポリシーには、aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキーを使用することをお勧めします。これらのキーは、Amazon Chime が他のサービスに付与するそのリソースへのアクセス許可を制限します。

次の例は、設定済みの CallDetailRecords S3 バケット内の aws:SourceAccount グローバル条件コンテキストを使用して混乱する代理問題を防止する S3 バケットポリシーを示しています。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonChimeAclCheck668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket"
    },
    {
      "Sid": "AmazonChimeWrite668426",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "chime.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::your-cdr-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": "112233446677"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Amazon Chime リソースベースのポリシー

Amazon Chime では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

Amazon Chime タグに基づいた認可

Amazon Chime は、リソースのタグ付けやタグに基づいたアクセスの制御をサポートしていません。

Amazon Chime IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つ AWS アカウント内のエンティティです。

Amazon Chime での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM 役割を引き受ける、またはクロスアカウント役割を引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、[AssumeRole](#) や [GetFederationToken](#) などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

Amazon Chime は、一時的な認証情報の使用をサポートします。

サービスリンクロール

[サービスにリンクされたロール](#)を使用すると、AWS サービスはユーザーに代わってアクションを完了する他のサービスのリソースにアクセスできます。サービスリンクロールは、IAM アカウント内に表示され、ロールをはサービスによって所有されます。IAM 管理者はサービスリンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

Amazon Chime は、サービスリンクロールをサポートしています。Amazon Chime サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「[Amazon Chime のサービスリンクロールの使用](#)」を参照してください。

サービス役割

この機能により、ユーザーに代わってサービスが[サービスロール](#)を引き受けることが許可されます。この役割により、サービスがお客様に代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了することが許可されます。サービスロールはIAM アカウントに表示され、アカウントによって

所有されます。つまり、IAM 管理者はこの役割の権限を変更できます。ただし、そうするとサービスの機能が損なわれる場合があります。

Amazon Chime は、サービスロールをサポートしていません。

Amazon Chime のアイデンティティベースポリシーの例

デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには Amazon Chime リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。また、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーションを実行する権限をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらの権限が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチする必要があります。

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM のアイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、『IAM ユーザーガイド』の「[JSON タブでのポリシーの作成](#)」を参照してください。

トピック

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [Amazon Chime コンソールの使用](#)
- [Amazon Chime へのフルアクセスをユーザーに許可する](#)
- [自分の権限の表示をユーザーに許可する](#)
- [ユーザーにユーザー管理アクションへのアクセスを許可する](#)
- [AWS マネージドポリシー: AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy](#)
- [AWS マネージドポリシーに対する Amazon Chime の更新](#)

ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、アカウント内で誰が Amazon Chime リソースを作成、アクセス、または削除できるかを決定します。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生する場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行 – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理

ポリシーを使用します。これらはで使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能のAWS マネージドポリシー](#) を参照してください。

- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する - ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションがなどの特定のを通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザーを使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する - IAM アクセスアナライザーは、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、MFA をオンにしてセキュリティを強化します。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

Amazon Chime コンソールの使用

Amazon Chime コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらのアクセス許可により、AWS アカウントの Amazon Chime リソースの詳細を一覧表示および表示できます。最小限必要な許可よりも厳しく制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポリシーを添付したエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

これらのエンティティが引き続き Amazon Chime コンソールを使用できるようにするには、次の AWS マネージド AmazonChimeReadOnly ポリシーもエンティティにアタッチします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ユーザーへの許可の追加](#)」を参照してください。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:List*",
        "chime:Get*",
        "chime:SearchAvailablePhoneNumbers"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

Amazon Chime へのフルアクセスをユーザーに許可する

次の AWS マネージド AmazonChimeFullAccess ポリシーは、IAM ユーザーに Amazon Chime リソースへのフルアクセスを付与します。このポリシーは、ユーザーに対して、すべての Amazon Chime オペレーションへのアクセス、さらにユーザーに代わって Amazon Chime が実行できる必要のあるその他のオペレーションへのアクセスを許可します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
```

```
        "chime:*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketLogging",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketWebsite"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs>DeleteLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs>CreateLogGroup",
        "logs:DescribeLogGroups"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:GetTopicAttributes"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": [
            "sqs:GetQueueAttributes",
            "sqs:CreateQueue"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:sqs:*:*:ChimeVoiceConnector-Streaming*"
        ]
    }
}
}
```

自分の権限の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",

```

```
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

ユーザーにユーザー管理アクションへのアクセスを許可する

AWS マネージド AmazonChimeUserManagement ポリシーを使用して、Amazon Chime コンソールのユーザー管理アクションへのアクセス権をユーザーに付与します。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "chime:ListAccounts",
        "chime:GetAccount",
        "chime:GetAccountSettings",
        "chime:UpdateAccountSettings",
        "chime:ListUsers",
        "chime:GetUser",
        "chime:GetUserByEmail",
        "chime:InviteUsers",
        "chime:InviteUsersFromProvider",
        "chime:SuspendUsers",
        "chime:ActivateUsers",
        "chime:UpdateUserLicenses",
        "chime:ResetPersonalPIN",
        "chime:LogoutUser",
        "chime:ListDomains",
        "chime:GetDomain",
        "chime:ListDirectories",
        "chime:ListGroup",
        "chime:SubmitSupportRequest",
        "chime:ListDelegates",
        "chime:ListAccountUsageReportData",

```

```
        "chime:GetMeetingDetail",
        "chime:ListMeetingEvents",
        "chime:ListMeetingsReportData",
        "chime:GetUserActivityReportData",
        "chime:UpdateUser",
        "chime:BatchUpdateUser",
        "chime:BatchSuspendUser",
        "chime:BatchUnsuspendUser",
        "chime:AssociatePhoneNumberWithUser",
        "chime:DisassociatePhoneNumberFromUser",
        "chime:GetPhoneNumber",
        "chime:ListPhoneNumbers",
        "chime:GetUserSettings",
        "chime:UpdateUserSettings",
        "chime:CreateUser",
        "chime:AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount",
        "chime:DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
}
]
```

AWS マネージドポリシー:

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy

AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy により、Amazon Chime Voice Connector は Amazon Kinesis Video Streams にメディアをストリーミングしたり、ストリーミング通知を提供したり、Amazon Polly を使用して音声を合成したりできます。このポリシーは、お客様の Amazon Kinesis Video Streams にアクセスしたり、Amazon Simple 通知サービスと Amazon Simple キューサービスに通知イベントを送信したり、Amazon Chime SDK 音声アプリケーションの Speak および SpeakAndGetDigits アクションを使用する際に Amazon Polly を使用して音声を合成したりする権限を Amazon Chime Voice Connector サービスに付与します。詳細については、「Amazon Chime SDK 管理者ガイド」の「[Amazon Chime SDK identity-based policy examples](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する Amazon Chime の更新

次の表に示すのは、Amazon Chime IAM ポリシーに関する更新の一覧と説明です。

変更	説明	日付
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy - 既存ポリシーへの更新	Amazon Chime Voice Connector に、Amazon Polly を使用して音声を合成できる新しい権限が追加されました。これらの権限は、Amazon Chime SDK 音声アプリケーションの Speak および SpeakAndGetDigits アクションを使用する際に必要です。	2022 年 3 月 15 日
AmazonChimeVoiceConnectorServiceLinkedRolePolicy - 既存ポリシーへの更新	Amazon Chime Voice Connector に、Amazon Kinesis Video Streams へのアクセスを許可し、通知イベントを SNS と SQS に送信するための新しい権限が追加されました。Amazon Chime Voice Connector がメディアを Amazon Kinesis Video Streams にストリーミングし、ストリーミング通知を提供するには、これらの権限が必要です。	2021 年 12 月 20 日
既存のポリシーに関する変更。 Amazon Chime SDK ポリシーを使用した IAM ユーザーまたはロールの作成 。	<p>拡張検証をサポートする新しいアクションが Amazon Chime に追加されました。</p> <p>出席者と会議リソースの一覧表示とタグ付けが可能になり、会議の文字起こしを開始および停止するためのアクションが追加されました。</p>	2021 年 9 月 23 日

変更	説明	日付
Amazon Chime が変更の追跡を開始	Amazon Chime は、AWS 管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	2021 年 9 月 23 日

Amazon Chime アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング

以下の情報を使用して、Amazon Chime と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断と修正に役立てます。

トピック

- [Amazon Chime でアクションを実行する権限がない](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がありません](#)
- [AWS アカウント以外のユーザーに Amazon Chime リソースへのアクセスを許可したい](#)

Amazon Chime でアクションを実行する権限がない

アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、そのアクションを実行できるようにポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある *my-example-widget* リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な `chime:GetWidget` アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
chime:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、`chime:GetWidget` アクションを使用して *my-example-widget* リソースへのアクセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

iam:PassRole を実行する権限がありません

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して Amazon Chime にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、既存のロールをそのサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

以下の例では、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Chime でアクションを実行しようする場合にエラーが発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

AWS アカウント以外のユーザーに Amazon Chime リソースへのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人が、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- Amazon Chime がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「[Amazon Chime で IAM が機能するしくみ](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウントしているのリソースへのアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの「[所有 AWS アカウントしている別の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。

- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用方法の違いについては、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

Amazon Chime のサービスリンクロールの使用

Amazon Chime は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスリンクロールは、Amazon Chime に直接リンクされた特殊なタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは Amazon Chime によって事前定義されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスリンクロールでは、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないので、Amazon Chime を効率的に設定できます。サービスリンクロールの許可は Amazon Chime が定義し、別段の定義がない限り、Amazon Chime のみはそのロールを引き受けることができます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれます。アクセス許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスリンクロールを削除するには、最初に関連リソースを削除する必要があります。これは、リソースにアクセスするための許可を誤って削除できないため、Amazon Chime リソースを保護します。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスの詳細については、「[IAM と連携するAWSのサービス](#)」を参照してください。サービスにリンクされたロール列が「はい」になっているサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[はい] リンクを選択します。

トピック

- [Alexa for Business の共有デバイスでのロールの使用](#)
- [ライブトランスクリプション \(ライブでの文字起こし\) でロールを使用する](#)
- [Amazon Chime SDK メディアパイプラインでのロールの使用](#)

Alexa for Business の共有デバイスでのロールの使用

以下のセクションでは、サービスにリンクされたロールを使用し、AWS アカウントの Alexa for Business リソースへのアクセス権を Amazon Chime に付与する方法について説明します。

トピック

- [Amazon Chime のサービスリンクロールアクセス許可](#)
- [Amazon Chime のサービスリンクロールの作成](#)
- [Amazon Chime のサービスリンクロールの編集](#)
- [Amazon Chime のサービスリンクロールの削除](#)
- [Amazon Chime のサービスリンクロールがサポートされるリージョン](#)

Amazon Chime のサービスリンクロールアクセス許可

Amazon Chime は、AWSServiceRoleForAmazonChime という名前のサービスにリンクされたロールを使用します – Alexa for Business 共有デバイスなど、Amazon Chime が使用または管理する AWS サービスやリソースへのアクセスを許可します。

AWSServiceRoleForAmazonChime サービスリンクロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `chime.amazonaws.com`

ロールアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを Amazon Chime に許可します。

- アクション: `arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/chime.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonChime` 上で `iam:CreateServiceLinkedRole`

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、権限を設定する必要があります。詳細については、[IAM ユーザーガイド](#)の「サービスリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

Amazon Chime のサービスリンクロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。AWS マネジメントコンソール、AWS CLI または AWS API で Amazon Chime の共有デバイスの Alexa for Business を有効にすると、Amazon Chime によってサービスにリンクされたロールが作成されます。

IAM コンソールを使用して、Amazon Chime ユースケースでサービスリンクロールを作成することもできます。AWS CLI または AWS API で、サービス名を使用して `chime.amazonaws.com` サービスにリンクされたロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[サービスリンクロールの作成](#)」を参照してください。このサービスリンクロールを削除しても、同じ方法でロールを再作成できます。

Amazon Chime のサービスリンクロールの編集

Amazon Chime では、`AWSServiceRoleForAmazonChime` サービスロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

Amazon Chime のサービスリンクロールの削除

サービスリンクロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除することをお勧めします。そうすることで、モニタリングや保守が積極的に行われていない未使用のエンティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンク役割をクリーンアップする必要があります。

サービスリンク役割のクリーンアップ

IAM を使用してサービスリンクロールを削除するには、最初に、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。

Note

リソースを削除する際に Amazon Chime でロールが使用されていると、削除に失敗することがあります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForAmazonChime (コンソール) が使用している Amazon Chime リソースを削除するには

- Amazon Chime アカウント内のすべての共有デバイスで Alexa for Business をオフにします。
 - a. <https://chime.aws.amazon.com/> で Amazon Chime コンソールを開きます。
 - b. [Users (ユーザー)]、[Shared devices (共有デバイス)] を選択します。
 - c. デバイスを選択します。
 - d. [アクション] を選択します。
 - e. [Disable Alexa for Business] (Alexa for Business を無効にする) を選択します。

サービスリンク役割の手動による削除

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForAmazonChime サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

Amazon Chime のサービスリンクロールがサポートされるリージョン

Amazon Chime は、このサービスを利用できるすべてのリージョンでサービスリンクロールの使用をサポートします。詳細については、「[Amazon Chime エンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。

ライブトランスクリプション (ライブでの文字起こし) でロールを使用する

以下のセクションでは、Amazon Chime ライブトランスクリプションのサービスリンクロールを作成および管理する方法について説明します。ライブトランスクリプションサービスの詳細については、「[Amazon Chime SDK ライブトランスクリプションの使用](#)」を参照してください。

トピック

- [Nova Act のサービスにリンクされたロールのアクセス許可](#)
- [Nova Act のサービスにリンクされたロールの作成](#)
- [Nova Act のサービスにリンクされたロールの編集](#)
- [Nova Act のサービスにリンクされたロールの削除](#)
- [Amazon Chime のサービスリンクロールがサポートされるリージョン](#)

Nova Act のサービスにリンクされたロールのアクセス許可

Nova Act は、AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription という名前のサービスにリンクされたロールを使用します – Amazon Chime がユーザーに代わって Amazon Transcribe と Amazon Transcribe Medical にアクセスできるようにします。

AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription サービスリンクロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `transcription.chime.amazonaws.com`

ロールアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを Amazon Chime に許可します。

- アクション: `transcribe:StartStreamTranscription` 上で all AWS resources
- アクション: `transcribe:StartMedicalStreamTranscription` 上で all AWS resources

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、権限を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの許可](#)」を参照してください。

Nova Act のサービスにリンクされたロールの作成

IAM コンソールで Chime Transcription ユースケースによるサービスリンクロールを作成できます。

Note

これらのステップを完了するには、IAM 管理者権限が必要です。お持ちでない場合、システム管理者に相談してください。

ロールを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールの作成) の順に選択します。

3. [AWS のサービス] ロールタイプを選択してから [Chime] を選択し、次に [Chime トランスクリプション] を選択します。
4. [次へ] を選択します。
5. [次へ] を選択します。
6. 必要に応じて説明を編集してから [Create role] (ロールの作成) を選択します。

AWS CLI または AWS API を使用して、`transcription.chime.amazonaws.com` という名前のサービスにリンクされたロールを作成することもできます。

CLI で `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name transcription.chime.amazonaws.com` コマンドを実行します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「[サービスリンクロールの作成](#)」を参照してください。このサービスリンクロールを削除しても、同じ方法でロールを再作成できます。

Nova Act のサービスにリンクされたロールの編集

Amazon Chime では、`AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription` サービスロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

Nova Act のサービスにリンクされたロールの削除

サービスリンクロールを必要とする機能やサービスが不要になった場合は、ロールを削除することをお勧めします。そうすることで、モニタリングや保守が積極的に行われていない未使用のエンティティを排除できます。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、`AWSServiceRoleForAmazonChimeTranscription` サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「サービスリンクロールの削除」を参照してください。

Amazon Chime のサービスリンクロールがサポートされるリージョン

Amazon Chime は、このサービスを利用できるすべてのリージョンでサービスリンクロールの使用をサポートします。詳細については、「[Amazon Chime エンドポイントとクォータ](#)」および「[Amazon Chime SDK メディアリージョンの使用](#)」を参照してください。

Amazon Chime SDK メディアパイプラインでのロールの使用

以下のセクションでは、Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールを作成および管理する方法について説明します。

トピック

- [Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールアクセス許可](#)
- [Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールの作成](#)
- [Amazon Chime SDK パイプラインのサービスリンクロールの編集](#)
- [Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールの削除](#)
- [Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールがサポートされるリージョン](#)

Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールアクセス許可

Amazon Chime で `AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` というサービスリンクロールを使用 — Amazon Chime SDK メディアパイプラインがユーザーに代わって Amazon Chime SDK 会議にアクセスできるようになります。

`AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` のサービスリンクロールは、以下のサービスを信頼してロールを引き受けます。

- `mediapipelines.chime.amazonaws.com`

このロールは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを Amazon Chime に許可します。

- アクション: `chime:CreateAttendee`。対象リソース: `all AWS resources`
- アクション: `all AWS resources` 上で `chime>DeleteAttendee`
- アクション: `chime:GetMeeting` 上で `all AWS resources`

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に許可するには、権限を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの許可](#)」を参照してください。

Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールの作成

IAM コンソールを使用して、Amazon Chime SDK メディアパイプライン*ユースケースでサービスリンクロールを作成します。

Note

これらのステップを完了するには、IAM 管理者権限が必要です。お持ちでない場合、システム管理者に相談してください。

ロールを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/iam/> で IAM コンソールを開きます。
2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールの作成) の順に選択します。
3. [AWS のサービス] ロールタイプを選択してから [Chime] を選択し、次に [Chime SDK メディアパイプライン] を選択します。
4. [次へ] を選択します。
5. [次へ] を選択します。
6. 必要に応じて説明を編集してから [Create role] (ロールの作成) を選択します。

AWS CLI または AWS API を使用して、mediapipelines.chime.amazonaws.com という名前のサービスにリンクされたロールを作成することもできます。

で AWS CLI、次のコマンドを実行します: `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name mediapipelines.chime.amazonaws.com`。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの作成](#)」を参照してください。このサービスリンクロールを削除しても、同じ方法でロールを再作成できます。

Amazon Chime SDK パイプラインのサービスリンクロールの編集

Amazon Chime では、`AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` サービスリンクロールを編集することはできません。サービスリンクロールの作成後は、さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールの削除

サービスリンクロールを必要とする機能やサービスが不要になった場合は、ロールを削除することをお勧めします。そうすることで、モニタリングや保守が積極的に行われていない未使用のエンティティを排除できます。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用し

て、`AWSServiceRoleForAmazonChimeSDKMediaPipelines` サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「サービスリンクロールの削除」を参照してください。

Amazon Chime SDK メディアパイプラインのサービスリンクロールがサポートされるリージョン

Amazon Chime SDK は、サービスが利用可能なすべての AWS リージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサポートしています。詳細については、「[Amazon Chime エンドポイントとクォータ](#)」を参照してください。

Amazon Chime でのログ記録とモニタリング

モニタリングは、Amazon Chime およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。には、Amazon Chime をモニタリングし、問題を報告し、必要に応じて自動アクションを実行するための以下のツール AWS が用意されています。

- Amazon CloudWatch は、AWS リソースと実行するアプリケーションをリアルタイムでモニタリングします AWS。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定を行うことができます。例えば、CloudWatch で Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率などのメトリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動できます。詳細については、「[Amazon CloudWatch ユーザーガイド](#)」を参照してください。

- Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を記述するシステムイベントのほぼリアルタイムのストリームを提供します。EventBridge は、自動化されたイベント駆動型のコンピューティングを可能にします。これにより、特定のイベントを監視するルールを作成し、これらのイベントが発生したときに他の AWS サービスで自動アクションをトリガーできます。詳細については、[Amazon EventBridge ユーザーガイド](#)を参照してください。
- Amazon CloudWatch Logs は、Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、およびその他のソースからのログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスするのに役立ちます。CloudWatch Logs は、ログファイル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたストレージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「[Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド](#)」を参照してください。
- AWS CloudTrail は、AWS アカウントによって、またはアカウントに代わって行われた API コールおよび関連イベントをキャプチャします。次に、指定した Amazon S3 バケットにログファイルが渡されます。呼び出し元のユーザーとアカウント AWS、呼び出し元の送信元 IP アドレス、呼び出しの発生日時を特定できます。詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

トピック

- [Amazon CloudWatch による Amazon Chime のモニタリング](#)
- [EventBridge による Amazon Chime の自動化](#)
- [を使用した Amazon Chime API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)

Amazon CloudWatch による Amazon Chime のモニタリング

Amazon CloudWatch を使用して Amazon Chime をモニタリングすることで、raw データを収集し、ほぼリアルタイムに処理して読み取り可能なメトリクスできます。これらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションやサービスの動作をよりの確に把握できます。また、特定のしきい値をモニタリングするアラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。詳細については、「[Amazon CloudWatch ユーザーガイド](#)」を参照してください。

Amazon Chime 用の CloudWatch メトリクス

Amazon Chime は、次のメトリクスを CloudWatch に送信します。

AWS/ChimeVoiceConnector 名前空間には、AWS アカウントと Amazon Chime Voice Connector に割り当てられた電話番号に関する以下のメトリクスが含まれます。

メトリクス	説明
InboundCallAttempts	試行された受信通話の数。 単位: 回
InboundCallFailures	受信通話の失敗回数。 単位: 回
InboundCallsAnswered	応答された受信通話の数。 単位: 回
InboundCallsActive	現在アクティブな受信通話の数。 単位: カウント
OutboundCallAttempts	試行された発信通話の数。 単位: カウント
OutboundCallFailures	発信通話の失敗回数。 単位: カウント
OutboundCallsAnswered	応答された発信通話の数。 単位: カウント
OutboundCallsActive	現在アクティブな発信通話の数。 単位: カウント
Throttles	通話の試行時にアカウントがスロットルされる回数。 単位: カウント
Sip1xxCodes	1xx レベルのステータスコードを持つ SIP メッセージの数。

メトリクス	説明
	単位: カウント
Sip2xxCodes	2xx レベルのステータスコードを持つ SIP メッセージの数。 単位: カウント
Sip3xxCodes	3xx レベルのステータスコードを持つ SIP メッセージの数。 単位: カウント
Sip4xxCodes	4xx レベルのステータスコードを持つ SIP メッセージの数。 単位: カウント
Sip5xxCodes	5xx レベルのステータスコードを持つ SIP メッセージの数。 単位: カウント
Sip6xxCodes	6xx レベルのステータスコードを持つ SIP メッセージの数。 単位: カウント
CustomerToVcRtpPackets	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTP パケットの数。 単位: カウント
CustomerToVcRtpBytes	カスタマーから RTP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。 単位: カウント

メトリクス	説明
CustomerToVcRtcpPackets	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTCP パケットの数。 単位: カウント
CustomerToVcRtcpBytes	カスタマーから RTCP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。 単位: カウント
CustomerToVcPacketsLost	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャへの転送中に失われたパケットの数。 単位: カウント
CustomerToVcJitter	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたパケットの平均ジッター。 単位: マイクロ秒
VcToCustomerRtpPackets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーに送信された RTP パケットの数。 単位: カウント
VcToCustomerRtpBytes	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャから RTP パケットでカスタマーに送信されたバイト数。 単位: カウント

メトリクス	説明
VcToCustomerRtcpPackets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーに送信された RTCP パケットの数。 単位: カウント
VcToCustomerRtcpBytes	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャから RTCP パケットでカスタマーに送信されたバイト数。 単位: カウント
VcToCustomerPacketsLost	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーへの転送中に失われたパケットの数。 単位: カウント
VcToCustomerJitter	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーに送信されたパケットの平均ジッター。 単位: マイクロ秒
RTTBetweenVcAndCustomer	カスタマーと Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャ間の平均往復時間。 単位: マイクロ秒
MOSBetweenVcAndCustomer	カスタマーと Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャの間を流れる音声ストリームに関連する推定平均オピニオンスコア (MOS)。 単位: 1.0~4.4 のスコア。スコアが高いほど、認識されるオーディオ品質が向上します。

メトリクス	説明
RemoteToVcRtpPackets	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTP パケットの数。 単位: カウント
RemoteToVcRtpBytes	リモートエンドから RTP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。 単位: カウント
RemoteToVcRtcpPackets	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTCP パケットの数。 単位: カウント
RemoteToVcRtcpBytes	リモートエンドから RTCP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。 単位: カウント
RemoteToVcPacketsLost	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャへの転送中に失われたパケットの数。 単位: カウント
RemoteToVcJitter	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたパケットの平均ジッター。 単位: マイクロ秒

メトリクス	説明
VcToRemoteRtpPackets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドに送信された RTP パケットの数。 単位: カウント
VcToRemoteRtpBytes	Amazon Chime Voice Connectors インフラストラクチャから RTP パケットでリモートエンドに送信されたバイト数。 単位: カウント
VcToRemoteRtcpPackets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドに送信された RTCP パケットの数。 単位: カウント
VcToRemoteRtcpBytes	Amazon Chime Voice Connectors インフラストラクチャから RTCP パケットでリモートエンドに送信されたバイト数。 単位: カウント
VcToRemotePacketsLost	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドへの転送中に失われたパケットの数。 単位: カウント
VcToRemoteJitter	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドに送信されたパケットの平均ジッター。 単位: マイクロ秒

メトリクス	説明
RTTBetweenVcAndRemote	リモートエンドと Amazon Chime Voice Connectors インフラストラクチャ間の平均往復時間。 単位: マイクロ秒
MOSBetweenVcAndRemote	リモートエンドと Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャの間を流れる音声ストリームに関連する推定平均オピニオンスコア (MOS)。 単位: 単位: 1.0~4.4 のスコア。スコアが高いほど、認識されるオーディオ品質が向上します。

Amazon Chime 用の CloudWatch デイメンション

Amazon Chime で使用できる CloudWatch デイメンションは以下のとおりです。

デイメンション	説明
VoiceConnectorId	メトリクスを表示する対象の Amazon Chime Voice Connector の識別子。
Region	イベントに関連付けられた AWS リージョン。

Amazon Chime 用の CloudWatch Logs

Amazon Chime Voice Connector メトリクスを CloudWatch Logs に送信できます。詳細については、「Amazon Chime SDK 管理ガイド」の「[Editing Amazon Chime Voice Connector settings](#)」を参照してください。

メディア品質メトリクスログ

Amazon Chime Voice Connectors にはメディア品質メトリクスログを受信するオプションが用意されています。これを選択すると、Amazon Chime は、作成された CloudWatch Logs ロググループについて、すべての Amazon Chime Voice Connector 通話に関する分単位の詳細なメトリクスを送信

します。ロググループ名は `/aws/ChimeVoiceConnectorLogs/${VoiceConnectorID}` です。以下のフィールドが JSON 形式でログに含まれます。

フィールド	説明
<code>voice_connector_id</code>	通話を実行する Amazon Chime Voice Connector ID。
<code>event_timestamp</code>	メトリクスが出力された時刻 (ミリ秒単位)。UNIX エポック (1970 年 1 月 1 日の午前 0 時) からの経過時間 (UTC) で表示されます。
<code>call_id</code>	トランザクション ID に対応します。
<code>from_sip_user</code>	呼び出しの開始ユーザー。
<code>from_country</code>	呼び出しの発信国。
<code>to_sip_user</code>	呼び出しの受信ユーザー。
<code>to_country</code>	呼び出しの受信国。
<code>endpoint_id</code>	呼び出しのもう一方のエンドポイントを示す不透明な識別子。CloudWatch Logs Insights と組み合わせて使用します。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「 CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分析 」を参照してください。
<code>aws_region</code>	呼び出しの AWS リージョン。
<code>cust2vc_rtp_packets</code>	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTP パケットの数。
<code>cust2vc_rtp_bytes</code>	カスタマーから RTP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。

フィールド	説明
cust2vc_rtcp_packets	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTCP パケットの数。
cust2vc_rtcp_bytes	カスタマーから RTCP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。
cust2vc_packets_lost	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャへの転送中に失われたパケットの数。
cust2vc_jitter	カスタマーから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたパケットの平均ジッター。
vc2cust_rtp_packets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーに送信された RTP パケットの数。
vc2cust_rtp_bytes	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャから RTP パケットでカスタマーに送信されたバイト数。
vc2cust_rtcp_packets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーに送信された RTCP パケットの数。
vc2cust_rtcp_bytes	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャから RTCP パケットでカスタマーに送信されたバイト数。
vc2cust_packets_lost	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーへの転送中に失われたパケットの数。

フィールド	説明
vc2cust_jitter	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからカスタマーに送信されたパケットの平均ジッター。
rtt_btwn_vc_and_cust	カスタマーと Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャ間の平均往復時間。
mos_btwn_vc_and_cust	カスタマーと Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャの間を流れる音声ストリームに関連する推定平均オピニオンスコア (MOS)。
rem2vc_rtp_packets	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTP パケットの数。
rem2vc_rtp_bytes	リモートエンドから RTP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。
rem2vc_rtcp_packets	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信された RTCP パケットの数。
rem2vc_rtcp_bytes	リモートエンドから RTCP パケットで Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたバイト数。
rem2vc_packets_lost	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャへの転送中に失われたパケットの数。
rem2vc_jitter	リモートエンドから Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャに送信されたパケットの平均ジッター。

フィールド	説明
vc2rem_rtp_packets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドに送信された RTP パケットの数。
vc2rem_rtp_bytes	Amazon Chime Voice Connectors インフラストラクチャから RTP パケットでリモートエンドに送信されたバイト数。
vc2rem_rtcp_packets	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドに送信された RTCP パケットの数。
vc2rem_rtcp_bytes	Amazon Chime Voice Connectors インフラストラクチャから RTCP パケットでリモートエンドに送信されたバイト数。
vc2rem_packets_lost	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドへの転送中に失われたパケットの数。
vc2rem_jitter	Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャからリモートエンドに送信されたパケットの平均ジッター。
rtt_btwn_vc_and_rem	リモートエンドと Amazon Chime Voice Connectors インフラストラクチャ間の平均往復時間。
mos_btwn_vc_and_rem	リモートエンドと Amazon Chime Voice Connector インフラストラクチャの間を流れる音声ストリームに関連する推定平均オピニオンスコア (MOS)。

SIP メッセージログ

Amazon Chime Voice Connectors について SIP メッセージログの受信を選択できます。受け取りを選択すると、Amazon Chime により、インバウンドおよびアウトバウンドの SIP メッセージがキャプチャされ、作成された CloudWatch Logs ロググループにこのメッセージが送信されます。ロググループ名は `/aws/ChimeVoiceConnectorSipMessages/${VoiceConnectorID}` です。以下のフィールドが JSON 形式でログに含まれます。

フィールド	説明
<code>voice_connector_id</code>	Amazon Chime Voice Connector ID。
<code>aws_region</code>	イベントに関連付けられた AWS リージョン。
<code>event_timestamp</code>	メッセージがキャプチャされた時刻 (ミリ秒単位)。UNIX エポック (1970 年 1 月 1 日の午前 0 時) からの経過時間 (UTC) で表示されます。
<code>call_id</code>	Amazon Chime Voice Connector 通話 ID。
<code>sip_message</code>	キャプチャされた完全な SIP メッセージ。

EventBridge による Amazon Chime の自動化

Amazon EventBridge を使用すると、AWS サービスを自動化し、アプリケーションの可用性の問題やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。会議イベントの詳細については、Amazon Chime デベロッパーガイドの「[会議イベント](#)」を参照してください。

Amazon Chime は生成したイベントをベストエフォートで配信で EventBridge に送信し、これは Amazon Chime がすべてのイベントを EventBridge に送信しようとするけれどもまれにイベントが配信されないことがあることを意味します。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の [AWS 「サービスからのイベント」](#) を参照してください。

Note

データを暗号化する必要がある場合、Amazon S3 マネージドキーを使用する必要があります。Key AWS Management Service に保存されているカスタマーマスターキーを使用したサーバー側の暗号化はサポートされていません。

EventBridge による Amazon Chime Voice Connector の自動化

Amazon Chime Voice Connector について自動的にトリガーできる アクションには、以下がありません。

- AWS Lambda 関数の呼び出し
- Amazon Elastic Container Service タスクの起動
- Amazon Kinesis Video Streams へのイベントの中継
- AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
- Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知

Amazon Chime で EventBridge を使用する例を以下に示します。

- 通話終了後に通話の音声ダウンロードする Lambda 関数を有効にします。
- 通話の開始後に Amazon ECS タスクを起動してリアルタイム文字起こしを可能にする。

詳細については、[Amazon EventBridge ユーザーガイド](#)を参照してください。

Amazon Chime Voice Connector ストリーミングイベント

Amazon Chime Voice Connector は、このセクションで説明するイベントの発生時に EventBridge へのイベントの送信をサポートします。

Amazon Chime Voice Connector ストリーミング開始

Amazon Chime Voice Connector は、Kinesis Video Streams へのメディアストリーミング開始時にこのイベントを送信します。

Example イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "callId": "1112-2222-4333",
  "direction": "Outbound",
  "fromNumber": "+12065550100",
  "inviteHeaders": {
    "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
    "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
    "call-id": "1112-2222-4333",
    "cseq": "101 INVITE",
    "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>;",
    "content-type": "application/sdp",
    "content-length": "246"
  },
  "isCaller": false,
  "mediaType": "audio/L16",
  "sdp": {
    "mediaIndex": 0,
    "mediaLabel": "1"
  },
  "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"&>;\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
  "startFragmentNumber": "1234567899444",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/ChimeVoiceConnector-
abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
  "toNumber": "+13605550199",
  "transactionId": "12345678-1234-1234",
  "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
  "streamingStatus": "STARTED",
  "version": "0"
}
}
```

Amazon Chime Voice Connector ストリーミング終了

Amazon Chime Voice Connector は、Kinesis Video Streams へのメディアストリーミング終了時にこのイベントを送信します。

Example イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "streamingStatus": "ENDED",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Inbound",
    "fromNumber": "+12065550100",
    "inviteHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "isCaller": false,
    "mediaType": "audio/L16",
    "sdp": {
      "mediaIndex": 0,
      "mediaLabel": "1"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "startFragmentNumber": "1234567899444",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "streamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456:stream/ChimeVoiceConnector-
abcdef1ghij2klmno3pqr4-111aaa-22bb-33cc-44dd-111222/111122223333",
    "toNumber": "+13605550199",
    "version": "0"
  }
}

```

Amazon Chime Voice Connector ストリーミング更新

Amazon Chime Voice Connector は、Kinesis Video Streams へのメディアストリーミング更新時にこのイベントを送信します。

Example イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "callId": "1112-2222-4333",
    "updateHeaders": {
      "from": "\"John\" <sip:+12065550100@10.24.34.0>;tag=abcdefg",
      "to": "<sip:
+13605550199@abcdef1ghij2klmno3pqr4.voiceconnector.chime.aws:5060>",
      "call-id": "1112-2222-4333",
      "cseq": "101 INVITE",
      "contact": "<sip:user@10.24.34.0:6090>",
      "content-type": "application/sdp",
      "content-length": "246"
    },
    "siprecMetadata": "<&xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\">\r\n<recording
xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:recording:1'>",
    "streamingStatus": "UPDATED",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "version": "0",
    "voiceConnectorId": "abcdef1ghij2klmno3pqr4"
  }
}
```

Amazon Chime Voice Connector ストリーミング失敗

Amazon Chime Voice Connector は、Kinesis Video Streams へのメディアストリーミング失敗時にこのイベントを送信します。

Example イベントデータ

以下はこのイベントのサンプルデータです。

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-111122223333",
  "detail-type": "Chime VoiceConnector Streaming Status",
  "source": "aws.chime",
  "account": "111122223333",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "streamingStatus": "FAILED",
    "voiceConnectorId": "abcdefghi",
    "transactionId": "12345678-1234-1234",
    "callId": "1112-2222-4333",
    "direction": "Inbound",
    "failTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "failureReason": "Internal failure",
    "version": "0"
  }
}
```

を使用した Amazon Chime API コールのログ記録 AWS CloudTrail

Amazon Chime は AWS CloudTrail、Amazon Chime のユーザー、ロール、または のサービスによって実行されたアクションを記録する AWS サービスであると統合されています。CloudTrail は、Amazon Chime コンソールからの呼び出し、および API へのコード呼び出しを含む、Amazon Chime のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成する場合は、Amazon Chime のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、Amazon Chime に送られたリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

CloudTrail 内の Amazon Chime

CloudTrail は、AWS アカウントの作成時にアカウントで有効になります。Amazon Chime 管理コンソールから API コールが行われると、そのアクティビティは CloudTrail イベントとイベント履歴の

他の AWS サービスイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「[CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示](#)」を参照してください。

Amazon Chime のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。証跡により、ログファイルを CloudTrail で Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、すべてのリージョンに証跡が適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析して処理するように他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下を参照してください。

- [証跡を作成するための概要](#)
- [CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)
- 「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」
- 「[CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る](#)」および「[複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)」

すべての Amazon Chime アクションは CloudTrail が記録し、これらのアクションについては [Amazon Chime リファレンス](#) で説明しています。例えば、CreateAccount、InviteUsers、および ResetPersonalPIN セクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の判断に役立ちます。

- リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
- リクエストが、ロールとフェデレーテッドユーザーのどちらかの一時的なセキュリティ認証情報を使用して送信されたかどうか。
- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。

詳細については、「[CloudTrail userIdentity エlement](#)」を参照してください。

Amazon Chime ログファイルエントリの理解

「トレイル」は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルは、単一か複数のログエントリを含みます。イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リク

エストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、公開 API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

Amazon Chime のエントリは、chime.amazonaws.com イベントソースによって識別されます。

Amazon Chime アカウントに Active Directory を設定している場合、「[CloudTrail を使用した AWS Directory Service API コール](#)」を参照してください。これは、Amazon Chime ユーザーのサインインに影響する可能性のある問題をモニタリングする方法について説明しています。

以下の例は、の Amazon Chime 用の CloudTrail ログエントリを示します。

```
{"eventVersion":"1.05",
  "userIdentity":{
    "type":"IAMUser",
    "principalId":"AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice ",
    "accountId":"0123456789012",
    "accessKeyId":"AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
    "sessionContext":{
      "attributes":{
        "mfaAuthenticated":"false",
        "creationDate":"2017-07-24T17:57:43Z"
      },
      "sessionIssuer":{
        "type":"Role",
        "principalId":"AAAAAABBBBBBBBEXAMPLE",
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/Joe",
        "accountId":"123456789012",
        "userName":"Joe"
      }
    }
  },
  "eventTime":"2017-07-24T17:58:21Z",
  "eventSource":"chime.amazonaws.com",
  "eventName":"AddDomain",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"72.21.198.64",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36",
  "errorCode":"ConflictException",
  "errorMessage":"Request could not be completed due to a conflict",
  "requestParameters":{
    "domainName":"example.com",
```

```
    "accountId": "11aaaaaa1-1a11-1111-1a11-aaadd0a0aa00"  
  },  
  "responseElements": null,  
  "requestID": "be1bee1d-1111-11e1-1eD1-0dc1111f1ac1",  
  "eventID": "00fbbee1-123e-111e-93e3-11111bfbfcc1",  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "recipientAccountId": "123456789012"  
}
```

Amazon Chime のコンプライアンス検証

サードパーティーの監査者は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などの複数のコンプライアンスプログラムの一環として、AWS サービスのセキュリティと AWS コンプライアンスを評価します。

AWS のサービスが特定のコンプライアンスプログラムの範囲内にあるかどうかを確認するには、「[コンプライアンスAWS のサービス プログラムによるスコープ](#)」の「コンプライアンス」を参照して、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[Downloading Reports in AWS Artifact](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービスは、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決まります。を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については AWS のサービス、[AWS 「セキュリティドキュメント」](#)を参照してください。

Amazon Chime の耐障害性

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築されています。AWS リージョンは、低レイテンシー、高スループット、高度に冗長なネットワークで接続された、物理的に分離された複数のアベイラビリティーゾーンを提供します。アベイラビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェールオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、フォールトトレランス、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

Amazon Chime は、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップのニーズをサポートするのに役立つさまざまな機能を提供しています。詳細については、「Amazon Chime SDK 管理ガイド」の「[Managing Amazon Chime Voice Connector groups](#)」および「[Streaming Amazon Chime Voice Connector media to Kinesis](#)」を参照してください。

Amazon Chime のインフラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである Amazon Chime は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [ガインフラストラクチャ AWS](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#) を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で Amazon Chime にアクセスします。クライアントは次をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

Amazon Chime の自動更新の理解

Amazon Chime には、クライアントを更新するさまざまな方法が用意されています。ユーザーが Amazon Chime をブラウザで起動するか、デスクトップで起動するか、モバイル端末で起動するかによって、方法が異なります。

Amazon Chime ウェブアプリケーション - <https://app.chime.aws> - 常に最新の機能とセキュリティ修正を含めてロードします。


Amazon Chime デスクトップクライアントは、ユーザーが [Quit (終了) または [Sign Out] (サインアウト) を選択するたびに更新の有無を確認します。これは、Windows と macOS のコンピュータに適用されます。実行されたクライアントは、3 時間ごとに更新の有無を確認します。ユーザーはまた、Windows のヘルプメニューまたは macOS の Amazon Chime メニューで [Check for Updates] (更新プログラムの確認) を選択しても更新の有無を確認できます。

デスクトップクライアントがアップデートを検出すると、会議中でない限り、Amazon Chime がインストールを促します。以下のユーザーは進行中の会議に参加していることになります。

- 会議に出席している。
- まだ進行中の会議に招待された。

Amazon Chime は、最新バージョンをインストールするように促し、15 秒間の秒読みを設け、インストールの延期を可能にします。アップデートを延期する場合は、[Try Later] を選択します。

更新を延期した場合、会議に出席していなければ、クライアントは 3 時間後に更新の有無を確認して、もう一度インストールを促します。秒読みが終了するとインストールが開始されます。

 Note

macOS ユーザーは [Restart Now] (今すぐ再起動) を選択してアップデートを開始する必要があります。

モバイルデバイス上 - Amazon Chime モバイルアプリケーションは、App Store および Google Play が提供する更新オプションを使用して、Amazon Chime クライアントの最新バージョンを配信します。モバイルデバイス管理システムを通して更新を配布することもできます。このトピックでは、以下のことがわかっていること前提としています。

Amazon Chime のドキュメント履歴

以下の表は、Amazon Chime 管理者ガイドに関する 2018 年 3 月以降の重要な変更点をまとめたものです。このドキュメントの更新に関する通知をするために、RSS フィードをサブスクライブすることができます。

変更	説明	日付
サポート終了通知	サポート終了通知: 2026 年 2 月 20 日に、AWS は Amazon Chime サービスのサポートを終了します。2026 年 2 月 20 日以降、Amazon Chime コンソールまたは Amazon Chime アプリケーションリソースにアクセスできなくなります。詳細については、 ブログ記事 を参照してください。注: これは Amazon Chime SDK サービスの 可用性には影響しません。	2025 年 2 月 19 日
「Amazon Chime SDK 管理ガイド」の公開	Amazon Chime SDK のトピックが「Amazon Chime SDK 管理ガイド」に公開されるようになりました。詳細については、「 Amazon Chime SDK 管理ガイド 」を参照してください。	2022 年 3 月 24 日
IAM ポリシーの更新	によって管理される IAM ポリシーの変更 AWS は、この管理者ガイドで追跡されるようになりました。「 Amazon Chime identity-based policy	2021 年 9 月 23 日

[examples](#)」を参照してください。

[サービスリンクロール](#)

管理者は、Amazon Live Transcription のサービスリンクロールを作成し、Amazon Chime ライブトランスクリプションオペレーションの開始時と終了時にイベントメッセージを表示できるようになりました。詳細については、「[ライブトランスクリプションでロールを使用する](#)」と「[CloudWatch Events で Amazon Chime を自動化する](#)」を参照してください。

2021 年 8 月 12 日

[SIP メディアアプリケーションおよびルール](#)

管理者は、Amazon Chime Voice Connector および AWS Lambda 関数で使用する SIP メディアアプリケーションとルールを作成できます。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の「[SIP アプリケーションとルールの管理](#)」を参照してください。

2020 年 11 月 18 日

[Amazon Chime Voice Connector 緊急通報ルーティング番号](#)

Amazon Chime では、Amazon Chime Voice Connector の緊急通報ルーティング番号を設定できません。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「Amazon Chime Voice Connector の緊急通話ルーティング番号の設定」](#)を参照してください。

2020 年 7 月 1 日

[ドルビーボイス Huddle の Amazon Chime](#)

Amazon Chime は、ドルビーボイス Huddle の音声およびビデオ会議ハードウェアで、ネイティブまたはファーストパーティの会議体験を提供します。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「ドルビーハードウェアでの Amazon Chime のセットアップ」](#)を参照してください。

2020 年 6 月 3 日

[チャット保持ポリシーの設定](#)

Amazon Chime 管理者は、エンタープライズアカウントのチャット保持ポリシーを設定できます。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の[「チャット保持ポリシーの管理」](#)を参照してください。

2020 年 5 月 21 日

[チャットメッセージの削除](#)

プログラムできる場合は、Amazon Chime APIs のペアを使用して、アカウントのチャットルームと会話からメッセージを削除できます。詳細については、「[Amazon Chime 管理者ガイド](#)」の「[個々のメッセージの削除](#)」を参照してください。

2020 年 5 月 18 日

[Amazon Chime Voice Connector の CloudWatch メディア品質メトリクス](#)

Amazon Chime では、Amazon Chime Voice Connector のメディア品質メトリクスの CloudWatch への送信がサポートされています。詳細については、「[Amazon Chime 管理者ガイド](#)」の「[CloudWatch による Amazon Chime のモニタリング](#)」を参照してください。

2020 年 1 月 23 日

[Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーション](#)

Amazon Chime は、Slack 用の Amazon Chime 会議アプリケーションに対応しています。詳細については、「[Amazon Chime 管理者ガイド](#)」の「[Slack 用の Amazon Chime 会議アプリの設定](#)」を参照してください。

2019 年 12 月 4 日

[会議リージョンの設定](#)

Amazon Chime は、すべての参加者に最適な AWS リージョンでの会議の処理をサポートしています。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の「[会議リージョンの設定](#)」を参照してください。

2019 年 12 月 3 日

[SIP-Based Media Recording \(SIPREC\) の互換性](#)

Amazon Chime Voice Connector は、SIPREC 互換音声インフラストラクチャから Kinesis Video Streams へのメディアストリーミングをサポートしています。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の「[SIP ベースのメディア録画 \(SIPREC\) の互換性](#)」を参照してください。

2019 年 11 月 25 日

[ドルビーボイスルームの Amazon Chime](#)

ドルビーボイスルームの音声およびビデオ会議ハードウェアで、ネイティブまたはファーストパーティの会議エクスペリエンスを提供する Amazon Chime を利用すれば、ユーザーが簡単に会議に参加できるようにすることができます。詳細については、「[Amazon Chime 管理者ガイド](#)」の「[ドルビーボイスルームでの Amazon Chime のセットアップ](#)」を参照してください。

2019 年 10 月 29 日

[発信通話の発信者名の更新](#)

Amazon Chime インベントリ内の電話番号を使用して発信される通話で受信者に表示されるデフォルトの発信者名を設定します。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「発信通話名の更新」](#)を参照してください。

2019 年 10 月 24 日

[Amazon Kinesis へのメディアストリーミング](#)

分析や機械学習などの処理のために Amazon Chime Voice Connector から Amazon Kinesis Video Streams に電話の音声をストリーミングします。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「Amazon Chime Voice Connector メディアを Kinesis にストリーミングする」](#)および[「Amazon Chime Voice Connector サービスにリンクされたロールの使用」](#)を参照してください。

2019 年 10 月 24 日

[Amazon CloudWatch による Amazon Chime のモニタリング](#)

Amazon CloudWatch を使用して Amazon Chime をモニタリングすることで、raw データを収集し、ほぼリアルタイムに処理して読み取り可能なメトリクスにできます。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の CloudWatch による Amazon Chime のモニタリング](#)」を参照してください。

2019 年 10 月 24 日

[Amazon Chime Voice Connector グループ](#)

異なる AWS リージョンで作成された Amazon Chime Voice Connector を含む Amazon Chime Voice Connector グループを作成します。これにより、受信通話がリージョン間でフェイルオーバーされ、可用性イベントが発生した場合にフォールバックするためのフォールトトレラントなメカニズムが作成されます。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「Amazon Chime Voice Connector グループの使用」](#)を参照してください。

2019 年 10 月 24 日

[ネットワーク設定の更新](#)

Amazon Chime は、ファイアウォールの要件を簡素化します。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「ネットワーク設定と帯域幅の要件」](#)を参照してください。

2019 年 9 月 6 日

[モデレート会議](#)

Amazon Chime はモデレート会議に対応しています。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「モデレート会議への参加」](#)を参照してください。

2019年7月25日

[Amazon Chime のコンプライアンス検証](#)

Amazon Chime は HIPAA 対応サービスです。詳細については、Amazon Chime 管理者ガイドの「[Amazon Chime のコンプライアンス検証](#)」を参照してください。

2019 年 6 月 11 日

[通話料無料の番号の移植](#)

Amazon Chime は、Amazon Chime Voice Connector で使用する米国の通話料無料の番号の移植をサポートしています。詳細については、「[Amazon Chime 管理者ガイド](#)」の「[既存の電話番号の移植](#)」を参照してください。

2019 年 5 月 28 日

[Amazon Chime での電話番号の管理](#)

Amazon Chime Business Calling を使用して、電話番号をプロビジョニングして既存の Amazon Chime ユーザーに割り当てます。既存の電話システムにの Amazon Chime Voice Connector を統合します。詳細については、Amazon Chime 管理者ガイドの「[Amazon Chime での電話番号の管理](#)」を参照してください。

2019 年 3 月 18 日

[Outlook 用 Amazon Chime アドイン](#)

Amazon Chime は Outlook 用に 2 つのアドインを提供しています。Windows の Outlook 用 Amazon Chime アドインと Microsoft Outlook 用 Amazon Chime アドインです。これらのアドインは同じスケジュール機能を提供しますが、異なるタイプのユーザーをサポートします。詳細については、[「Amazon Chime 管理者ガイド」の「Outlook 用アドインのデプロイ」](#)を参照してください。

2019 年 3 月 12 日

[さまざまな更新](#)

トピックレイアウトと組織へのさまざまな更新。

2019 年 2 月 11 日

[Amazon Chime コールミー機能](#)

管理者は、[Meetings] (会議) の下で Amazon Chime コールミー機能を有効にできます。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の[「会議設定の管理」](#)を参照してください。

2018 年 8 月 22 日

[Okta SSO に接続](#)

エンタープライズアカウントを持っている場合、Okta SSO に接続して認証し、ユーザーにアクセス許可を割り当てることができます。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の[「Okta SSO に接続する」](#)を参照してください。

2018 年 8 月 1 日

[ユーザーの添付ファイルをリクエストする](#)

ユーザーによって Amazon Chime にアップロードされた添付ファイルを受信しません。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の[「ユーザー添付ファイルのリクエスト」](#)を参照してください。

2018 年 4 月 23 日

[追加レポートデータの表示。](#)

追加レポートデータの表示。詳細については、「Amazon Chime 管理者ガイド」の[「レポートの表示」](#)を参照してください。

2018 年 3 月 30 日

[ユーザーにプロまたはベシックアクセス許可を割り当てます。](#)

ユーザーにプロまたはベシックアクセス許可を割り当てます。詳細については、「Amazon Chime [管理者ガイド](#)」の[「ユーザーアクセスとアクセス許可の管理」](#)を参照してください。

2018 年 3 月 29 日